FUJITSU

Fujitsu Software Systemwalker Operation Manager V17.2.0

導入ガイド

UNIX/Windows(R)共通

J2X1-8181-10Z0(00)
2026年6月

まえがき

本書の目的

本書は、Systemwalker Operation Managerの導入方法について説明しています。

本書の読者

本書は、Systemwalker Operation Managerを導入される方、およびSystemwalker Operation Managerの運用設計をされる方を対象としています。

本書を読む場合、OSやGUIの一般的な操作方法をご理解の上でお読みください。

本書の表記について

固有記事の表記、略称表記については、“F.1 略称表記について”を参照してください。

登録商標について

登録商標については、“F.2 商標について”を参照してください。

輸出管理規制について

本ドキュメントを輸出または第三者へ提供する場合は、お客様が居住する国および米国輸出管理関連法規等の規制をご確認のうえ、必要な手続きをおとりください。

出版年月および版数

版数	マニュアルコード
2021年 8月 第1版	J2X1-8181-01Z0(00)/ J2X1-8181-01Z2(00)
2021年 9月 第2版	J2X1-8181-02Z0(00)/ J2X1-8181-02Z2(00)
2021年 10月 第3版	J2X1-8181-03Z0(00)/ J2X1-8181-03Z2(00)
2022年 2月 第4版	J2X1-8181-04Z0(00)/ J2X1-8181-04Z2(00)
2022年 10月 第5版	J2X1-8181-05Z0(00)/ J2X1-8181-05Z2(00)
2023年 10月 第6版	J2X1-8181-06Z0(00)/ J2X1-8181-06Z2(00)
2024年 2月 第7版	J2X1-8181-07Z0(00)/ J2X1-8181-07Z2(00)
2025年 2月 第8版	J2X1-8181-08Z0(00)/ J2X1-8181-08Z2(00)
2025年 8月 第9版	J2X1-8181-09Z0(00)/ J2X1-8181-09Z2(00)
2026年 6月 第10版	J2X1-8181-10Z0(00)/ J2X1-8181-10Z2(00)

著作権表示

Copyright 1995-2026 Fujitsu Limited

目　次

第1章 Systemwalker Operation Managerを導入する....1
1.1 導入される機能一覧....1
1.2 導入から運用までの作業....2
1.3 Windowsへインストールする....3
1.3.1 インストール前の注意事項....3
1.3.2 インストール前の作業....6
1.3.3 インストール手順....8
1.3.4 インストール後の注意事項....17
1.3.5 インストール後の作業....18
1.4 UNIXへインストールする....19
1.4.1 インストール前の注意事項....19
1.4.2 インストール前の作業....21
1.4.3 インストール手順....23
1.4.4 インストール後の注意事項....29
1.4.5 インストール後の作業....29
1.5 サイレントインストール....29
1.5.1 インストール情報ファイルの作成....30
1.5.2 サイレントインストールの実行....38
1.6 アンインストール....41
1.6.1 アンインストール前の注意事項....41
1.6.2 アンインストール前の作業....42
1.6.3 Windowsからのアンインストール....42
1.6.3.1 アンインストール後の注意事項....45
1.6.4 UNIXからのアンインストール....46
1.6.4.1 アンインストール後の注意事項....47

第2章 Systemwalker Operation Managerの動作環境を定義する....49
2.1 環境定義の概要....49
2.1.1 [Systemwalker Operation Manager環境設定]ウィンドウについて....51
2.2 システムの定義....53
2.2.1 hostsファイルの定義....53
2.2.2 ポート番号の変更方法....54
2.2.3 システムパラメタのチューニング【UNIX版】....56
2.2.4 SELinuxの設定....62
2.3 セキュリティの定義....63
2.4 Systemwalker Operation Manager 共通の定義....65
2.4.1 Systemwalker Operation Managerの監視ホストの定義....65
2.4.2 ユーザの定義....71
2.4.2.1 Systemwalker Operation Managerのユーザ管理について....72
2.4.2.2 ジョブ実行時の権限について....73
2.4.3 ユーザの定義(拡張ユーザ管理機能を利用する場合)【UNIX版】....76
2.4.3.1 拡張ユーザ管理機能のユーザ管理について....77
2.4.3.2 拡張ユーザ管理機能の定義....78
2.4.3.3 拡張ユーザ管理機能の設定例....79
2.4.4 ユーザの定義(LDAPを利用する場合)【UNIX版】....81
2.4.5 利用者制限の定義....83
2.4.6 監査ログ出力の定義....87
2.4.7 Webコンソール/Web APIの暗号化通信(HTTPS通信)の定義....94
2.4.7.1 証明書/鍵管理環境の退避・復元方法....99
2.5 複数サブシステム運用の定義....99
2.5.1 サブシステム環境の作成....99
2.5.2 サブシステム用のポート番号の設定....100
2.5.3 サブシステム環境の削除【Windows版】....101
2.5.4 サブシステム環境の削除【UNIX版】....102
2.6 ジョブスケジューラの定義....104

2.6.1 起動パラメタの定義 104
2.6.2 メッセージテーブルの定義【Windows版】 120
2.6.3 監視許可ホストの定義 122
2.7 ジョブ実行制御の定義 125
2.7.1 運用情報の定義 125
2.7.2 信頼ホストの定義 146
2.7.3 ジョブ所有者情報の定義【Windows版】 148
2.7.4 実行ユーザ制限リストの定義【UNIX版】 152
2.7.5 実行サブシステム名の定義 153
2.7.6 ジョブファイルを検索するPATH環境変数の定義 154
2.8 イベント監視の定義【Windows版】 155
2.8.1 イベント監視環境の定義 155
2.8.2 アクション実行環境の定義 157
2.9 業務連携の定義 163
2.9.1 パスワード管理簿の定義 163
2.9.2 クライアント業務連携の定義 164
2.9.3 ホスト情報の定義 165
2.10 SSH通信の定義 166
2.10.1 SSH通信の設定 167
2.10.2 SSH通信の設定解除 169
2.11 Systemwalker Centric Managerと連携してジョブネットの実行状態を監視する場合の定義 170
2.11.1 ジョブネットの異常終了を監視してジョブネットの再起動/確認により自動的に対処済にさせる場合 171
2.11.2 異常終了したジョブネットの監視画面を直接表示させる場合 172
2.11.3 イベントログ/SYSLOGに出力される実行履歴を利用して監視する場合 176
2.11.4 Web連携のトップページから使用する場合の定義 177
2.12 既存環境を他のサーバ上に構築する場合の定義 178
2.12.1 ポリシー情報の抽出 178
2.12.2 ポリシー情報の配付 183
2.12.2.1 ファイル複写によるポリシー情報の配付 189
2.12.3 拡張ユーザ管理機能を利用する場合のポリシー情報の抽出/配付【UNIX版】 190
2.13 保守のための定義 191
2.13.1 プロセス監視機能の定義 191
2.13.1.1 Systemwalkerのプロセス監視 192
2.13.1.2 プロセス監視対象を変更する 195
2.13.1.3 プロセス監視機能の定義情報を変更する 197
2.13.2 保守情報収集ツールの定義 201
2.13.2.1 トラブル発生とともに保守情報を収集するには 201
2.13.2.2 世代管理の設定 202
2.14 クラウドサービスと連携してオートスケールを利用した分散実行を行う場合の定義【Windows版】【Linux版】 203
2.14.1 Amazon Web Servicesを利用する場合 203
2.14.2 Microsoft Azureを利用する場合 205

第3章 運用環境をバックアップ・リストアする 208
3.1 バックアップ 208
3.1.1 バックアップ時の注意事項 208
3.1.2 Windowsサーバ環境をバックアップする 208
3.1.3 UNIXサーバ環境をバックアップする 214
3.2 リストア 215
3.2.1 リストア時の注意事項 215
3.2.2 Windowsサーバ環境をリストアする 217
3.2.3 UNIXサーバ環境をリストアする 223
3.3 Systemwalker Centric Managerと共存する場合の注意事項 224

付録A 定義情報ファイルの格納先 225
A.1 各機能共通の情報 225
A.2 カレンダおよび電源制御に関する情報 225
A.3 ジョブスケジューラに関する情報 226

A.4 ジョブ実行制御に関する情報 229
A.5 イベント監視・アクション管理に関する情報【Windows版】 230
A.6 業務連携に関する情報 230
A.7 マスタスケジュール管理機能に関する情報 230

付録B 運用情報をファイルで定義する 234
B.1 初期化ファイル(ジョブ実行制御) 234
B.1.1 初期化ファイルの定義項目一覧 236
B.2 信頼ホスト定義ファイル 239

付録C ポート番号一覧 241
C.1 ポート番号一覧 241

付録D 導入環境の変更 245
D.1 スタートアップアカウントの変更【Windows版】 245
D.1.1 スタートアップアカウントを変更する 245
D.2 IPアドレス、ホスト名の変更 248
D.2.1 Operation ManagerサーバのIPアドレス、ホスト名を変更する 248
D.2.2 Operation ManagerクライアントのIPアドレス、ホスト名を変更する 252
D.2.3 Operation Managerと連携するサーバのIPアドレス、ホスト名を変更する 252
D.3 ユーザーID、パスワードの変更 253
D.3.1 OSのユーザーIDに対するパスワードを変更した場合 253
D.4 ユーザー管理方法の変更 254
D.4.1 OSユーザからOperation Managerユーザに切り替える 254
D.4.2 Operation ManagerユーザからOSユーザに切り替える 255
D.5 ドメインコントローラへの昇格/ドメインコントローラからの降格 255

付録E アクセス権別の利用可能項目一覧 258
E.1 Operation Managerクライアント(ジョブスケジューラ機能)のアクセス権別の利用可能メニュー項目一覧 258
E.2 ジョブスケジューラコマンド・APIのアクセス権別の利用可能一覧 267

付録F 本書の表記、商標について 269
F.1 略称表記について 269
F.2 商標について 270

第1章 Systemwalker Operation Managerを導入する

Systemwalker Operation Managerの導入方法について説明します。

1.1 導入される機能一覧

Systemwalker Operation Managerは、サーバ機能、クライアント機能を提供しています。サーバおよびクライアントに導入される機能の一覧をそれぞれ以下に示します。

サーバに導入される機能一覧

インストールオプション	機能名	対象OS	位置付け(注1)
サーバ(基本)	カレンダ	共通	◎
	電源制御	共通(注2)	◎
	サービス・アプリケーション起動	共通(注3)	◎
	ジョブスケジューラ	共通	◎
	ジョブ実行制御	共通	◎
	イベント監視	Windowsのみ	◎
	アクション管理	Windowsのみ	◎
	バックアップ連携	Windowsのみ	◎
	業務連携	共通	◎
	マスタスケジュール管理	共通(注4)	◎
	Webコンソール/Web API	共通(注5)	◎
	Webコンソール操作ガイド	共通	◎
ドキュメント	ヘルプ	Windowsのみ	◆

注1)

◎：常にインストールされます。Windows版では、インストール時に[Operation Managerサーバ機能]を選択することでまとめて導入可能
◆：オプション機能(初期値はインストールします)
◇：オプション機能(初期値はインストールしません)

注2)

電源制御装置を使用した電源制御機能は、Windows版のみに提供

注3)

UNIX版では、アプリケーション起動機能のみを提供

注4)

Solaris版はEE版/GEE版のみに、Windows版/Linux版/HP-UX版/AIX版はEE版のみに提供

注5)

Web APIは、Windows版/Linux版のみに提供

参考

インストールされるSystemwalker Operation Managerのバージョンレベルについては、F3crfverコマンドまたはswpkginfoコマンドにより確認できます。コマンドの詳細については、“Systemwalker Operation Manager リファレンス集”を参照してください。

クライアントに導入される機能一覧

インストールオプション	機能名	対象OS	位置付け(注1)
Operation Manager クライアント	Systemwalker Operation Managerクライアント	共通	◎
アクション実行(音声通知)	イベント監視・アクション管理	Windows のみ	◇(注2)
クライアント(業務連携)	クライアント業務連携	共通	◇
マスタスケジュール管理	マスタスケジュール管理	共通(注3)	◆
ドキュメント	ヘルプ	共通	◆

注1)

◎：インストール時に[Operation Managerクライアント機能]を選択することで導入可能
◆：オプション機能(初期値はインストールします)
◇：オプション機能(初期値はインストールしません)

注2)

音声通知など一部の機能のみオプション

注3)

Solaris版はEE版/GEE版のみに、Windows版/Linux版/HP-UX版/AIX版はEE版のみに提供

Systemwalker Centric Managerからジョブネットを監視するためには、Systemwalker Centric Managerの運用管理サーバに、Systemwalker Operation Managerのクライアント機能をインストールする必要があります。

参考

インストールされるSystemwalker Operation Managerのバージョンレベルについては、[Systemwalker Operation Manager]ウィンドウの[ヘルプ]－[バージョン情報]より確認できます。また、F3crfverコマンドでも確認できます。コマンドの詳細については、“Systemwalker Operation Manager リファレンス集”を参照してください。

1.2　導入から運用までの作業

Systemwalker Operation Managerを導入して運用するまでに行う作業は以下のとおりです。

1. インストール

   Systemwalker Operation Managerをインストールします。詳細は、“1.3 Windowsへインストールする”、“1.4 UNIXへインストールする”、“1.5 サイレントインストール”を参照してください。

2. 動作環境の定義・セキュリティの定義

   Systemwalker Operation Managerの動作環境およびセキュリティの定義をします。詳細は、“第2章 Systemwalker Operation Managerの動作環境を定義する”を参照してください。

3. 業務の構築・運用

   Systemwalker Operation Managerを使って業務を構築・運用します。

   詳細は“Systemwalker Operation Manager 運用ガイド”を参照してください。

1.3 Windowsへインストールする

Systemwalker Operation Managerサーバ／クライアントのWindowsへのインストールについて説明します。

なお、インストールを行う前に以下の内容を確認し、必要に応じて作業を行ってください。

関連ドキュメントの参照

Systemwalker Operation Managerの製品メディアに格納される“ソフトウェア説明書”などの関連ドキュメントには、Systemwalker Operation Managerに関する基本的な注意事項が記載されています。インストール前に必ず参照してください。

動作環境の確認

Systemwalker Operation Managerが動作するために必要なハードウェア資源およびソフトウェア資源を確認します。必要なハードウェア資源およびソフトウェア資源については、“Systemwalker Operation Manager 解説書”を参照してください。

1.3.1 インストール前の注意事項

Systemwalker Operation Managerをインストールするときは、以下のことに注意してください。

サービスおよびジョブの停止について

インストール時には、すべてのSystemwalker Operation Managerのサービスが自動的に停止します。Systemwalker Centric Managerとの共存環境では、Systemwalker Centric Managerのサービスも停止します。そのため、稼働中のSystemwalker Operation Managerジョブが存在しないか確認してください。稼働中のジョブが完全に終了した後、アップグレードインストール、再インストールを実行してください。

まれにサービス停止に失敗したり、サービス停止が終了しなかったりする場合があります。そのような場合は、インストールを中断し、サービスを手動で停止してからインストールを再実行してください。

Systemwalker製品の停止

インストール前に、以下のSystemwalker製品を停止してください。

- Systemwalker Operation Manager V13.4.0以降
- Systemwalker Centric Manager V13.4.0以降
- Systemwalker IT Change Manager V14g以降

各製品の停止方法については、各製品のマニュアルを参照してください。

また、各製品が使用しているWebサーバについても、併せて停止してください。

ポート番号について

Systemwalker Operation Managerが使用するポート番号については、“付録C ポート番号一覧”を参照してください。使用する機能に応じて、“システムディレクトリ¥system32¥drivers¥etc¥services”にポート番号を追加してください。ポート番号がすでに使用されている場合には、すべてのサーバで使用されていない任意のポート番号に変更して追加してください。

なお、一部のポート番号については、Systemwalker Operation Managerのインストール時に、自動的にservicesファイルに追加されます。この際、すでに該当のポート番号が記載されている場合は、追加されません。

ポート番号の変更方法の詳細については、“2.2.2 ポート番号の変更方法”を参照してください。

注意

WebコンソールおよびWeb APIのポート番号について

インストール先システムで、Webサーバの使用するポートがすでに他で使用されていた場合は、インストール処理中に以下のメッセージが表示されます。

Webサーバのセットアップに失敗しました。

本メッセージが出力された場合は、“Systemwalker Operation Manager メッセージ集”または“2.2.2 ポート番号の変更方法”の“Webコンソール/Web API機能のポート番号を変更する場合”の手順に従って、Webサーバの再セットアップを行ってください。

アップグレードインストールについて

- Systemwalker Operation Managerクライアント、Systemwalker Operation Manager環境設定クライアント、マスタスケジュール管理環境設定クライアント、複数サーバ監視クライアント、ジョブスケジューラ情報印刷クライアント、マスタスケジュール管理状況監視クライアントまたはクライアント業務連携を起動している場合は、アップグレードインストールを実行する前に停止させてください。

  起動したまま、アップグレードインストールを行った場合、インストールに失敗します。

- サーバまたはクライアントにアップデートパックが適用されている場合は、アップグレードインストール前にアップデートパックを削除する必要があります。アップデートパックの削除手順については、適用されているアップデートパックに付属のアップデートパック取扱説明書(README.TXT)を参照してください。

- V13.3.0以降のUNIX版クライアント、または、V13.4.0以降のWindows x64版のクライアントがインストールされている場合、Windows x86版のクライアントへのアップグレードインストールはできません。インストール済のクライアントをアンインストール後、Windows x86版のクライアントをインストールしてください。

- 利用者制限の定義の設定は、アップグレードインストール後も引き継がれます。

- V17.0.1以前からV17.1.0以降にアップグレードインストールする場合、PH22912の修正を有効化する方法が変更になっています。旧版においてPH22912の修正を有効にしていた場合は、“Systemwalker Operation Manager プログラム修正一覧”の“PH22912の修正を有効にするための設定について”を参照してください。

再頒布可能パッケージのインストールについて

Systemwalker Operation Managerのインストール時に、以下の再頒布可能パッケージがインストールされていないシステムに対して自動インストールを行います。

- Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable

ただし、上記の再頒布可能パッケージより新しい再頒布可能パッケージがインストールされていた場合は、インストールされません。

上記の再頒布可能パッケージは、Systemwalker Operation Managerの動作に必要なため、Systemwalker Operation Managerがインストールされている場合は、アンインストールしないよう注意してください。もしアンインストールしてしまった場合は、手動でインストールする必要があります。

.NET Frameworkのインストール/アンインストールについて

Operation Managerのクライアント機能をインストール/アンインストールする場合、および、Operation Managerのクライアント機能を利用する場合には、以下のいずれかのバージョンの.NET Frameworkが必要です。

- .NET Framework 2.0
- .NET Framework 3.x
- .NET Framework 4.x

OSの機能として.NET Frameworkが提供されていますので、以下のいずれかの手順によりOperation Managerのクライアント機能をインストールする前に.NET Frameworkをインストールしてください。

サーバOSの場合:

[コントロールパネル]-[プログラムと機能]-[Windowsの機能の有効化または無効化]を選択します。表示された[サーバマネージャー]ウィンドウの[役割と機能の追加ウィザード]ウィンドウより、メニューの[サーバの選択]でSystemwalker Operation Managerのインストール先のサーバを選択し、さらにメニューから[機能]を選びます。表示された機能の一覧から[.NET Framework 3.x Features]または[.NET Framework 4.x Features]を選択し機能を追加します。すでにどちらかにチェックされている場合は操作不要です。

クライアントOSの場合:

[コントロールパネル]-[プログラム]-[プログラムと機能]-[Windowsの機能の有効化または無効化]を選択します。[Windowsの機能]ウィンドウで[.NET Framework 3.5 (.NET 2.0および3.0を含む)]または[.NET Framework 4.8 Advanced Services]を有効にします。すでにどちらかにチェックされている場合は操作不要です。

なお、インストールした.NET Frameworkをアンインストールする場合は、インストール時と同じ方法で表示させたウィンドウにおいてアンインストール(機能の削除)を行ってください。

Operation Managerのクライアント機能と.NET Frameworkのアンインストールについての注意事項は、“1.6.3 Windowsからのアンインストール”の“Systemwalker Operation Managerのクライアント機能と.NET Frameworkをアンインストールする場合”を参照してください。

注意

.NET Frameworkインストール/アンインストールにあたっての注意

- 再頒布可能パッケージを利用する場合は、Microsoft .NET Framework再頒布可能パッケージダウンロードサイトにある規約に従ってご利用ください。
- 誤って、Operation Managerのクライアント機能をインストールした後に.NET Frameworkをインストールしてしまった場合、クライアント機能のインストール時に自動設定される内容を手動で設定する必要があります。

  .NET Frameworkをインストール後、システム管理者権限でコマンドプロンプトから以下を実行してください。

  ```
  [Windowsのディレクトリ]¥Microsoft.NET¥Framework¥v2.0.50727¥regasm.exe
  [Operation Managerのインストールディレクトリ]¥mpwalker.jm¥bin
  ¥Fujitsu.OPMGR.Forms.Interop.dll /tlb:[Operation Managerのインストールディレクトリ]¥mpwalker.jm¥bin¥com.Fujitsu.OPMGR.Forms.Interop.tlb
  ```

- 誤って、Operation Managerのクライアント機能を利用しているにも関らず、.NET Frameworkをアンインストールしてしまった場合、Operation Managerのクライアント機能を利用するために再度.NET Frameworkをインストールする必要があります。
- .NET Framework 3.0または.NET Framework 3.5.1をインストールすると、.NET Framework 2.0もインストールされます。
- .NET Framework 3.5.1より後のバージョンが.NET Framework 2.0を併せてインストールするかどうかについては、Microsoft社のホームページなどでご確認ください。

インストール先に空白を含むディレクトリを指定する場合

- “C:¥Program Files”など、空白を含むディレクトリにSystemwalker Operation Managerをインストールする場合は、あらかじめOSの設定で、ショートネーム(8.3形式)のファイル生成を有効にしておく必要があります。ショートネームを無効にしている場合は、空白を含むディレクトリに、Systemwalker Operation Managerをインストールすることができません。

- Systemwalker Centric Managerと共存する場合は、空白を含むインストール先ディレクトリとして、下記ディレクトリだけが指定できます。

  ー C:¥Program Files

- インストール先ディレクトリにはNTFS形式のディスクを指定してください。

新規インストール時の利用者制限の定義について

新規インストールの場合に、利用者制限の定義が有効な状態(注)でインストールされます。

注:[Operation Manager共通パラメタの定義]ウィンドウの[swadminグループに含まれるユーザだけが、デマンドジョブの起動、ジョブ実行制御属性のジョブネット起動、およびジョブスケジューラのコマンド機能が利用できるように制限する]がチェックされた状態

デマンドジョブの投入、ジョブ実行制御属性のジョブネット起動およびジョブスケジューラのコマンドの実行には、swadminグループへの登録が必要です。

本設定はインストール後に変更することができます。

利用者制限の定義について詳細は、“2.4.5 利用者制限の定義”を参照してください。

Windowsのユーザアカウント制御(UAC)について

Windows OSの[管理ツール]から表示される[ローカルセキュリティポリシー]の[ユーザー アカウント制御：管理者承認モードですべての管理者を実行する]を有効にした環境で、本製品を利用してください。

無効にした環境では、強制終了操作が動作せず、本製品を正しく利用することができません。

1.3.2 インストール前の作業

インストールの前の作業について説明します。

ソフトウェア説明書の参照

ソフトウェア説明書には、Systemwalker Operation Managerに関する基本的な注意事項が記載されています。インストール前に必ずお読みください。

既存環境のバックアップ

アップグレードインストールまたは再インストールの場合は、既存環境は自動的に移行されますが、インストールに失敗した場合に備えて、バックアップしておいてください。

バックアップ手順の詳細については、以下を参照してください。

- “第3章 運用環境をバックアップ・リストアする”

インストール先のシステム環境の確認

インストール先のシステム環境について、以下の確認を行ってください。

Serverサービスについて

Systemwalker Operation Managerをインストールする場合、Serverサービスがあらかじめ起動されている必要があります。Serverサービスが起動されていることを確認してください。

Windows Modules Installerサービスについて

Systemwalker Operation Managerをインストールする場合、事前にWindows Modules Installerサービスのプロパティで、[スタートアップの種類]が以下のどれかであることを確認してください。

- 手動
- 自動
- 自動(遅延開始)

DHCPの使用について

DHCPサーバを使用して、動的にIPアドレスを割り当てているサーバマシンでは、Systemwalker Operation Managerサーバ機能を動作させることはできません。DHCPを使用していないことを確認してください。なお、Systemwalker Operation Managerクライアント機能は、DHCPサーバを使用した環境でも動作させることができます。

プライマリドメインコントローラについて

バックアップドメインコントローラにインストールする場合、プライマリドメインコントローラが動作中であることを確認してください。

ネットワークドライブの接続について

インストール先のドライブまたはディレクトリが、同じシステム内の別のドライブとしてネットワーク接続されていないことを確認してください。接続されている場合は、インストール前に接続を切断してください。ネットワーク接続されていると、サーバ機能のインストールに失敗することがあります。

起動中のプログラムについて

インストールを実行する前に、動作しているアプリケーションをすべて停止してください。また、以下のプログラムについても停止してください。

- ウィルスチェックプログラムを含む常駐プログラム
- スクリーンセーバ

インストール方法の検討

Systemwalker Operation Managerのインストール方法は、以下の2通りがあります。どの方法でインストールするか検討してください。

a. ローカルインストール

ドライブ装置を装備したコンピュータに、製品メディアを直接使用してインストールする方法です。

b. ネットワークインストール

ドライブ装置を共有ディスクとして設定したネットワーク上のコンピュータに接続してインストールする方法です。

デスクトップヒープの枯渇防止について

デスクトップヒープの枯渇を防止するため、レジストリを修正してデスクトップヒープのサイズを拡張してください。

以下のレジストリ(SharedSection)の第3パラメータを“3072”に変更します。

なお、[ジョブの多重度]をデフォルトから上げる場合は、“15360”を推奨します。設定後、設定した[ジョブの多重度]が正常に動作するか検証の上、必要に応じて調整してください。

- キー：HKEY_LOCAL_MACHINE¥System¥CurrentControlSet¥Control¥Session Manager¥SubSystems
- 名前：Windows
- 値：SharedSectionの第3パラメータ
  - 変更前(Windows Server 2019の例)

```
SharedSection=1024,20480,768
```

  - 変更後(Windows Server 2019の例)

```
SharedSection=1024,20480,3072(*)
```

(*)SharedSectionの第3パラメータの値が3072より大きい場合は、変更しないでください。

ファイアウォールの設定

Systemwalker Operation Managerで使用するポート番号/プロトコルについて、ファイアウォールの設定で通信を許可してください。ファイアウォール機能に対して必要な通信(ポート)を許可する方法については、OSのマニュアルを参照してください。Systemwalker Operation Managerが使用するポートについては、“C.1 ポート番号一覧”を参照してください。

注意

- mjrmtjobコマンドを利用する場合

  mjrmtjobコマンドを利用してリモートマシン上でジョブを実行する場合、かつ、リモートマシンがファイアウォール機能を利用している環境の場合にも、ファイアウォールへのポート番号の設定が必要です。この場合、リモートマシン側で、“リモートマシン(外部のサーバから受け付ける必要のあるポート番号)”に記載のポート番号を許可してください。

  なお、mjrmtjobコマンドを利用してリモートマシン上でジョブを実行するためには、リモートマシン用のライセンスが必要です。

- jobschmsgeventコマンドを利用する場合

  jobschmsgeventコマンドを利用してリモートマシン上でメッセージ事象を発生させる場合、かつ、リモートマシンがファイアウォール機能を利用している環境の場合にも、ファイアウォールへのポート番号の設定が必要です。この場合、リモートマシン側で、“リモートマシン(外部のサーバから受け付ける必要のあるポート番号)”に記載のポート番号を許可してください。

1.3.3 インストール手順

ローカルグループのAdministratorsグループに所属したユーザ名でログオンしてインストールします。

導入環境がドメインコントローラの場合は、ビルトインローカルのAdministratorsグループに所属しているユーザ名でログオンします。

Systemwalker Operation Managerのインストール手順を以下に示します。



1）インストールコマンドを起動します

Server Core環境以外の場合

Systemwalker Operation Managerの製品メディアをドライブ装置に挿入すると、自動的に以下のメニュー画面が表示されます。



インストーラが自動的に起動しない場合は、製品メディアから以下のコマンドを実行してください。

```
<ドライブ>¥SwSetup.exe
```

参考

製品メディアをコピーしたディレクトリを利用してインストールする場合

製品メディアをコピーしたディレクトリを利用してインストールする場合は、以下の手順で行います。

1. 製品メディアをコピーしたディレクトリAをsubstコマンドで仮想ドライブに割り当てます。

   Z:ドライブに割り当てる場合：

   subst Z: ディレクトリAのフルパス

2. 1.で割り当てた仮想ドライブ直下のswsetup.exeを実行します。

substおよびswsetup.exeは、[管理者として実行]を選択して起動したコマンドプロンプトで実行する必要があります。

【Windows x86版】

“インストール”をクリックすると以下の画面が表示されますので[次へ]ボタンをクリックしてください。

【Windows x64版】

サーバをインストールする場合は、“インストール（サーバ）”をクリックすると以下の画面が表示されますので[次へ]ボタンをクリックしてください。

クライアントをインストールする場合は、“インストール（クライアント）”をクリックすると以下の画面が表示されますので[次へ]ボタンをクリックしてください。



Server Core環境の場合

コマンドプロンプトから以下のコマンドを実行してください。

```
<ドライブ>¥MAIN¥win32¥setup.exe
```

コマンドの詳細は、“Systemwalker Operation Manager リファレンス集”の“setup Systemwalker Operation Managerインストールコマンド”を参照してください。

コマンド実行後に、Systemwalkerセットアップ画面が表示されますので[次へ]ボタンをクリックしてください。
表示される画面は、Server Core環境以外の場合に出力されるSystemwalkerセットアップ画面と同じです。

2）インストール種別を選択します

以下の画面が表示されますので、[サーバ]または[クライアント]を選択し[次へ]ボタンをクリックしてください。



- **アップグレードインストールまたは再インストールの場合**

  表示される画面のメッセージが多少異なります。また、インストール種別を変更することはできません。

- **Server Core環境の場合**

  インストール種別として選択できるのは、[サーバ]だけです。

- **Windows x64版の場合**

  “インストール（サーバ）”を選択した場合、インストール種別として選択できるのは、[サーバ]だけです。

  “インストール（クライアント）”を選択した場合、インストール種別として選択できるのは、[クライアント]だけです。

3）オプション機能を選択します

[サーバ]を選択した場合、以下の画面が表示されますのでインストールする機能を選択し、[次へ]ボタンをクリックしてください。

[クライアント]を選択した場合は、オプションウィンドウの内容が異なります。



- **サーバ機能の環境設定を行う場合**

  Operation Managerクライアント機能が必要です。サーバ機能の環境設定を行う場合は、[Operation Managerクライアント機能]チェックボックスをチェックしてください。

- **アップグレードインストールの場合**

  前回インストールしたものを選択解除することはできません。前回インストールしていないサーバ機能またはクライアント機能をインストールすることは可能です。

- **Server Core環境の場合**

  オプション機能として選択できるのは、[Operation Managerサーバ機能]だけです。 [Operation Managerクライアント機能]および[ドキュメント]を選択しても、利用できません。

[Operation Managerサーバ機能]を選択して[詳細]ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。



インストールされる機能の詳細が表示され、機能の選択ができます。各機能の構成については、“1.1 導入される機能一覧”を参照してください。

インストールしたい機能を選択し、[閉じる]ボタンをクリックします。

当画面における注意事項を以下に示します。

- アップグレードインストールの場合、前回インストールしたものを今回選択解除することはできません。前回インストールしていないサーバ機能またはクライアント機能をインストールすることはできます。
- [詳細]ボタンをクリックしない場合は、デフォルトの設定でインストールされます。デフォルトの設定については“1.1 導入される機能一覧”を参照してください。

4）インストール先を選択します

インストール先ディレクトリを指定するための以下の画面が表示されます。[インストール先ディレクトリ]を指定し、[次へ]ボタンをクリックしてください。



インストールに必要なディスク容量とディスクの空き容量が表示されます。これを参考にして空きのあるドライブを指定してください。

インストール先ディレクトリに指定できる文字は、74文字までの英数字です。インストール先にひらがな、カタカナ、漢字は指定できません。

- **アップグレードインストールまたは再インストールの場合**

  表示される画面が多少異なります。また、インストール先を変更することはできません。

5）セットアップ情報を確認します

入力がすべて完了すると、設定内容の確認のため、以下の画面が表示されます。設定内容に問題がなければ、[次へ]ボタンをクリックします。



6）システムを再起動します

以下のどれかの条件に当てはまる場合は、システムの再起動が必要となります。

- Systemwalker Centric Managerがインストールされている場合
- 新規インストールでない場合
- 製品がバンドルしているMicrosoft Visual C++ 再頒布可能パッケージよりも古いバージョンがインストールされており、再起動が必要な条件に一致した場合

システムの再起動が不要な場合、次のメッセージが表示されます。

```
[完了]をクリックすると、Systemwalker Operation Managerが起動されます。
```

システムの再起動が必要な場合は、インストールが完了すると以下の画面が表示されますので、[完了]ボタンをクリックしてください。



Systemwalker Operation Managerの運用を行うためには、環境定義および業務の構築/運用を行う必要があります。各作業を行うにあたっては、以下のドキュメントを参照してください。

- 環境定義

  本書の“第2章 Systemwalker Operation Managerの動作環境を定義する”

- 業務の構築、運用

  “Systemwalker Operation Manager 運用ガイド”

参考

インストール済み製品の確認(Server Core環境以外の場合)

インストール済み製品は、以下の手順で確認できます。

1. [スタート]－[Fujitsu]－[アンインストールと管理(ミドルウェア)]または[スタート]－[アンインストールと管理(ミドルウェア)]をクリックします。

   [アンインストールと管理(ミドルウェア)]画面が表示され、インストール済み製品名一覧が表示されます。



2. 終了する場合は[閉じる]をクリックします。

なお、インストールがエラー終了した場合、[情報が不整合なインストール]タブに製品情報が表示されます。エラーの原因を取り除いた後、必要に応じて[情報が不整合なインストール]タブから製品情報を削除してください。

1.3.4　インストール後の注意事項

インストール後の注意事項について説明します。

“FJQSS（資料採取ツール）”および“アンインストールと管理(ミドルウェア)”について

Systemwalker Operation Managerをインストールすると、以下のメニューが作成されます。(インストール済の富士通ミドルウェア製品が他に存在しない場合)

- [スタート]－[FJQSS（資料採取ツール）]
- [スタート]－[Fujitsu]-[アンインストールと管理(ミドルウェア)]または[スタート]－[アンインストールと管理(ミドルウェア)]

“FJQSS（資料採取ツール）”は、Systemwalker Operation Managerに組み込まれているトラブル発生時の調査資料採取ツールです。

“FJQSS（資料採取ツール）”の詳細については、[スタート]－[FJQSS（資料採取ツール）]－[FJQSS ユーザーズガイド]で表示されるマニュアルを参照してください。

“アンインストールと管理(ミドルウェア)”は、富士通ミドルウェア製品共通のツールです。インストールされている富士通ミドルウェア製品情報の管理や製品のアンインストーラの起動を行います。本ツールは、Systemwalker Operation Managerに組み込まれている“FJQSS (資料採取ツール)”に加えて、他の富士通ミドルウェア製品情報も管理します。

Systemwalker Operation Managerのアンインストールについては、“1.6.3 Windowsからのアンインストール”を参照してください。

NetBIOS over TCP/IPについて

本ソフトウェアをドメインユーザで使用する場合、NetBIOS over TCP/IPを有効にしておきます。NetBIOS設定で[既定値]または[NetBIOS over TCP/IPを有効にする]が選択されている必要があります。

[既定値]または[NetBIOS over TCP/IPを有効にする]になっていない場合は、以下の手順でNetBIOS over TCP/IPを有効にしてください。

1. 以下の手順でローカルエリア接続のプロパティを開きます。

   [コントロールパネル]の[ネットワークと共有センター]から[イーサネット]を選択し、プロパティを開きます。

2. [インターネットプロトコル(TCP/IP)]を選択した後、[プロパティ]ボタンをクリックし、プロパティウィンドウを開きます。
3. [詳細設定]ボタンをクリックし、[TCP/IP詳細設定]ウィンドウを開きます。
4. [WINS]タブで[NetBIOS over TCP/IPを有効にする]オプションボタンを選択します。

Serverサービスについて

本ソフトウェアを使用する場合、Serverサービスを停止しないでください。インストール時には、Serverサービスは自動起動になっています。

イベントログについて【Windows版】

Windowsのイベントログが容量不足で書き込みができないと、Systemwalker Operation Managerが正しく動作しない場合があります。以下の設定例を参考に、イベントログの設定を見直してください。

1. Windowsのイベントビューアを起動し、[アプリケーションのプロパティ]ウィンドウを開きます。
2. [ログサイズが最大値に達したときの動作]として、[必要に応じてイベントを上書きする]を設定します。

IPv6シングルスタック環境について

IPv6シングルスタック環境では、Systemwalker Operation ManagerのWebサーバを構築することはできません。

Windows Defenderについて

Systemwalker Operation Managerをインストールすると、Windows Defenderの履歴に「警告レベル：不明」として記録されることがありますが、そのままお使いいただいて問題ありません。Systemwalker Operation Managerクライアントプログラムに関する項目には、履歴のリソース欄に以下の表記を含んでいます。

- service:
  - F3CVSERV
  - MpAosfX
  - Mpinst *1

    *1)インストール時に一時的に登録
- runkey:
  - mpaosfac

1.3.5　インストール後の作業

インストール後に、以下の作業を行ってください。

実行継続モードの操作について

jmmodeコマンドで実行継続モードを有効にしている環境で、Systemwalker Operation Managerの再インストールを行った場合は、jmmodeコマンドで実行継続モードを有効にする操作を、再度、実行してください。

Systemwalker Runbook Automationと同一サーバにインストールした場合の作業

Systemwalker Runbook Automationが導入されたサーバに本ソフトウェアをインストールした場合は、以下を参照してください。

- “Systemwalker Runbook Automation 導入ガイド”の“Systemwalker Operation Managerのインストールについて”

1.4 UNIXへインストールする

Systemwalker Operation ManagerのUNIXサーバへのインストールについて説明します。

インストールを行う前に以下の内容を確認し、必要に応じて作業を行ってください。

関連ドキュメントの参照

Systemwalker Operation Managerの製品メディアに格納される“ソフトウェア説明書”などの関連ドキュメントには、Systemwalker Operation Managerに関する基本的な注意事項が記載されています。インストール前に必ず参照してください。

動作環境の確認

Systemwalker Operation Managerが動作するために必要なハードウェア資源およびソフトウェア資源を確認します。必要なハードウェア資源およびソフトウェア資源については、“Systemwalker Operation Manager 解説書”を参照してください。

1.4.1 インストール前の注意事項

インストール前の注意事項を説明します。

デーモンの停止

インストール時には、すべてのSystemwalker Operation Managerのデーモンが自動的に停止します。Systemwalker Centric Managerとの共存環境では、Systemwalker Centric Managerのデーモンも、自動的に停止します。

Systemwalker製品の停止

インストール前に、以下のSystemwalker製品は停止してください。

- Systemwalker Operation Manager V13.4.0以降
- Systemwalker Centric Manager V13.4.0以降
- Systemwalker IT Change Manager V14g以降

各製品の停止方法については、各製品のマニュアルを参照してください。

また、各製品が使用しているWebサーバについても、併せて停止してください。

ポート番号について

Systemwalker Operation Managerが使用するポート番号については、“付録C ポート番号一覧”を参照してください。使用する機能に応じて、/etc/services にポート番号を追加してください。ポート番号がすでに使用されている場合には、すべてのサーバで使用されていない任意のポートに変更して追加してください。

なお、一部のポート番号については、Systemwalker Operation Managerのインストール時に、自動的にservicesファイルに追加されます。この際、すでに該当のポート番号が記載されている場合は、追加されません。

ポート番号の変更方法の詳細については、“2.2.2 ポート番号の変更方法”を参照してください。



WebコンソールおよびWeb APIのポート番号について

インストール先システムで、Webサーバの使用するポートがすでに他で使用されていた場合は、インストール処理中に以下のメッセージが表示されます。

```
Webサーバのセットアップに失敗しました。
```

本メッセージが出力された場合は、“Systemwalker Operation Manager メッセージ集”または“2.2.2 ポート番号の変更方法”の“Webコンソール/Web API機能のポート番号を変更する場合”の手順に従って、Webサーバの再セットアップを行ってください。

アップグレードインストールについて

- Solaris版の場合で、クライアントにPCクライアント用集約修正が適用されている場合は、アップグレードインストール前にPCクライアント用集約修正を削除する必要があります。PCクライアント用集約修正の削除手順については、適用されている集約修正に付属のPCクライアント用集約修正適用手順書(README.TXT)を参照してください。
- 利用者制限の定義の設定は、アップグレードインストール後も引き継がれます。
- V17.0.1以前からV17.1.0以降にアップグレードインストールする場合、PH22912の修正を有効化する方法が変更になっています。旧版においてPH22912の修正を有効にしていた場合は、“Systemwalker Operation Manager プログラム修正一覧”の“PH22912の修正を有効にするための設定について”を参照してください。

/etc/hostsの設定について 【Solaris版/Linux版】

Red Hat系のLinuxおよびSolaris 11以降の場合、デフォルトでは、/etc/hostsに自ホストのホスト名に対するIPアドレスとして“127.0.0.1”が設定されています。このような状態の場合、以下の問題が発生することがあります。

- このサーバにSystemwalker Operation Managerサーバをインストールした場合、Webサーバのセットアップに失敗することがあります。
- このサーバに対して、Systemwalker Operation Managerクライアントや複数サーバ監視クライアントを接続した場合、正しく監視できないことがあります。
- このサーバから別のサーバに対してネットワークジョブを実行した場合、ネットワークジョブの実行に時間がかかるという現象が発生します。
- このサーバから別のサーバに対してネットワークジョブを実行した場合、ネットワークジョブが異常終了することがあります。

このため、導入時には、自ホストのホスト名に対するIPアドレスとして、クライアントおよび実行サーバから接続可能なアドレスを、必ず/etc/hostsに設定してください。

/etc/hostsファイルの設定例を以下に示します。

[変更前]

```
127.0.0.1 HostName localhost
```

[変更後]

```
127.0.0.1 localhost
xxx.xxx.xxx.xxx HostName
```

注）xxx.xxx.xxx.xxxは、HostName(自ホスト)のIPアドレス

Non-global Zoneへのインストールについて【Solaris版】

Non-global ZoneにSystemwalker Operation Managerをインストールする場合、以下の注意が必要です。

- 論理ネットワークインタフェースがGlobal Zoneから1つ以上割り当てられている必要があります。

- Systemwalkerインストールディレクトリ、および以下に示すディレクトリは、Zoneの機能である「ディレクトリの継承」は利用することができません。

  /opt 以下すべて
  /etc 以下すべて
  /var 以下すべて
  /usr 以下すべて

- Systemwalkerインストールディレクトリ、および以下のディレクトリを他のZoneと共用して使用することはできません。

  /opt
  /etc
  /var
  /usr

新規インストール時の利用者制限の定義について

新規インストールの場合に、利用者制限の定義が有効な状態(注)でインストールされます。

注:[Operation Manager共通パラメタの定義]ウィンドウの[swadminグループに含まれるユーザだけが、デマンドジョブの起動、ジョブ実行制御属性のジョブネット起動、およびジョブスケジューラのコマンド機能が利用できるように制限する]がチェックされた状態

デマンドジョブの投入、ジョブ実行制御属性のジョブネット起動およびジョブスケジューラのコマンドの実行には、swadminグループへの登録が必要です。

本設定はインストール後に変更することができます。

利用者制限の定義について詳細は、“2.4.5 利用者制限の定義”を参照してください。

1.4.2 インストール前の作業

インストール前の作業について説明します。

LANGの設定

Systemwalker Operation Managerをインストールする前に、以下の作業を実施してください。

なお、メッセージは日本語で出力されます。

1. 以下のファイルと環境変数を確認します。

   ファイル名

OS名	ファイル名
Solaris	/etc/default/init
HP-UX	/etc/rc.config.d/LANG
AIX	/etc/environment
Linux	/etc/locale.conf

   環境変数の優先度

環境変数	優先度
LC_ALL	以下のすべてに優先されます。
LC_MESSAGES	LC_ALLが設定されていない場合に有効になります。
LANG	LC_ALL、LC_MESSAGESが定義されていない場合に有効になります。

   設定値とコード系

OS名	上記ファイルの設定値	Systemwalkerのコード系
Solaris	ja	EUC
	ja_JP.eucJP(注)	EUC
	ja_JP.PCK	SJIS
	ja_JP.UTF-8	UTF-8
HP-UX	ja_JP.eucJP	EUC
	ja_JP.SJIS	SJIS
	ja_JP.utf8	UTF-8
AIX	ja_JP	EUC
	Ja_JP	SJIS
	JA_JP	UTF-8
Linux	ja_JP.UTF-8	UTF-8

(注) “ja_JP.eucJP”はSolaris 8以降でサポートされています。

2. 上記のように設定されていない場合は、システム管理者（スーパーユーザ）のアカウントでシステムの動作環境に合わせた設定を行います。

   環境変数の設定方法

OS名	設定方法
Solaris	svccfgコマンドを使用します。
HP-UX	/etc/rc.config.d/LANGファイルを編集します。
AIX	/etc/environmentファイルを編集します。
Linux	/etc/locale.confファイルを編集します。

   (例)
   以下は、telnetで接続した場合の例です。

   a. Solaris 11で環境変数LANGにコード系SHIFT-JISを指定する場合

```
# svccfg -s system/environment:init setprop environment/LANG=astring: ja_JP.PCK
# svcadm refresh system/environment:init
```

3. LANGの設定を変更した場合は、以下のコマンドを実行し、システムを再起動してください。

   Solarisの場合
   以下は、telnetで接続した場合の例です。

```
# cd /
# /usr/sbin/shutdown -y -i6 -g0
```

   Linuxの場合

```
# cd /
# /sbin/shutdown -r now
```

注意

- 設定ファイルを編集する場合はバックアップを取ってください。
- ファイルに、環境変数を指定することにより、Systemwalker以外のアプリケーションの表示に影響があることがあります。

- Systemwalkerインストール後にシステムのコード系を変更しないでください。
- サポート対象外の環境へ本製品をインストールすることはできません。

既存環境のバックアップ

アップグレードインストールまたは再インストールの場合は、インストールが失敗した場合に備え、既存の環境をバックアップしておいてください。

バックアップ手順の詳細については、以下を参照してください。

- “第3章 運用環境をバックアップ・リストアする”

ジョブの停止

稼働中のSystemwalker Operation Managerジョブが存在しないか確認してください。稼働中のジョブが完全に終了した後、アップグレードインストール、再インストールを実行してください。

シングルユーザモードでインストールする場合【Solaris版/Linux版】

シングルユーザモードでインストールする場合は、/optディレクトリおよびインストールしようとしているディレクトリをマウントした状態でインストールを実施してください。

DHCPの使用について

DHCPサーバを使用して、動的にIPアドレスを割り当てているサーバマシンでは、Systemwalker Operation Managerサーバ機能を動作させることはできません。

ファイアウォールの設定

Systemwalker Operation Managerで使用するポート番号/プロトコルについて、ファイアウォールの設定で通信を許可してください。ファイアウォール機能に対して必要な通信(ポート)を許可する方法については、OSのマニュアルを参照してください。Systemwalker Operation Managerが使用するポートについては、“C.1 ポート番号一覧”を参照してください。

注意

mjrmtjobコマンドを利用する場合

mjrmtjobコマンドを利用してリモートマシン上でジョブを実行する場合、かつ、リモートマシンがファイアウォール機能を利用している環境の場合にも、ファイアウォールへのポート番号の設定が必要です。この場合、リモートマシン側で、“リモートマシン(外部のサーバから受け付ける必要のあるポート番号)”に記載のポート番号を許可してください。

なお、mjrmtjobコマンドを利用してリモートマシン上でジョブを実行するためには、リモートマシン用のライセンスが必要です。

1.4.3 インストール手順

インストール手順を以下の2つにわけて示します。

- Solaris(Global Zone)、HP-UX、AIX、Linuxへのインストール手順
- Solaris(Non-global Zone)へのインストール手順

なお、インストール画面イメージは、Linux版のものを使用しています。

Solaris(Global Zone)、HP-UX、AIX、Linuxへのインストール手順

Solaris(Global Zone)、HP-UX、AIX、Linuxへのインストール手順を説明します。

1）スーパーユーザでログインします

Systemwalker Operation Managerをインストールするコンピュータのコンソール上で、スーパーユーザでログインします。

2）ファイルシステムをマウントします

必要なファイルシステムをマウントします。以下に例を示します。

```
# mount -F ufs /dev/dsk/c?t?d?s? /マウントポイント(注) または
# mountall -l
```

注)

OSおよびマシン環境によってコマンドが異なります。コマンドの詳細は、各OSのマニュアルを参照してください。

3）Systemwalker Operation Managerの製品メディアをセットします

Systemwalker Operation Managerの製品メディアをドライブ装置にセットします。ボリューム管理デーモンを使用していない場合、ドライブ装置をマウントします。ドライブ装置のデバイス名は、環境によって異なる場合がありますので事前に確認してください。

OSおよびマシン環境によってコマンドが異なります。各OSでのマウント例を以下に示します。

Solaris

```
# /usr/sbin/mount -F hsfs -o ro /dev/～ /cdrom
```

※mountコマンドで明示的にHSFSファイルシステムを指定することを推奨します。

HP-UX

```
# /usr/sbin/pfs_mount -t rrip -x unix /dev/～ /cdrom
```

AIX

```
# /usr/sbin/mount -r -v "cdrfs" /dev/～ /cdrom
```

Linux

```
# /bin/mount -t iso9660 -r /dev/～ /mnt/cdrom
```

※mountコマンドで明示的にISO 9660ファイルシステムを指定することを推奨します。

なお、デバイス名(/dev/～)は、システムによって異なる場合があります。マウントポイント(/cdromまたは/mnt/cdrom)がない場合はあらかじめ作成してください。

注意

製品メディアのマウントについて

本製品メディアは、“UDF Bridge”形式で作成されています。このため、HSFSファイルシステム(Solarisの場合)、ISO 9660ファイルシステム(Linuxの場合)、または、UDFファイルシステムのいずれかでマウントすることが可能ですが、UDFファイルシステムでマウントした場合には、実行ファイルの実行権限が除去されることがあります。この場合、インストーラが実行できないなどの問題が発生します。

OSによっては、以下のマウント仕様となっている場合がありますので、注意してください。

- 自動マウント、または、mountコマンドでファイルシステムオプションを省略して製品メディアをマウントした場合は、UDFファイルシステムでマウントされるため、製品メディア上のコマンドを実行することができない。

マウントされている製品メディアのマウントオプションについては、mountコマンドを引数なし実行することで確認できます。ファイルシステムの種別を確認する場合は、引数に“-v”を指定して実行してください。

参考

製品メディアをドライブ装置にセットできない場合

Systemwalker Operation Managerの製品メディアをドライブ装置にセットできない場合は、製品メディアのISOイメージファイルをインストール先のコンピュータにコピーして、マウントしてください。

ISOイメージファイルをマウントする例（Linux）

```
# mount -t iso9660 -ro loop <ISOイメージファイルの絶対パス> <マウント先絶対パス>
```

4）インストールコマンドを実行します

Systemwalker Operation Managerのインストールコマンドを実行します。以下に例を示します。

```
# /マウントポイント/Solaris/unx/swsetup(注)
```

注)

OSによって以下のコマンドとなります。

Solaris版：/マウントポイント/Solaris/unx/swsetup
HP-UX版/AIX版：/マウントポイント/unx/swsetup
Linux版：/マウントポイント/Linux/unx/swsetup

コマンドを実行すると以下の例に示す画面が表示されますので、リターンキーを入力してください。

```
================================================================================
                Systemwalker Operation Manager セットアップ
                            Vxx.x.x
        All Rights Reserved, Copyright(c) FUJITSU LIMITED 1995-20XX
================================================================================

Systemwalkerセットアップへようこそ！！
セットアップはSystemwalker Operation Managerをインストールします。

リターンキーを押してください。
```

リターンキーを入力すると以下の例に示す画面が表示されます。

```
================================================================================
                Systemwalker Operation Manager セットアップ
                            Vxx.x.x
        All Rights Reserved, Copyright(c) FUJITSU LIMITED 1995-20XX
================================================================================



            インストールするパッケージの情報を読み込んでいます. . .
```

5）インストール先ディレクトリを確認します

以下の例に示す画面が表示されますので、確認してリターンキーを入力してください。



備考1.

アップグレードインストールまたは再インストールの場合は、この画面は表示されません。

備考2.

Solaris版の場合は、インストール先ディレクトリの変更ができます。変更をする場合は、“y”とリターンキーを入力して、次の画面で変更ディレクトリを半角英数字で入力してください。その後、インストール先ディレクトリの再確認をする画面で、再び変更する場合は“y”、変更しない場合は“n”またはリターンキーを入力してください。

6）セットアップ情報を確認します

入力がすべて完了すると、設定内容を確認するための以下の画面が表示されます。設定内容に問題がなければ、“y”を入力してください。



7）インストールを完了します

インストールが正常に完了すると、以下の画面が表示されますので、リターンキーを入力してください。

```
==============================================================================
                 Systemwalker Operation Manager セットアップ
                                  Vxx.x.x
          All Rights Reserved, Copyright(c) FUJITSU LIMITED 1995-20XX
==============================================================================

インストールは成功しました。
プログラムを使用するには、システムを再起動する必要があります。

リターンキーを押すと、セットアップが終了します。
```

これで、インストール作業は完了です。

8）/etc/rc.shutdownファイルを編集します(AIX版のみ)

AIX版の場合は、/etc/rc.shutdownファイルに以下の行を定義してください。

```
/opt/systemwalker/bin/poperationmgr -s
```

/etc/rc.shutdownが存在しない場合は、下記の内容で新規に作成し、/etc/rc.shutdownが実行可能になるように適切なアクセス権（例えば0755）を設定してください。

```
#!/bin/sh
/opt/systemwalker/bin/poperationmgr -s
```

この定義を行わない場合、Systemwalker Operation Managerが正常に停止できないことがあります。また、OS再起動時などにSystemwalker Operation Managerが正常に起動できなくなり、運用に支障が生じる場合があります。なお、OSを再起動する場合は、rebootコマンドを使用せず、shutdownコマンドを使用してください。

9）システムを再起動します

Systemwalker Operation Managerを使用する場合は、以下のコマンドを入力し、システムを再起動してください。

```
# cd /
# /usr/sbin/shutdown -y -i6 -g0(注)
```

注)

OSによって以下のコマンドとなります。

Solaris版：/usr/sbin/shutdown -y -i6 -g0
HP-UX版：/usr/sbin/shutdown -y -r now
AIX版：/usr/sbin/shutdown -r now
Linux版：/sbin/shutdown -r now

Solaris(Non-global Zone)へのインストール手順

Solaris(Non-global Zone)へのインストール手順を説明します。

1）Global Zoneへログインします

Global Zoneへログインし、管理者(root)ユーザになります。

2）Systemwalker Operation Managerの製品メディアをセットします

Systemwalker Operation Managerの製品メディアをドライブ装置にセットします。ボリューム管理デーモンを使用していない場合、ドライブ装置をマウントします。ドライブ装置のデバイス名は、環境によって異なる場合がありますので事前に確認してください。マウント例を以下に示します。

```
# mount -F hsfs /dev/dsk/<デバイス名> <マウント先ディレクトリ>
```

3）製品メディアの内容をGlobal Zoneのディスク上にコピーします

コピー先は“/PKG”とします。

```
# cp -rfp /マウントポイント/* /PKG
```

4）インストールするNon-global Zoneの作成をします

インストールするNon-global Zoneを作成します。すでにZoneの構築が完了している場合は、本手順は不要です。

Zoneの作成方法はSolarisのマニュアルを参照してください。

5）インストールするNon-global Zoneを停止します

4）で作成した(またはすでに作成済みの)Non-global Zoneを以下のコマンドで停止します。インストール対象のNon-global Zoneの名称は“SWZONE”とします。

```
# /usr/sbin/zoneadm -z SWZONE halt
```

6）コピーした製品メディアの内容をNon-global Zoneから参照できるようにZoneを設定します

以下のコマンドにより、Non-global Zoneからも3)でコピーした製品メディアの内容を参照できるようにします。

```
# zonecfg -z SWZONE
zonecfg:SWZONE> add fs -----“add fs”と入力
zonecfg:SWZONE:fs> set dir=/SWPKG -----“set dir=/SWPKG”と入力
zonecfg:SWZONE:fs> set special=/PKG -----“ set special=/PKG”と入力
zonecfg:SWZONE:fs> set type=lofs -----“set type=lofs”と入力
zonecfg:SWZONE:fs> set options=ro -----“set options=ro”と入力
zonecfg:SWZONE:fs> end -----“end”と入力
zonecfg:SWZONE> commit -----“commit”と入力
zonecfg:SWZONE> exit -----“exit”と入力
```

この設定により、次回、Non-global Zoneの起動時より、Global Zoneでコピーした製品メディアの内容が、Non-global Zoneの/SWPKGディレクトリから、読み込み専用ファイルシステムとして参照することが可能になります。

7）Non-global Zoneへログインし、Systemwalkerをインストールします。

6)で設定したNon-global Zoneで参照できるディレクトリから、Global Zoneと同じようにインストールを行います。

```
# /SWPKG/unx/swsetup
```

以降の手順は、前項の“Solaris(Global Zone)、HP-UX、AIX、Linuxへのインストール手順”の4）からと同じです。

なお、何らかの理由でNon-global ZoneからGlobal Zoneのディレクトリを参照する必要がなくなった場合は、以下のコマンドにより、設定を解除することができます。この場合も、Non-global Zoneを停止した後に作業を行ってください。

```
# zonecfg -z SWZONE
zonecfg:SWZONE> remove fs dir=/SWPKG
zonecfg:SWZONE> commit
zonecfg:SWZONE> exit
```

参考

インストール済み製品の確認

インストール済み製品は、以下の手順で確認できます。

1. 以下のコマンドを実行します。

   ```
   /opt/FJSVcir/cimanager.sh -c
   ```

   [アンインストールと管理(ミドルウェア)]が起動し、インストール済み製品名一覧が表示されます。

2. 製品情報の詳細を参照する場合は、該当する製品の番号を入力してください。

   ```
   アンインストールと管理(ミドルウェア)をロードしています...

   インストール済みソフトウェア
   1. Systemwalker Operation Manager Enterprise Edition  Vxx.x.x

   アンインストールするソフトウェアの番号を入力してください。
   [number,q]
   =>1

   …製品詳細情報…


   アンインストールを開始します。よろしいですか？
   [y,b,q]
   =>q
   ```

3. 終了するときは“q”を、ひとつ前の情報へ戻るときは“b”を入力します。

   “y”を入力すると、選択されている製品がアンインストールされるので注意してください。

1.4.4　インストール後の注意事項

インストール後の注意事項について説明します。

IPv6シングルスタック環境について

IPv6シングルスタック環境では、Systemwalker Operation ManagerのWebサーバを構築することはできません。

1.4.5　インストール後の作業

インストール後に、以下の作業を行ってください。

実行継続モードの操作について

jmmodeコマンドで実行継続モードを有効にしている環境で、Systemwalker Operation Managerの再インストールを行った場合は、jmmodeコマンドで実行継続モードを有効にする操作を、再度、実行してください。

1.5　サイレントインストール

サイレントインストールとは、インストール時に作業者の入力を求めずに必要な情報をあらかじめ作成した“インストール情報ファイル”から読み込んで自動的にインストールする方法です。インストール情報ファイルは、導入支援を使用して作成します。

サイレントインストールを利用することにより以下のメリットがあります。

- 各拠点でインストール情報を作成することが可能

・ 導入コンピュータをグループ分けし、ユーザの環境にあった方法で簡易にインストールを実行することが可能

サイレントインストールを行う手順について説明します。

・ インストール情報ファイルの作成

・ サイレントインストールの実行

インストールを行う前に以下の内容を確認し、必要に応じて作業を行ってください。

関連ドキュメントの参照

Systemwalker Operation Managerの製品メディアに格納される“ソフトウェア説明書”などの関連ドキュメントには、Systemwalker Operation Managerに関する基本的な注意事項が記載されています。インストール前に必ず参照してください。

動作環境の確認

Systemwalker Operation Managerが動作するために必要なハードウェア資源およびソフトウェア資源を確認します。必要なハードウェア資源およびソフトウェア資源については、“Systemwalker Operation Manager 解説書”を参照してください。

1.5.1 インストール情報ファイルの作成

インストール情報ファイルは、インストール種別やSystemwalkerインストールディレクトリなどのインストール時に必要な情報を格納したファイルです。

インストール情報ファイルの作成は、導入支援機能を使用してWindows端末上で以下の手順で行います。

1. Systemwalker Operation Managerの製品メディアを、サイレントインストール情報ファイルを作成するWindows端末に挿入します。インストールを行う製品の製品メディアで、インストール情報ファイルを作成します。

2. セットアップ画面が表示されます。

   ー Windows版のサーバ/クライアント種別および、PCクライアントのインストール情報ファイルを作成する場合

   以下の画面から操作を行います。

   a. Windows x86版のメディアを使用する場合

      [導入支援ツール]をクリックしてサイレントインストールの環境作成を起動します。

   b. Windows x64版のメディアを使用する場合

      ・サーバのインストール情報ファイルを作成する場合

      [導入支援ツール（サーバ）]をクリックしてサイレントインストールの環境作成を起動します。

      ・クライアントのインストール情報ファイルを作成する場合

[導入支援ツール（クライアント）]をクリックしてサイレントインストールの環境作成を起動します。



－ UNIX版のサーバ種別のインストール情報ファイルを作成する場合

[この画面を終了する]をクリックしてセットアップ画面を終了します。

以下のコマンドを実行し、サイレントインストールの環境作成を起動します。

【Solaris版】

<ドライブ>¥Solaris¥tool_unx¥sscmd¥mkinst.exe

【Linux版】

<ドライブ>¥Linux¥tool_unx¥sscmd¥mkinst.exe

3. [サイレントインストール情報ファイルの作成]画面が表示されます。

   新規に作成するか、既存の情報を変更するかを選択し、インストール情報ファイル名を指定し、[次へ]ボタンをクリックします。



参考

既存の情報を変更する場合は、次の画面以降、設定された情報が表示されます。

4. [OS種別の選択]画面が表示されます。

   サイレントインストールを行うOSを選択し、[次へ]ボタンをクリックします。



5. [インストール種別の選択]画面が表示されます。

   インストール種別を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。



6. [オプション機能の選択]画面が表示されます。

   インストールする機能を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。



7. [インストール先の指定]画面が表示されます。

   a. [OS種別の選択]でWindows(R)を選択した場合

      [インストール先ディレクトリ]を指定し、[次へ]ボタンをクリックします。



b. [OS種別]の選択でWindows(R)以外を選択した場合

[プログラムの配置先]、[固定定義ファイルの配置先]、[可変定義ファイルの配置先]を指定し、[次へ]ボタンをクリックします。Linux版の場合、インストール先の変更はできません。



8. [設定項目の確認]画面が表示されます。

   インストール情報の確認を行い、[完了]ボタンをクリックします。



Server Core環境について

Server Core環境では、導入支援ツールを起動することができません。そのため、インストール情報ファイルを作成することができません。

インストール情報ファイルは、Server Core以外の他のWindowsコンピュータ上で作成し、FTPなどでインストールするServer Coreのコンピュータにコピーして使用してください。

1.5.2 サイレントインストールの実行

作成したインストール情報ファイルを使用してサイレントインストールを行います。以下にインストール情報ファイルを使用してサイレントインストールを行う方法を例として、説明します。環境にあった方法でインストールを行ってください。

UNIXにインストールする場合

UNIXにインストールする場合の手順を説明します。

1. スーパーユーザでログインします。
2. 作成したインストール情報ファイルをインストールするコンピュータにコピーします。

3. 製品メディアをセットします。

   製品メディアをドライブ装置にセットします。ボリューム管理デーモンが動作していない場合、ドライブ装置をマウントします。ドライブ装置のデバイス名は、環境によって異なる場合がありますので事前に確認してください。

4. サイレントインストール用コマンドを実行します。

   【Solaris版】

   ```
   # マウントポイント/Solaris/tool_unx/sscmd/swsilent.sh -i /work/swinst.ini -y
   ```

   【Linux版】

   ```
   # マウントポイント/Linux/tool_unx/sscmd/swsilent.sh -i /work/swinst.ini -y
   ```

   swinst.ini: インストール情報ファイル

   swsilent.shコマンドの詳細については、“Systemwalker Operation Manager リファレンス集”を参照してください。

   なお、インストールの結果は、インストール情報ファイル作成時に設定したインストール結果出力先に、下記ファイル名で出力されます。必要に応じて参照してください。

   正常終了の場合：swinst.success
   異常終了の場合：swinst.err

Windowsにネットワーク接続でインストールする場合

ネットワーク接続を行ってインストールを行う場合の手順を説明します。

[インストール作業に用いるコンピュータ]

1. 製品メディアをセットします。
2. 製品メディアをセットしたドライブに対し、エクスプローラーで共有の設定を行います。(共有名A)
3. 作成したインストール情報ファイルをインストール作業に用いるコンピュータの任意先にコピーし、コピー先に共有の設定を行います。(共有名B)

[インストール対象のコンピュータ]

1. ローカルグループのAdministratorsグループに所属しているユーザでログオンします。
2. 「インストール作業に用いるコンピュータ」の共有名Aと共有名Bに以下のどちらかの方法でネットワーク接続を行います。

   - 管理者権限のコマンドプロンプトから、net useコマンドを実行してネットワークドライブの割り当てを行います。
   - エクスプローラーを開き、ネットワークドライブの割り当てを行います。

3. サイレントインストール用コマンドを実行します。

   【Windows x86版】

   ```
   <共有名Aのネットワーク接続ドライブ>¥MAIN¥tool¥sscmd¥swsilent -i <共有名Bのネットワーク接続ドライブ>¥ファイル名 -y (注)
   ```

   【Windows x64版】

   (サーバ用)

   ```
   <共有名Aのネットワーク接続ドライブ>¥MAIN¥tool¥sscmd¥swsilent -i <共有名Bのネットワーク接続ドライブ>¥ファイル名 -y (注)
   ```

(クライアント用)

```
<共有名Aのネットワーク接続ドライブ>¥Client¥tool¥sscmd¥swsilent -i <共有名Bのネットワーク接続ドライブ>¥ファイル名 -y (注)
```

ファイル名: インストール情報ファイル

注)<共有名Bのネットワーク接続ドライブ>に、UNCパスは指定できません。

swsilentコマンドの詳細については、“Systemwalker Operation Manager リファレンス集”を参照してください。

なお、インストールの結果は、インストール情報ファイル作成時に設定したインストール結果出力先に、下記ファイル名で出力されます。必要に応じて参照してください。

正常終了の場合：swinst.success
異常終了の場合：swinst.err

Windowsにログオン時にインストールを行う場合

ドメイン環境で、ログオンスクリプトを使用してインストールを行う場合の手順を説明します。

[インストール作業に用いるコンピュータ]

インストール作業に用いるコンピュータとは、ドメインコントローラを意味します。

なお、共有名およびインストール情報ファイルは、フルパス、英数字で指定してください。

1. 製品メディアをセットします。
2. 製品メディアをセットしたドライブに対し、エクスプローラーで共有の設定を行います。

   共有名には任意の名前を設定します。
3. 作成したインストール情報ファイルをインストール作業に用いるコンピュータの任意先にコピーします。コピーしたインストール情報ファイルに対し、エクスプローラーで共有の設定を行います。共有名には任意の名前を指定します。

   ひな型ログオンスクリプトの格納先:

   【Windows x86版】

   ```
   <ドライブ>¥MAIN¥tool¥sscmd¥logonscr_japan.bat
   ```

   【Windows x64版】

   (サーバ用)

   ```
   <ドライブ>¥MAIN¥tool¥sscmd¥logonscr_japan.bat
   ```

   (クライアント用)

   ```
   <ドライブ>¥Client¥tool¥sscmd¥logonscr_japan.bat
   ```

   ログオンスクリプトの設定方法は、OSのマニュアルを参照してください。

[インストール対象のコンピュータ]

インストール対象のコンピュータは、上記の[インストール作業に用いるコンピュータ]（ドメインコントローラ）が管理しているドメインに所属している必要があります。

ローカルグループのAdministratorsグループに所属しているユーザで、PDC(インストール情報ファイルを作成したコンピュータ)のドメインにログオンします。

設定してあるログオンスクリプトが実行されインストールが開始されます。

なお、インストールの結果は、インストール情報ファイル作成時に設定したインストール結果出力先に、下記ファイル名で出力されます。必要に応じて参照してください。

正常終了の場合：swinst.success
異常終了の場合：swinst.err

注意

Windowsにインストールする場合、特定条件において、インストール完了時に自動的にSystemwalker Operation Managerが起動されます。

以下のどれかの条件に当てはまる場合は、インストール完了時にSystemwalker Operation Managerは起動されません。

- Systemwalker Centric Managerがインストールされている場合
- 新規インストールでない場合
- 製品がバンドルしているMicrosoft Visual C++ 再頒布可能パッケージよりも古いバージョンがインストールされており、再起動が必要な条件に一致した場合

1.6 アンインストール

Systemwalker Operation Managerのアンインストールについて説明します。

1.6.1 アンインストール前の注意事項

アンインストールは、管理者権限を持つアカウントでログインして行ってください。

アンインストールを行う場合は、以下のことに注意してください。

ユーザ資産について

アンインストール時には、ユーザ資産を含むすべてのファイルが削除されます。このため、アンインストール後にユーザ資産を残したい場合は、資産をバックアップしてください。バックアップの手順などについては、“3.1 バックアップ”を参照してください。

Systemwalker製品のアンインストールについて

以下の製品をインストールしているシステムから、いずれかのSystemwalker製品をアンインストールした場合、一部のファイルが削除されずに残ります。残ったファイルは、Systemwalker共通の機能が存在するため、削除しないでください。

- Systemwalker Operation Manager V13.4.0以降
- Systemwalker IT Change Manager V14g以降

Systemwalker Centric Managerとの共存について

Systemwalker Centric ManagerとSystemwalker Operation Managerの両方をインストールしているシステムから、片方のSystemwalkerをアンインストールした場合、一部のファイルが削除されずに残ります。残ったファイルは、アンインストールしていない方のSystemwalkerが使用するので削除しないでください。

EE GEE

クラスタシステムからのアンインストールについて

Systemwalker Operation Managerサーバがクラスタ運用している場合、Operation Managerが登録されているクラスタサービスを停止してからアンインストールする必要があります。クラスタシステムからのアンインストールについては、“Systemwalker Operation Manager クラスタ適用ガイド”を参照してください。

再頒布可能パッケージのアンインストールについて

Systemwalker Operation Managerのアンインストール時には、以下の再頒布可能パッケージの自動アンインストールは行われません。必要に応じて、手動でアンインストールを行ってください。

- Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable 【Windows】

Systemwalker for ERPパッケージ ジョブ連携のアンインストールについて

Systemwalker for ERPパッケージ ジョブ連携をインストールしている場合、Systemwalker Operation Managerをアンインストールする前に、Systemwalker for ERPパッケージ ジョブ連携をアンインストールしてください。

修正が適用されている場合について

Systemwalker Operation Managerに対して修正が適用されている場合は、アンインストールの前に、適用済み修正の削除を行ってください。

また、アンインストール後に修正適用管理簿の更新を行ってください。

以下に手順を示します。UpdateAdvisor(ミドルウェア)のコマンドを利用します。

1. “uam showup”コマンドと“uam remove -i <修正番号>”コマンドを使用して、Systemwalker Operation Managerに適用されているすべての修正を削除します。

   この時、削除する各修正について、それぞれ修正情報ファイルの［注意事項］を確認のうえ、削除作業を行ってください。

2. Systemwalker Operation Managerをアンインストールします。
3. “uam setup -C 修正適用管理簿設定ファイル”コマンドで、修正適用管理簿設定ファイルを更新します。

1.6.2 アンインストール前の作業

サーバをアンインストールする前には、以下の作業を行ってください。

Systemwalker製品の停止

アンインストール前に、以下のSystemwalker製品を停止してください。

- Systemwalker Operation Manager V13.4.0以降
- Systemwalker IT Change Manager V14g以降

1.6.3 Windowsからのアンインストール

Systemwalker Operation Managerのアンインストール方法について説明します。

Server Core環境以外の場合

[アンインストールと管理(ミドルウェア)]画面より、以下の手順でSystemwalker Operation Managerを削除します。

1. [スタート]－[Fujitsu]－[アンインストールと管理(ミドルウェア)]または[スタート]－[アンインストールと管理(ミドルウェア)]をクリックします。

   [アンインストールと管理(ミドルウェア)]画面が表示されます。



2. [ソフトウェア名]から“Systemwalker Operation Manager”を選択して、[削除]をクリックします。

   [Systemwalker Operation Manager]アンインストールウィザード画面が表示されます。



3. [アンインストール]をクリックします。

4. [Systemwalker Operation Manager セットアップ]画面が表示されます。[はい]をクリックします。



5. アンインストールが完了したら、OSを再起動します。

   OS再起動時に削除されるファイルがあるため、アンインストールを確実に完了するにはOS再起動が必要となります。

Server Core環境の場合

Server Core環境からSystemwalker Operation Managerをアンインストールする手順は、以下のとおりです。

1. コマンドプロンプトから以下のコマンドを実行します。

   ```
   Systemwalker Operation Managerインストールディレクトリ
   ¥MPWALKER.JM¥jmunins¥swuset.exe
   ```

   コマンドを実行すると、以下の画面が表示されますので、[はい]ボタンをクリックしてください。



   コマンドの詳細は、“Systemwalker Operation Manager リファレンス集”の“swuset Systemwalker Operation Managerアンインストールコマンド”を参照してください。

2. アンインストールが完了したら、OSを再起動します。

   OS再起動時に削除されるファイルがあるため、アンインストールを確実に完了するにはOS再起動が必要となります。

Operation Managerのクライアント機能と.NET Frameworkをアンインストールする場合

Operation Managerのクライアント機能と.NET Frameworkをアンインストールする場合は、先にOperation Managerのクライアント機能をアンインストールしてから、.NET Frameworkをアンインストールしてください。

Operation Managerクライアント機能のアンインストール時に、誤って、.NET Frameworkを先にアンインストールしてしまった場合は、再度.NET Frameworkをインストールした後、Operation Managerのクライアント機能をアンインストールし、その後.NET Frameworkをアンインストールしてください。

.NET Frameworkのアンインストールの方法については、“1.3.1 インストール前の注意事項”の“.NET Frameworkのインストール/アンインストールについて”を参照してください。

注意

アンインストール実行時のカレントディレクトリについて

カレントディレクトリがSystemwalker Operation Managerインストールディレクトリ配下のディレクトリになっていると、アンインストールに失敗する場合があります。違うディレクトリに移動してから、アンインストールを実行してください。

アンインストール時のサービスの停止について

アンインストール時には、すべてのSystemwalker Operation Managerのサービスが自動的に停止します。Systemwalker Centric Managerとの共存環境では、Systemwalker Centric Managerのサービスも自動的に停止します。

まれにサービス停止に失敗したり、サービス停止が終了しなかったりする場合があります。そのような場合は、アンインストールを中断し、サービスを手動で停止してからアンインストールを再実行してください。

1.6.3.1 アンインストール後の注意事項

アンインストール後の注意事項について説明します。

削除されずに残るファイルについて

以下のファイルは、アンインストールしても削除されません。トラブル時の調査資料として不要であれば、削除してください。

```
%SystemRoot%¥mpjmuins.log
```

※ %SystemRoot%は、Windows OSがインストールされているディレクトリ

“FJQSS（資料採取ツール）”および“アンインストールと管理(ミドルウェア)”について

Systemwalker Operation Managerの他に富士通ミドルウェア製品が存在しない場合、Systemwalker Operation Managerのアンインストール時に自動的に“FJQSS（資料採取ツール）”もアンインストールされます。

“アンインストールと管理(ミドルウェア)”は、Systemwalker Operation Managerをアンインストールしても残ります。“アンインストールと管理(ミドルウェア)”は、Systemwalker Operation Manager以外に他の富士通ミドルウェア製品情報も含めて管理しています。どうしても必要な場合を除いて、本ツールをアンインストールしないでください。本ツールのアンインストールが必要となる場合は、以下の手順でアンインストールを行ってください。

アンインストール方法

1. “アンインストールと管理(ミドルウェア)”を起動し、他の富士通ミドルウェア製品が残っていないか確認します。

   [スタート]－[Fujitsu]－[アンインストールと管理(ミドルウェア)]または[スタート]－[アンインストールと管理(ミドルウェア)]をクリックして、[アンインストールと管理(ミドルウェア)]画面を表示させ、富士通ミドルウェア製品が何もないことを確認します。

2. 下記のアンインストールコマンドを実行します。

   ```
   %SystemDrive%¥FujitsuF4CR¥bin¥cirremove.exe
   ```

   「本ソフトウェアは富士通製品共通のツールです。本当に削除しますか？[y/n]:」と表示されたら、「y」を入力して継続します。これにより、アンインストールが実行されます。

“アンインストールと管理(ミドルウェア)”を誤ってアンインストールしてしまった場合は、下記手順に従って再度インストールしてください。

インストール方法

1. インストール対象マシンにAdministratorsグループに所属するユーザー名でログオンするか、管理者権限を持つアカウントに切り替えます。
2. ドライブ装置にSystemwalker Operation Managerの製品メディアをセットし、下記のインストールコマンドを実行します。

   【Windows x86版】

   ```
   <ドライブ>¥MAIN¥win32¥CIR¥cirinst.exe
   ```

   【Windows x64版】

   (サーバ用)

   ```
   <ドライブ>¥MAIN¥win32¥CIR¥cirinst.exe
   ```

   (クライアント用)

   ```
   <ドライブ>¥Client¥win32¥CIR¥cirinst.exe
   ```

1.6.4 UNIXからのアンインストール

Systemwalker Operation Managerサーバのアンインストールを行います

アンインストール手順

1. 以下のコマンドを実行します。

   ```
   /opt/FJSVcir/cimanager.sh -c
   ```

   “アンインストールと管理(ミドルウェア)”が起動し、製品名一覧が表示されます。

   ```
   アンインストールと管理(ミドルウェア)をロードしています...

   インストール済みソフトウェア
   1. Systemwalker Operation Manager Enterprise Edition  Vxx.x.x

   アンインストールするソフトウェアの番号を入力してください。
   [number,q]
   =>
   ```

2. “Systemwalker Operation Manager”の左の番号を入力してリターンキーを押します。

   Systemwalker Operation Managerアンインストールウィザードが開始されます。

   ```
   アンインストールと管理(ミドルウェア)をロードしています...

   インストール済みソフトウェア
   1. Systemwalker Operation Manager Enterprise Edition  Vxx.x.x

   アンインストールするソフトウェアの番号を入力してください。
   [number,q]
   =>1

   …以下省略…



   アンインストールと管理(ミドルウェア)を終了します。
   ```

注意

アンインストール実行時のカレントディレクトリについて

カレントディレクトリが/opt/systemwalker配下のディレクトリになっていると、アンインストール時に/opt/systemwalkerディレクトリを削除できません。違うディレクトリに移動し、上記のコマンドを実行してください。

アンインストール時のデーモンの停止について

アンインストール時には、すべてのSystemwalker Operation Managerのデーモンが自動的に停止します。Systemwalker Centric Managerとの共存環境では、Systemwalker Centric Managerのデーモンも自動的に停止します。

/etc/rc.shutdownファイルについて(AIX版のみ)

インストール時に追加した以下の行を/etc/rc.shutdownファイルから削除してください。

```
/opt/systemwalker/bin/poperationmgr -s
```

上記の行の削除を行わない場合、OS再起動に失敗し、正常に起動できなくなります。

1.6.4.1 アンインストール後の注意事項

アンインストール後の注意事項について説明します。

“FJQSS（資料採取ツール）”および“アンインストールと管理(ミドルウェア)”について

Systemwalker Operation Managerの他に富士通ミドルウェア製品が存在しない場合、Systemwalker Operation Managerのアンインストール時に自動的に“FJQSS（資料採取ツール）”もアンインストールされます。

“アンインストールと管理(ミドルウェア)”は、Systemwalker Operation Managerをアンインストールしても残ります。“アンインストールと管理(ミドルウェア)”は、Systemwalker Operation Manager以外に他の富士通ミドルウェア製品情報も含めて管理しています。どうしても必要な場合を除いて、本ツールをアンインストールしないでください。本ツールのアンインストールが必要となる場合は、以下の手順でアンインストールを行ってください。

アンインストール方法

1. 以下のコマンドを実行して“アンインストールと管理(ミドルウェア)”を起動し、他の富士通ミドルウェア製品が残っていないか確認します。

   ```
   /opt/FJSVcir/cir/bin/cimanager.sh -c
   ```

2. 下記のアンインストールコマンドを実行します。

   ```
   # /opt/FJSVcir/bin/cirremove.sh
   ```

   「本ソフトウェアは富士通製品共通のツールです。本当に削除しますか？[y/n]:」と表示されたら、「y」を入力して継続します。これにより、アンインストールが実行されます。

“アンインストールと管理(ミドルウェア)”を誤ってアンインストールしてしまった場合は、下記手順に従って再度インストールしてください。

インストール方法

1. インストール対象マシンにスーパーユーザでログオンするか、管理者権限を持つユーザに切り替えます。
2. ドライブ装置にSystemwalker Operation Managerの製品メディアをセットし、下記のインストールコマンドを実行します。

   【Linux版 (Red Hat Enterprise Linux 8/Red Hat Enterprise Linux 9)】

   ```
   # マウントポイント/Linux/RHEL8/unx/pkg/CIR/cirinst.sh
   ```

【Solaris版】

```
# マウントポイント/Solaris/unx/pkg/CIR/cirinst.sh
```

第2章 Systemwalker Operation Managerの動作環境を定義する

本章では、Systemwalker Operation Managerの動作環境を定義する方法について説明します。

2.1 環境定義の概要

Systemwalker Operation Managerの動作環境の定義について、概要を以下に示します。

システムの定義

Systemwalker Operation Managerで運用を行うにあたって必要となるシステムにかかわる定義です。

- hostsファイルへのホストの定義

  Systemwalker Operation Managerのクライアントを利用する場合、Systemwalker Operation Manager Webコンソールを利用する場合、サーバ間でネットワークジョブを運用する場合、およびIPv4/IPv6デュアルスタック環境でSystemwalker Operation Managerサーバを運用する場合に定義します。

- ポート番号の変更方法

  ポート番号が他製品で使用されている場合に変更が必要です。

- システムパラメタのチューニング【UNIX版】

  Systemwalker Operation Managerを安定した状態で動作させるため、UNIX版の場合は、システムパラメタのチューニングが必要です。

セキュリティの定義

Systemwalker Operation Managerをセキュアに運用するために必要となる定義です。定義項目を以下に示します。

- 拡張ユーザ管理機能【UNIX版】
- アクセス制御
- 実行ユーザの制限
- 監査ログ出力

Systemwalker Operation Manager 共通の定義

Systemwalker Operation Managerでは、各機能固有の環境定義を行う前に、各機能共通の環境定義を行う必要があります。定義項目を以下に示します。

- Systemwalker Operation Managerへの監視ホストの定義
- ユーザの定義
- ユーザの定義(拡張ユーザ管理機能を利用する場合)【UNIX版】
- 利用者制限の定義
- 監査ログ出力の定義
- Webコンソール/Web APIの暗号化通信(HTTPS通信)の定義

  Webコンソール/Web APIを利用する場合に必要です。

EE GEE

複数サブシステム運用の定義

Systemwalker Operation Manager EE版では、1つのサーバで複数のサブシステム(ジョブスケジューラ機能およびジョブ実行制御機能)を動作させることができます。複数のサブシステムを動作させたい場合に定義します。必要な定義項目を以下に示します。

- サブシステム環境の作成
- サブシステム用のポート番号の設定

複数サブシステム運用の定義は、本節で説明する環境設定が完了した後でも実施可能です。

ジョブスケジューラの定義

ジョブスケジューラでは、以下の環境定義を行います。

- 起動パラメタの定義
- メッセージテーブルの定義【Windows版】
- 監視許可ホストの定義

ジョブ実行制御の定義

ジョブ実行制御では、以下の環境定義を行います。

- 運用情報の定義
- 信頼ホストの定義
- ジョブ所有者情報の定義【Windows版】
- 実行ユーザ制限リストの定義【UNIX版】
- ジョブファイルを検索するPATH環境変数の定義

イベント監視の定義【Windows版】

イベント監視では、以下の環境定義を行います。

- イベント監視環境(監視対象ログファイル)の定義
- アクション実行環境(メール/ショートメール/COMポート)の定義

業務連携の定義

業務連携では、以下の環境定義を行います。

- パスワード管理簿の定義
- クライアント業務連携の定義
- ホスト情報の定義

Systemwalker Centric Managerと連携する場合の定義

Systemwalker Centric Managerでジョブスケジューラを監視する場合は、Systemwalker Centric Manager側にSystemwalker Operation Managerのクライアント機能をインストールした後、ジョブスケジューラが出力するイベントログをSystemwalker Centric Manager側に定義します。

既存環境を他のサーバ上に構築する場合の定義

すでに運用中のサーバから配付対象の環境定義情報/登録情報を抽出した後、他サーバに配付します。

保守のための定義

Systemwalker Operation Managerの保守のために必要な定義を行います。

- プロセス監視機能の定義
- 保守情報の世代管理を行うための設定

クラウドサービスと連携してオートスケールを利用した分散実行を行う場合の定義

クラウドサービスからの通知により、業務量やリソース使用量に応じて、ホストグループの実行サーバ数を増減できるようにするための定義を行います。

2.1.1 [Systemwalker Operation Manager環境設定]ウィンドウについて

多くの定義は、[Systemwalker Operation Manager環境設定]ウィンドウから行います。[Systemwalker Operation Manager環境設定]ウィンドウの表示方法および内容について説明します。

なお、[Systemwalker Operation Manager環境設定]ウィンドウは、システム管理者(Windows版の場合はAdministratorsグループに属するユーザ、UNIX版の場合はスーパーユーザ)、またはUNIX版で拡張ユーザ管理機能が有効な場合は管理者権限を持つOperation Managerユーザだけが利用できます。[Systemwalker Operation Manager環境設定 [ログイン]]ウィンドウで管理者権限を持たないユーザーIDを指定した場合、[Systemwalker Operation Manager環境設定]ウィンドウは利用できません。

注意

接続範囲の詳細は、“Systemwalker Operation Manager 解説書”の“クライアント・サーバ接続のサポート範囲”を参照してください。

表示方法

[スタート]－[Systemwalker Operation Manager]－[環境設定]をクリックします。[Systemwalker Operation Manager環境設定 [ログイン]]ウィンドウが表示されるので、必要に応じて接続先などの情報を設定し、[ログイン]ボタンをクリックします。(注)

EE GEE

注)

複数サブシステム運用を行っているサーバでは、[Systemwalker Operation Manager環境設定 [ログイン]]ウィンドウの次に[接続先サブシステムの指定]ウィンドウが表示されます。ここで接続先のサブシステム番号を選択して[OK]ボタンをクリックすると[Systemwalker Operation Manager環境設定]ウィンドウが表示されます。

[Systemwalker Operation Manager環境設定]ウィンドウ



[共通]:

Systemwalker Operation Manager共通の環境を定義する場合のボタンについて説明します。

[監視ホスト]:

[監視ホスト定義の選択]ウィンドウを開きます。

[共通パラメタ]:

[Operation Manager共通パラメタの定義]ウィンドウを開きます。

[自動化]:

自動化機能の環境を定義する場合のボタンについて説明します。

[アクション]:【Windows版】

[アクション環境設定]ダイアログボックスを開きます。

[ジョブスケジューラ]:

ジョブスケジューラ機能の環境を定義する場合のボタンについて説明します。

[起動パラメタ]:

[ジョブスケジューラ起動パラメタの定義]ウィンドウを開きます。

[メッセージテーブル]:【Windows版】

[メッセージテーブルの定義]ウィンドウを開きます。

[監視許可ホスト]:

[監視許可ホストの定義]ウィンドウを開きます。

[ジョブ制御]:

ジョブ実行制御機能の環境を定義する場合のボタンについて説明します。

[運用情報]:

[運用情報の定義]ウィンドウを開きます。

[信頼ホスト]:

[信頼ホストの定義]ウィンドウを開きます。

[ジョブ所有者]:【Windows版】

[ジョブ所有者情報の定義]ウィンドウを開きます。

[ポリシー運用]:

ポリシー運用する場合のボタンについて説明します。

[ポリシー抽出]:

[ポリシーの抽出]ウィンドウを開きます。

[ポリシー配付]:

[Systemwalker Operation Manager 配付先 [ログイン]]ウィンドウを開きます。

【Windows版】

[サービス制御]:

サービス制御する場合のボタンについて説明します。

[制御対象]:

開始/停止させるサービスをコンボボックスから選択することができます。詳細は、“Systemwalker Operation Manager オンラインヘルプ”を参照してください。

[開始]:

制御対象として選択されているサービスを開始します。すでにサービスが開始されている場合は、いったん停止して、再起動します。

[停止]:

制御対象として選択されているサービスを停止します。

【UNIX版】

[デーモン制御]:

デーモン制御する場合のボタンについて説明します。

[制御対象]:

開始/停止させるデーモンをコンボボックスから選択することができます。詳細は、“Systemwalker Operation Manager オンラインヘルプ”を参照してください。

[開始]:

制御対象として選択されているデーモンを開始します。すでにデーモンが開始されている場合は、いったん停止して、再起動します。

[停止]:

制御対象として選択されているデーモンを停止します。

2.2 システムの定義

本節では、Systemwalker Operation Managerの全体にかかわる定義について説明します。

2.2.1 hostsファイルの定義

hostsファイルにホストを定義する方法について説明します。

概要

Systemwalker Operation Managerのクライアントを利用する場合、接続するサーバマシンのホスト名とIPアドレスをクライアントの“hosts”ファイルに定義しておく必要があります。

Systemwalker Operation Manager Webコンソールを利用する場合、監視対象とするホストのホスト名とIPアドレスをWebサーバが動作する環境の“hosts”ファイルに定義しておく必要があります。

サーバ間でネットワークジョブを運用する場合、スケジュールサーバマシンのホスト名とIPアドレスを実行サーバの“hosts”ファイルに定義するなどして、ホスト名から名前解決ができるようにしておく必要があります。

また、IPv4/IPv6デュアルスタック環境で、Systemwalker Operation Managerのサーバを運用する場合、サーバの“hosts”ファイルに、自ホストのホスト名に対するIPv4アドレスとIPv6アドレスの両方を定義しておく必要があります。

定義方法

システムルート¥system32¥drivers¥etcディレクトリ配下、または、/etcディレクトリ配下にある“hosts”ファイルを、メモ帳などのエディタを使用して編集してください。



/etc/hostsの設定について【Solaris版/Linux版】

Red Hat系のLinuxおよびSolaris 11以降の場合、デフォルトでは、/etc/hostsに自ホストのホスト名に対するIPアドレスとして“127.0.0.1”が設定されています。このような状態の場合、以下の問題が発生することがあります。

- このサーバに対して、Systemwalker Operation Managerクライアントや複数サーバ監視クライアントを接続した場合、正しく監視できないことがあります。
- このサーバから別のサーバに対してネットワークジョブを実行した場合、ネットワークジョブの実行に時間がかかるという現象が発生します。
- このサーバから別のサーバに対してネットワークジョブを実行した場合、ネットワークジョブが異常終了することがあります。

このため、導入時には、自ホストのホスト名に対するIPアドレスとして、クライアントおよび実行サーバから接続可能なアドレスを、必ず/etc/hostsに設定してください。

/etc/hostsファイルの設定例を以下に示します。

[変更前]

```
127.0.0.1 HostName localhost
```

[変更後]

```
127.0.0.1 localhost
xxx.xxx.xxx.xxx HostName
```

注）xxx.xxx.xxx.xxxは、HostName(自ホスト)のIPアドレス

参考事項

- WINSサーバを使用した環境でも、Systemwalker Operation Managerを動作させることができます。
- DHCPサーバを使用して、動的にIPアドレスを割り当てているサーバマシンでは、Systemwalker Operation Managerサーバ機能を動作させることはできません。クライアント機能は、DHCPサーバを使用した環境でも動作させることができます。

2.2.2 ポート番号の変更方法

Systemwalker Operation Managerのポート番号の変更方法について説明します。

ポート番号の初期値

Systemwalker Operation Managerの各機能がデフォルトで使用するポート番号(ポート番号の初期値)が決まっています。ポート番号の初期値については、“C.1 ポート番号一覧”を参照してください。

ポート番号の初期値がすでに他製品で使用されている場合は、未使用のポート番号に変更する必要があります。

定義手順

Systemwalker Operation Managerが使用するポート番号は、以下の手順で変更します。

Webコンソール/Web API機能以外のポート番号を変更する場合

1. viやメモ帳などのエディタを使って、Systemwalker Operation ManagerサーバおよびSystemwalker Operation Managerクライアントがインストールされているマシンのservicesファイルを開きます。
2. 変更対象の機能のサービス名と新たに使用するポート番号をservicesファイルに記述します。変更対象の機能のサービス名とポート番号がすでにservicesファイルに記述されている場合は、ポート番号のみ変更します。

   servicesファイル内に定義されているサービス名は、大文字と小文字が区別されることに注意してください。
3. Systemwalker Operation Managerを再起動します。

注意

ポート番号を変更するときの注意

ポート番号を変更する場合は、以下のことに注意してください。

- 動作OSの種類によって、servicesファイルの格納先が異なります。

  Windowsサーバの場合：

  ```
  システムルート¥system32¥drivers¥etc¥services
  ```

  UNIXサーバの場合：

  ```
  /etc/services
  ```

- mjsnetのポート番号は、サーバ間でネットワークジョブを運用する場合の通信に必要なポート番号です。mjsnetのポート番号を変更する場合は、ネットワークの全サーバでポート番号を統一してください。

  なお、以下のいずれかの条件に該当する場合は、ネットワークジョブ機能で連携させるすべてのサーバにおいて、servicesファイルにポート番号を定義してください。

  - ネットワークジョブ機能で連携させるサーバのうち、1つでもservicesファイルに“mjsnet”のポート番号として9327/tcp以外を定義している。
  - ネットワークジョブ機能で連携させるサーバに、SystemWalker/OperationMGR V5.0L30以前のWindowsサーバが含まれている。

EE GEE

複数サブシステムを起動する場合のポート番号については、“2.5.2 サブシステム用のポート番号の設定”を参照してください。

Webコンソール/Web API機能のポート番号を変更する場合

1. Webコンソールを表示しているすべてのブラウザを閉じます。また、Web APIのリクエストを送信しないようにします。
2. システム管理者(Administratorグループに属するユーザ/スーパーユーザ)権限でログインします。
3. poperationmgrコマンドで、Systemwalker Operation Managerを停止します。
4. 以下のコマンドを実行し、ポート番号を変更するために必要なWebサーバポート定義ファイルを出力させます。

   [Windows版]

```
Systemwalker Operation Manager インストールディレクトリ¥MPWALKER.JM
¥mpjmweb¥bin¥mpowebconfig.bat -o ファイル名
```

[Solaris版/Linux版]

```
/opt/FJSVjmweb/bin/mpowebconfig -o ファイル名
```

5. 出力されたWebサーバポート定義ファイルを編集し、対象のポート番号を変更します。

   なお、Webサーバポート定義ファイルの詳細は、“Systemwalker Operation Manager リファレンス集”を参照してください。

6. 編集したWebサーバポート定義ファイルを反映するため、以下のコマンドを実行します。

   【Windows版】

```
Systemwalker Operation Manager インストールディレクトリ¥MPWALKER.JM
¥mpjmweb¥bin¥mpowebconfig.bat -i ファイル名
```

   【Solaris版/Linux版】

```
/opt/FJSVjmweb/bin/mpowebconfig -i ファイル名
```

7. mpowebsetup Webサーバセットアップコマンドを-uオプション指定で実行し、Webサーバの設定を解除します。
8. mpowebsetup Webサーバセットアップコマンドをオプションなしで実行し、Webサーバをセットアップします。
9. soperationmgrコマンドで、Systemwalker Operation Managerを起動します。

なお、ポート番号の変更が完了した後、Webサーバポート定義ファイルが不要な場合は削除してください。

2.2.3　システムパラメタのチューニング【UNIX版】

Systemwalker Operation Managerを安定した状態で動作させるため、UNIX版の場合は、システムパラメタのチューニングを行う必要があります。チューニングが必要なシステムパラメタとその値については、以下の表を参照してください。パラメタにより、すでに設定されている値(初期値)に加算する場合と、すでに設定されている値と比較し大きい方の値(最大)を設定する場合があります。(加算の場合、設定のシステム上限値も確認してください。) 各パラメタがどちらにあたるかは、表の“種別”を参照してください。

システムパラメタの設定方法の詳細は、OSのマニュアルを参照してください。

Solarisの場合

Solaris 10以降には、プロジェクトという概念があります。Systemwalker Operation Managerは、以下のプロジェクトで動作します。

- systemプロジェクト

  OS初期設定状態で存在するデーモンなどが動作するプロジェクト

- user.rootプロジェクト

  OS初期設定状態でroot権限により動作するプロセスが所属するプロジェクト

システムパラメタのチューニング値

[共有メモリ]

パラメタ	説明	OS初期値	値	種別	特権
project.max-shm-memory	共有メモリセグメントの最大サイズ	OS物理メモリサイ	70000×利用サブシステム数(注) 以上の値	加算	特権レベル

パラメタ	説明	OS初期値	値	種別	特権
		ズ(バイト)/4			

注)

EE/GEE版の場合です。SE版の場合は、利用サブシステム数を1としてください。

共有メモリを使用するジョブをSystemwalker Operation Managerから起動する場合、ジョブプロセスが利用する共有メモリのサイズを考慮して、/etc/projectファイルでsystemおよびuser.rootプロジェクトのproject.max-shm-memoryの値を設定する必要があります。

[メッセージキュー]

パラメタ	説明	OS初期値	値	種別	特権
process.max-msg-qbytes	待ち行列上の最大バイト数	64(KB)	(privileged,同時起動ジョブネット数(注1)×200(注2),deny)	最大	特権レベル
project.max-msg-ids	メッセージ待ち識別子の数	128	(privileged,4×利用サブシステム数(注3),deny)	加算	特権レベル

注1)

ジョブ実行制御属性のジョブを利用する場合は、同時起動ジョブ数も足して計算してください。

注2)

“200”は標準的な値であり、ホスト名や出力ファイルへのパスの長さに依存して変化します。

十分に検証を行って、適切な値を設定してください。

注3)

EE/GEE版の場合です。SE版の場合は、利用サブシステム数を1としてください。

[セマフォ]

パラメタ	説明	OS初期値	値	種別	特権
project.max-sem-ids	セマフォ識別子の数	128	2	加算	特権レベル
process.max-sem-ops	１回のsemopコールに許容されるセマフォ操作数	512	2	最大値	特権レベル
process.max-sem-nsems	セマフォ識別子当たりのセマフォ数	512	1	最大値	特権レベル

[スタックサイズ]

パラメタ	説明	OS初期値	値	種別	特権
process.max-stack-size	プロセスで使用できるスタックメモリセグメントの最大サイズ	8388608 (バイト)	2000000 (バイト) (注)	最大値	基本レベル

注) Systemwalker Operation Managerのみで運用する場合は、システムのデフォルト値のままで問題ありません。
他製品とともに運用する場合は、他製品の最大値と合わせてシステムパラメタをチューニングしてください。

システムパラメタの設定

システムパラメタを編集するには、/etc/projectファイルを編集します。

システムパラメタを設定する際には、システムの初期値および、設定可能値の上限を確認した上で、値を設定してください。確認方法および編集例は以下のとおりです。

```
# projects -l
```

[/etc/projectファイル編集例]

以下は、同時起動ジョブネット数80、利用サブシステム数5の場合の設定例です。物理メモリは、1Gを搭載しています。

```
system:0::::project.max-msg-ids=(privileged,148,deny);process.max-msg-
qbytes=(privileged,65536,deny);project.max-sem-ids=(privileged,
130,deny);process.max-sem-ops=(privileged,512,deny);process.max-sem-
nsems=(privileged,512,deny);project.max-shm-memory=(privileged,
268785456,deny);process.max-stack-size=(basic,8388608,deny)

user.root:1::::project.max-msg-ids=(privileged,148,deny);process.max-msg-
qbytes=(privileged,65536,deny);project.max-sem-ids=(privileged,
130,deny);process.max-sem-ops=(privileged,512,deny);process.max-sem-
nsems=(privileged,512,deny);project.max-shm-memory=(privileged,
268785456,deny);process.max-stack-size=(basic,8388608,deny)
noproject:2::::
default:3::::
group.staff:10::::
```

システムパラメタの確認

上記設定をした後、以下のコマンドにより設定情報を確認できます。

```
# projects -l
```

[確認コマンド実行例]

```
# projects -l
system
projid : 0
comment: ""
users : (none)
groups : (none)
attribs: project.max-msg-ids=(privileged,148,deny)
process.max-msg-qbytes=(privileged,65536,deny)
project.max-sem-ids=(privileged,130,deny)
process.max-sem-ops=(privileged,512,deny)
process.max-sem-nsems=(privileged,512,deny)
project.max-shm-memory=(privileged,268785456,deny)
process.max-stack-size=(basic,8388608,deny)
user.root
projid : 1
comment: ""
users : (none)
groups : (none)
attribs: project.max-msg-ids=(privileged,148,deny)
process.max-msg-qbytes=(privileged,65536,deny)
project.max-sem-ids=(privileged,130,deny)
process.max-sem-ops=(privileged,512,deny)
process.max-sem-nsems=(privileged,512,deny)
```

```
project.max-shm-memory=(privileged,268785456,deny)
process.max-stack-size=(basic,8388608,deny)
noproject
projid : 2
comment: ""
users : (none)
groups : (none)
attribs:
default
projid : 3
comment: ""
users : (none)
groups : (none)
attribs:
group.staff
projid : 10
comment: ""
users : (none)
groups : (none)
attribs:
```

Linuxの場合

システムパラメタのチューニング値

[メッセージキュー]

パラメタ	説明	値	種別
kernel.msgmnb	待ち行列上の最大バイト数	同時起動ジョブネット数(注1) × 200(注2)	最大
kernel.msgmni	メッセージ待ち行列識別子の数	4×利用サブシステム数(注3)	加算

注1)

ジョブ実行制御属性のジョブを利用する場合は、同時起動ジョブ数も足して計算してください。

注2)

“200”は標準的な値であり、ホスト名や出力ファイルへのパスの長さに依存して変化します。十分に検証を行って、適切な値を設定してください。

注3)

EE版の場合です。SE版の場合は、利用サブシステム数を1としてください。

EE

Linux版で複数サブシステム運用を行う場合、使用されるメッセージキューの数は、サブシステム数の4倍になります。そのため、使用可能なメッセージキューの最大数をオーバーしてしまい、サブシステムの起動ができなくなることがあります。

この場合は、/etc/sysctl.confファイルに以下の設定を追加し、システムで使用可能なメッセージキューの最大数を拡張してください。ファイルの編集後にはシステムを再起動してください。

```
kernel.msgmni=4×利用サブシステム数
```

[セマフォ]

セマフォの設定値は、各パラメタ値を以下の形式で指定します。

```
kernel.sem = para1 para2 para3 para4
```

パラメタ	説明	値	種別
para1	セマフォ識別子当たりの最大セマフォ数	1	最大
para2	システム全体のセマフォ数	2	加算
para3	セマフォコールあたりの最大演算子数	2	最大
para4	システム全体のセマフォ識別子数	2	加算

チューニング作業手順

1. 以下のコマンドを使用して現在システムに設定されている上記表に該当するパラメタの設定値を確認します。

```
#/sbin/sysctl -a
```

2. 上記の表(システムパラメタのチューニング値)を参照し、現在の設定値と比較を行い、パラメタごとに最大、加算の種別を考慮して、適切な設定値を算出します。

3. /etc/sysctl.d/ に新しい設定ファイルを作成します。

   例:

```
# vim /etc/sysctl.d/customo.conf
```

4. 作成した設定ファイルを編集します。

   システムパラメタをチューニングするために、チューニングのためのレコードを、以下の例のように編集します。

   例: 3つのサブシステムを利用し、同時起動ジョブネット数を50とする場合の例

```
kernel.sem=1100 38151 200 3309

kernel.msgmni=28
kernel.shmmax=4000000000
kernel.shmmni=25512
```

5. 設定ファイルを保存します。

6. 上記設定を有効にするために、下記のどちらかの方法を実行します。

   方法1 ： システムをリブートして設定を反映

```
# cd /
# /sbin/shutdown -r now
```

   方法2 ： /sbin/sysctl -p を使用して設定を反映(手順3.例のファイル名の場合)

```
# /sbin/sysctl -p /etc/sysctl.d/customo.conf
```

   方法2のコマンドを使用した場合、リブートの必要がありません。

7. 設定したシステムパラメタが反映されていることを、以下のコマンドの出力から確認します。

```
# /sbin/sysctl -a
```

   [確認例]

```
    ・
   (省略)
    ・
kernel.sem = 1100 38151 200 3309
```

```
kernel.msgmnb = 65536
kernel.msgmni = 28
kernel.msgmax = 65536
kernel.shmmni = 25512
kernel.shmall = 2097152
kernel.shmmax = 4000000000
    ・
    (省略)
    ・
```

HP-UXの場合

システムパラメタのチューニング値

[メッセージキュー]

・ IPF版 HP-UX 11i V2の場合

パラメタ	説明	値	種別
msgtql	メッセージのヘッダ数	同時起動ジョブネット数(注1) × 4	加算
msgmnb	待ち行列上の最大バイト数	同時起動ジョブネット数(注1) × 200(注2)	最大
msgseg	メッセージセグメント数	同時起動ジョブネット数(注1) × 200(注2) ÷ msgssz値	加算
msgmap	メッセージマップ内のエントリ数	msgtql値＋2(注3)	最大
msgmni	メッセージ待ち行列識別子の数	4×利用サブシステム数(注4)	加算

・ IPF版 HP-UX 11i V3の場合

パラメタ	説明	値	種別
msgtql	メッセージのヘッダ数	同時起動ジョブネット数(注1) × 4	加算
msgmnb	待ち行列上の最大バイト数	同時起動ジョブネット数(注1) × 200(注2)	最大
msgmbs	メッセージキューの最大サイズ(MB単位)	同時起動ジョブネット数(注1) × 200(注2) ÷ 1000000	最大
msgmni	メッセージ待ち行列識別子の数	4×利用サブシステム数(注4)	加算

注1)

ジョブ実行制御属性のジョブネットを利用する場合は、同時起動ジョブ数も足して計算してください。

注2)

“200”は標準的な値であり、ホスト名や出力ファイルへのパスの長さに依存して変化します。十分に検証を行って、適切な値を設定してください。

注3)

先にmsgtqlの値を求め、その値をもとに計算してください。

注4)

EE版の場合です。SE版の場合は、利用サブシステム数を1としてください。

チューニング作業手順

システムの管理マネージャなどを使用して、カーネルパラメタを変更し、カーネルを再作成してください。

2.2.4 SELinuxの設定

SELinux(Security-Enhanced Linux)機能が有効になっているLinux環境の場合に必要となる設定について説明します。

SELinuxが出力するログに、ジョブとして実行するアプリケーションのセキュリティ違反メッセージが出力される場合

ジョブとして実行するアプリケーションがSELinuxのドメイン遷移をするアプリケーションの場合、遷移するドメインの権限によっては、SELinuxが出力するログにSystemwalker Operation Managerのディレクトリ配下のファイルに対するセキュリティ違反メッセージが出力される場合があります。

このセキュリティ違反メッセージは、ジョブとして実行するアプリケーションの標準出力や標準エラー出力が、Systemwalker Operation Managerの管理するファイルに書き込まれるために出力されます。セキュリティ違反メッセージを抑止するためには、アプリケーションが遷移するドメインに、Systemwalker Operation Managerのファイルに対するアクセス権“sw_fjsvmjs_spool_t”を付与する必要があります。

SELinuxポリシーファイルの記述方法

SELinuxポリシーファイルに以下の内容を記述します。

```
allow ドメイン sw_fjsvmjs_spool_t:file { write getattr };
```

sample_tドメインにアクセス権を付与する場合の記述例を示します。

```
allow sample_t sw_fjsvmjs_spool_t:file { write getattr };
```

また、上記以外にも、Systemwalker Operation Managerから実行したアプリケーションが、セキュリティ違反メッセージを出力する場合があります。コンソールなどからログインしてアプリケーションを実行した場合は、通常unconfined_tドメインで動作するのに対して、Systemwalker Operation Managerから実行した場合は、Systemwalker Operation Managerデーモンのドメインを継承してinitrc_tドメインでアプリケーションが動作します。この違いに起因して、ジョブの動作によってはセキュリティ違反メッセージが出力されます。

セキュリティ違反を解消するには、SELinuxが出力するログの情報をもとに、アプリケーションに必要なアクセス許可を付与してください。

以下にアクセス権付与の一例を示します。実際には、出力されるメッセージに合わせて、付与するドメインやアクセス権を決定してください。

hostname_tドメインにアクセス権を付与する場合の記述例

```
allow hostname_t self:capability { dac_override };
```

参照

SELinux機能のアクセス権を付与する方法については、Linuxのオンラインマニュアルなどを参照してください。

業務連携で使用するFTPサーバのログインに失敗する、または転送するファイルにアクセスできない場合

SELinuxを有効にすることで、業務連携で使用するFTPサーバのログインに失敗する、または転送するファイルにアクセスできない現象が発生する場合があります。

この現象は、FTPサーバが属するSELinuxのドメイン（例：ftpd_tドメイン）に対して、ログインディレクトリおよび転送するファイルや格納ディレクトリのアクセス権限が付与されていないために発生します。この現象を抑止するためには、FTPサーバが属するSELinuxのドメインに対して、ログインディレクトリおよび転送するファイルや格納ディレクトリのアクセス権限を付与する必要があります。

以下にアクセス権付与の一例を示します。実際には、出力されるメッセージに合わせて、付与するドメインやアクセス権を決定してください。

ftpd_tドメインにアクセス権を付与する場合の記述例

```
allow ftpd_t chkpwd_t:process { siginh noatsecure rlimitinh };
allow ftpd_t home_root_t:dir search;
allow ftpd_t user_home_dir_t:dir { read search open };
```

FTPがユーザのホームディレクトリのファイルを読み書きすることを許可する場合のコマンド実行例

```
# setsebool -P ftp_home_dir on
```

参照

SELinux機能のアクセス権を付与する方法については、Linuxのオンラインマニュアルなどを参照してください。

2.3　セキュリティの定義

Systemwalker Operation Managerで提供されるセキュリティ機能について、以下に示します。セキュリティを強化するためには、必要に応じて各機能を利用するための定義を行ってください。

拡張ユーザ管理機能【UNIX版】

OS上に登録されたユーザとは別のユーザーIDを設定し、Systemwalker Operation Managerにアクセスできるユーザを管理します。

詳細については、“2.4.3 ユーザの定義(拡張ユーザ管理機能を利用する場合)【UNIX版】”を参照してください。

アクセス制御

プロジェクトに対するアクセス制御を行います。

定義方法の詳細については、“Systemwalker Operation Manager 運用ガイド”の“プロジェクトにアクセス権を設定する”を参照してください。アクセス権ごとに、どのメニュー項目や操作、コマンド、APIが利用可能かをまとめた一覧については、“付録E アクセス権別の利用可能項目一覧”を参照してください。Web APIについては、“Systemwalker Operation Manager リファレンス集”の“Web API【Windows版】【Linux版】”の各APIを参照してください。

また、Systemwalker Operation Managerのディレクトリ、ファイルに対するアクセスについて、利用者を限定することも可能です。

定義の詳細については、“2.4.5 利用者制限の定義”を参照してください。

実行ユーザの制限

ジョブの実行を許可するユーザを登録します。

【Windows版】

[運用情報の定義]ウィンドウ－[利用機能]シートで[ジョブを所有者の権限で実行する]を指定した後、[ジョブ所有者情報の定義]ボタンを押下し表示される[ジョブ所有者情報の定義]ウィンドウで、ジョブの実行を許可するユーザだけを登録します。

詳細については、“2.7.1 運用情報の定義”および“2.7.3 ジョブ所有者情報の定義【Windows版】”を参照してください。

【UNIX版】

実行ユーザ制限リストに、ジョブの実行を許可するユーザを登録します。定義方法の詳細については、“2.7.4 実行ユーザ制限リストの定義【UNIX版】”を参照してください。

監査ログ出力

Systemwalker Operation Manager上で行われた操作の記録を監査ログファイルに出力します。

定義方法の詳細については、“2.4.6 監査ログ出力の定義”を参照してください。

[ログイン]ウィンドウにおけるホスト名、ユーザーIDの非保持設定

Systemwalker Operation Managerでは、利便性向上のため、以下の各[ログイン]ウィンドウにおいて、直近に利用したホスト名およびユーザーIDがデフォルトで入力域に表示されます。

- [Systemwalker Operation Manager [ログイン]]ウィンドウ
- [Systemwalker Operation Manager環境設定 [ログイン]]ウィンドウ
- [Systemwalker Operation Manager 配付先 [ログイン]]ウィンドウ
- [ジョブスケジューラ情報印刷 [ログイン]]ウィンドウ
- [複数サーバ監視 [ログイン]]ウィンドウ
- [マスタスケジュール管理状況監視 [ログイン]]ウィンドウ
- [マスタスケジュール管理環境設定 [ログイン]]ウィンドウ

これに対し、セキュリティ向上の観点から、利用時に直近のホスト名およびユーザーIDを表示させず、都度入力をデフォルトにすることが可能です。設定方法について説明します。

ホスト名、ユーザーIDを非表示(非保持)とする定義方法

直近のホスト名、ユーザーIDを非表示の設定にするには、以下の定義ファイルをメモ帳などのエディタで作成します。

定義した内容は、定義ファイルを保存した後に表示した[ログイン]ウィンドウから有効となります。

定義ファイル名

```
Systemwalkerインストールディレクトリ¥MPWALKER.JM¥mpjmcl¥etc
¥client.ini
```

記述形式

```
[LOGIN]
no_host_disp=1
no_user_disp=1
```

[LOGIN]

利用時にホスト名、または、ユーザーIDを非表示とする場合、本セクションを指定してください。

no_host_disp=1

1:

ホスト名を非表示(非保持)にします。

1以外:

ホスト名を表示(保持)します。

no_user_disp=1

1:

ユーザーIDを非表示(非保持)にします。

1以外:

ユーザーIDを表示(保持)します。

定義例

ユーザーIDを保持しない場合の定義例を示します。

```
[LOGIN]
no_host_disp=0
no_user_disp=1
```

注意事項

- 上記形式以外のファイルを作成しないでください。ただし、本機能とは別の定義を設定した同名の定義ファイルがすでに存在する場合は、別の定義と混在して定義することが可能です。
- 定義ファイルが存在しない場合や記述形式が不正な場合、定義は有効になりません。その際、エラーメッセージなどは表示されません。
- 定義ファイルの配置ディレクトリは、一般ユーザにおいても更新可能なディレクトリとなっています。作成した定義ファイルに対し、必要に応じてアクセス権（管理者以外にはアクセス権を付与しない、など）を設定してください。

なお、設定を解除する(初期状態に戻す)場合は、定義ファイルを削除するか、定義ファイル内の記述形式を削除してください。

2.4 Systemwalker Operation Manager 共通の定義

Systemwalker Operation Managerでは、各機能固有の環境定義を行う前に、各機能共通の環境定義を行う必要があります。

本節では、各機能共通の定義について概要と方法を説明します。

2.4.1 Systemwalker Operation Managerの監視ホストの定義

Systemwalker Operation Managerクライアント、複数サーバ監視クライアントおよびWebコンソールから複数のサーバを監視/操作する場合、[監視ホスト定義の選択]および[監視ホストの定義]ウィンドウで、監視するサーバのホスト名を定義しておく必要があります。監視ホストの定義は複数登録できます。

Systemwalker Operation Managerの監視ホストを定義する方法について説明します。

定義手順

1. [監視ホスト定義の選択]ウィンドウの表示

   [Systemwalker Operation Manager環境設定]ウィンドウで、[監視ホスト]ボタンをクリックします。[監視ホスト定義の選択]ウィンドウが表示されます。

2. [監視ホストの定義]ウィンドウの表示

   Systemwalker Operation Managerでは、監視ホストの定義を複数登録することができます。

   [監視ホスト定義の選択]ウィンドウで、監視ホストの定義を選択し、[変更]ボタンをクリックします。監視ホストの定義を新規作成するときは[新規作成]ボタンをクリックします。

   [変更]ボタンをクリックしたときは、選択した監視ホストの定義の[監視ホストの定義]ウィンドウが表示されます。[新規作成]ボタンをクリックしたときは、自ホストのみが定義されている状態の[監視ホストの定義]ウィンドウが表示されます。

注意

複数サーバ監視クライアントおよびSystemwalker Operation Manager Webコンソールを利用する場合に監視ホストの定義が利用されますが、このときの監視対象(監視ホスト)に対するユーザ認証に関しては、“2.4.2 ユーザの定義”の注意事項を参照してください。

[監視ホスト定義の選択]ウィンドウ



[新規作成]ボタン:

自ホストのみが定義されている状態の[監視ホストの定義]ウィンドウが表示されます。

[変更]ボタン:

監視ホスト定義名リストで選択した監視ホストの定義の[監視ホストの定義]ウィンドウが表示されます。

[削除]ボタン:

監視ホスト定義名リストで選択した監視ホストの定義を削除します。“DEFAULT”の監視ホストの定義は削除できません。

[構成情報]ボタン:【Windows版】

“DEFAULT”の監視ホストの定義に対して、Systemwalker Centric Managerが導入されている運用管理サーバの構成情報データベースから、Systemwalker Operation Managerの監視ホスト情報を取り込むことができます。[Systemwalker Operation Manager環境設定]ウィンドウを実行しているコンピュータにも、Systemwalker Centric Managerが導入されている必要があります。

1. フォルダの定義

   複数サーバ監視クライアントおよびWebコンソールでは、監視/操作するサーバをフォルダでまとめてツリー管理することができます。[監視ホストの定義]ウィンドウで、ルートフォルダまたは任意のフォルダを選択し、右クリックによるポップアップメニューの[フォルダ追加]をクリックします。[フォルダのプロパティ]ウィンドウが表示されるので、フォルダの表示名を入力し、[OK]ボタンをクリックして登録します。

2. 監視するサーバのホスト情報の定義

   [監視ホストの定義]ウィンドウで対象フォルダを選択し、右クリックによるポップアップメニューの[ホスト追加]をクリックします。[ホストのプロパティ]ウィンドウが表示されるので、ホスト情報を入力し、[OK]ボタンをクリックして、入力情報(ホスト情報)を登録します。

3. 監視ホストの定義の登録

   [監視ホストの定義]ウィンドウで、[監視ホスト定義名]を指定して、[OK]ボタンをクリックします。新規の監視ホスト定義名を指定した場合は、新たな監視ホストの定義が追加されます。既存の監視ホスト定義名を指定した場合は、監視ホストの定義が上書き保存されます。

[監視ホストの定義]ウィンドウ



ポップアップメニュー:

右クリックによって表示されるポップアップメニューから、以下の操作を行うことができます。

フォルダ追加:

選択したフォルダ配下に、新規フォルダを追加します。本メニューをクリックすると、[フォルダのプロパティ]ウィンドウが表示されます。

ホスト追加:

選択したフォルダ配下に、新規ホストを追加します。本メニューをクリックすると、[ホストのプロパティ]ウィンドウが表示されます。

削除:

選択したフォルダまたはホストを削除します。

なお、フォルダを削除した場合、フォルダ配下の情報もすべて削除されます。

プロパティ:

選択したフォルダまたはホストのプロパティ情報を変更します。フォルダを選択している場合、[フォルダのプロパティ]ウィンドウが表示されます。ホストを選択している場合、[ホストのプロパティ]ウィンドウが表示されます。

[監視ホスト定義名]:

監視ホスト定義名を24バイト以内で指定します。指定可能な文字は以下です。

－ 半角英数字、全角文字(全角空白およびユーザ定義文字を除く)、“-”(半角ハイフン)、“_”(半角アンダーバー)

[監視ホスト定義の選択]ウィンドウの[変更]ボタンにより呼び出された場合には、選択した監視ホスト定義名が表示されます。

参考

omgrmonitorコマンドを利用して、Systemwalker Centric Managerの基本ツリー情報をCSV形式のファイルに出力し、Systemwalker Operation Managerの監視ホスト情報として取り込むことができます。また、すでに登録されている監視ホスト情報をCSV形式のファイルに出力し、変更後のファイルを監視ホスト情報として再登録することもできます。

omgrmonitorコマンドの詳細については、“Systemwalker Operation Manager リファレンス集”を参照してください。

[フォルダのプロパティ]ウィンドウ



[表示名]:

表示名を128バイト以内で指定します。省略できません。

[ホストのプロパティ]ウィンドウ



[ホスト名]:

監視対象サーバとして定義するホストのホスト名(DNS名)を、128バイト以内で指定します。

“ホスト名”または“ホスト名.ドメイン名”の形式で指定してください。省略できません。

[表示名]:

ホスト名に対して任意の名称を付けたい場合に、表示名を128バイト以内で指定します。省略可能です。省略した場合、ホスト名が設定されます。なお、表示名は、ツリー上での表示名となります。

[IPアドレス]:

監視対象サーバとして定義するホストのIPアドレスを指定します。省略可能です。省略した場合、[OK]ボタンをクリックして登録する時に、サーバ上で名前解決(ホスト名からIPアドレスへのマッピング)が行われ、求められたIPアドレスが設定されます。ただし、サーバ上で名前解決されるIPアドレスでは、クライアントからの通信が行えない場合は、クライアントから接続可能なIPアドレスを指定する必要があります。この設定を実施していないと、Systemwalker Operation Managerクライアントからジョブスケジューラなどの画面を表示することができなくなります。

なお、クライアントからの通信が可能なIPアドレスを明に定義する必要がある場合の例は、以下の“参考 クライアントから接続可能なIPアドレスを意識する必要がある例”に挙げています。

[サブシステム番号/ポート番号]:

監視対象サーバのサブシステム番号とポート番号が表示されます。

初期状態では、サブシステム番号0、ポート番号9297が表示されます。必ず1つ以上指定します。複数サブシステム運用をしていない場合は、サブシステム番号0になります。

[情報取得]ボタン:

[接続先ホストのパスワード入力]ウィンドウが表示されます。接続先ホストの管理者のユーザーIDおよびパスワードを入力すると、接続先ホストのサブシステム番号とポート番号の情報が自動取得され、一覧に追加されます。

[追加]ボタン:

[サブシステム情報の登録]ウィンドウが表示されます。サブシステム番号およびポート番号を追加できます。

[変更]ボタン:

[サブシステム情報の登録]ウィンドウが表示されます。一覧で選択しているサブシステム番号およびポート番号を変更できます。

[削除]ボタン:

一覧で選択しているサブシステム情報を削除します。

注意

[Systemwalker Operation Manager]ウィンドウの[接続ホスト名]コンボボックスでサーバを選択した場合、[ホストのプロパティ]ウィンドウで指定したIPアドレスのホストに対して接続されます。

参考

クライアントから接続可能なIPアドレスを意識する必要がある例

Systemwalker Operation Managerサーバ上での名前解決によって得られるIPアドレスでは、クライアントからの通信が行えない場合があります。このような例として、以下のような環境があります。

- ネットワークカードが複数インストールされている場合
- サーバとクライアント間でIPアドレス変換が実施されている場合

これらの環境下では、サーバのIPアドレスのうち、クライアントから接続可能なものを[ホストのプロパティ]ウィンドウで明に定義しておく必要があります。

[サブシステム情報の登録]ウィンドウ



[サブシステム番号]:

サブシステム番号を指定します。指定できる値は0～9までです。

[ポート番号]:

[サブシステム番号]で選択したサブシステムに対するポート番号を指定します。指定できるポート番号は1024(well-known以上)～65535までです。

注意

IPv4/IPv6デュアルスタック環境における注意事項

Systemwalker Operation Managerクライアントと接続先サーバが、共にIPv4/IPv6デュアルスタック環境の場合、クライアントと接続先サーバ間を接続するための注意事項があります。

クライアントが接続先サーバを正しく識別するために、接続先サーバを表すホスト名とIPアドレスの定義内容を下記のa.とb.とで一致させてください。

a. クライアントが動作するOSのhostsファイル

b. 接続先サーバに定義する監視ホストの定義([監視ホストの定義]ウィンドウのDEFAULTの定義)

なお、指定するIPアドレスは、バージョン(IPv4/IPv6)も一致させてください。

Systemwalker Operation Managerは、IPv4アドレスを優先的に使用します。このため、上記のa.において、接続先サーバのホスト名およびIPアドレスを定義しない場合、b.のIPアドレスにはIPv4アドレスを指定してください。

参考

複数サーバ監視を行う場合の監視ホストの定義

複数サーバ監視クライアントから監視対象サーバのSystemwalker Operation Managerクライアントを起動した際、以下の両ウィンドウ上で表示されるサーバ名(監視対象サーバ名)が異なる場合があります。

- 複数サーバ監視クライアントの[複数サーバ監視]ウィンドウ上の監視対象サーバ名
- 監視対象サーバの[Systemwalker Operation Manager]ウィンドウの[接続ホスト名：]に表示されているサーバ名

サーバ名を統一したい場合は、以下のそれぞれの定義で同じ表示名を設定してください。

- 監視サーバの[監視ホストの定義]ウィンドウで定義する監視対象サーバの[ホストのプロパティ]ウィンドウ-[表示名]

・ 監視対象サーバの“DEFAULT”に対して[監視ホストの定義]ウィンドウ-[ホストのプロパティ]で定義する[表示名]



OMGRクライアント：Systemwalker Operation Managerクライアント

2.4.2 ユーザの定義

Systemwalker Operation Managerの各機能を利用するためのユーザの定義を行います。Systemwalker Operation Managerでは、OS上で登録されたユーザがSystemwalker Operation Managerの各機能を利用することができます。

UNIX版の場合は、拡張ユーザ管理機能で登録したユーザが、Systemwalker Operation Managerの各機能を利用することも可能です。拡張ユーザ管理機能を利用する場合は、“2.4.3 ユーザの定義(拡張ユーザ管理機能を利用する場合)【UNIX版】”を参照してユーザの定義を実施してください。

また、OpenLDAPで管理されたユーザで、Systemwalker Operation Managerを利用することもできます。OpenLDAPを利用する場合は、“2.4.4 ユーザの定義(LDAPを利用する場合)【UNIX版】”を参照して、ユーザの定義を実施してください。

ここでは、OS上で登録されたユーザがSystemwalker Operation Managerを利用する場合の、ユーザ定義について説明します。

ユーザ定義の概要

ユーザ定義の概要を、以下に説明します。

1. Systemwalker Operation Managerの運用形態によって、必要となるユーザを検討します。

   “2.4.2.1 Systemwalker Operation Managerのユーザ管理について”および“2.4.2.2 ジョブ実行時の権限について”を参考にして、どのようなユーザが必要かを検討してください。

2. ユーザを登録します。

   ジョブのスケジュール、実行、操作に必要なユーザを登録します。ユーザの登録には、各OSの機能を利用してください。

ポイント

Systemwalker Operation Managerの運用時に、プロジェクトに対して一般ユーザを利用可能にするには、“Systemwalker Operation Manager 運用ガイド”の“プロジェクトにアクセス権を設定する”を参照し、システム管理者が、一般ユーザのアクセス権を設定してください。

注意

- 複数サーバ監視クライアントから一般ユーザで監視元サーバにログインする場合、監視元サーバにログインしたユーザーIDおよびパスワードを利用して監視対象サーバと認証処理を行います。そのため、監視対象サーバから情報を取得する場合は、監視対象サーバでも同じユーザーIDおよびパスワードを登録してください。
- 複数サーバ監視において、監視対象サーバに旧バージョンのOperation Managerが混在する理由により、拡張ユーザ管理機能やSystemwalker認証リポジトリによるユーザー管理機能が有効/無効の監視対象サーバが混在する場合でも、監視元サーバにログインするユーザと同じユーザーIDとパスワードをそれぞれの監視対象サーバに設定することで監視できるようになります。
- Systemwalker Operation Manager Webコンソールは、Webコンソールにログインしたユーザーの IDとパスワードを利用して、監視ホストと認証処理を行います。そのため、監視ホストにも同じユーザーIDおよびパスワードのユーザを登録してください。
- Systemwalker Operation Manager Webコンソールにおいて、監視ホストに旧バージョンのOperation Managerが混在する理由により、拡張ユーザ管理機能やSystemwalker認証リポジトリによるユーザー管理機能が有効/無効の監視ホストが混在する場合でも、Webコンソールにログインするユーザと同じユーザーIDとパスワードをそれぞれの監視ホストに設定することで監視できるようになります。

2.4.2.1 Systemwalker Operation Managerのユーザ管理について

Systemwalker Operation Managerにおけるユーザ管理について説明します。

インストール

Windows版の場合は、Administratorsグループに所属するユーザ、UNIX版の場合は、スーパーユーザの権限を持つユーザでインストール作業を実施します。

プロジェクトの登録/削除

プロジェクトの登録/削除は、システム管理者(Windows版の場合はAdministratorsグループ所属ユーザ、UNIX版の場合は、スーパーユーザ)だけが行うことができます。

プロジェクトの所有者

プロジェクトの所有者の変更は、システム管理者(Windows版の場合はAdministratorsグループ所属ユーザ、UNIX版の場合は、スーパーユーザ)だけが行うことができます。

プロジェクトへのアクセス権の設定

プロジェクトへアクセスできるユーザの登録は、システム管理者(Windows版の場合はAdministratorsグループ所属ユーザ、UNIX版の場合は、スーパーユーザ)だけが行うことができます。以下のユーザにアクセス権を設定します。

Windows版の場合：

ドメイン内、またはコンピュータ内に登録されている、グループおよびユーザ名から選択します。

UNIX版の場合：

コンピュータに登録されているグループおよびユーザ名から選択します。

詳細は、“Systemwalker Operation Manager 運用ガイド”の“プロジェクトにアクセス権を設定する”を参照してください。

プロジェクトの監視/操作

システム管理者(Windows版の場合はAdministratorsグループ所属ユーザ、UNIX版の場合は、スーパーユーザ)および、プロジェクトに対してアクセス権が設定されたユーザが、プロジェクト内のジョブネット/ジョブ/グループを監視/操作できます。

ジョブネット/グループの登録/変更

プロジェクト内のジョブネット/グループの登録/変更は、システム管理者、プロジェクトの所有者またはプロジェクトに対して更新権、登録権を持つ一般ユーザが行うことができます。

利用者の限定

swadminグループに登録されているユーザのみがデマンドジョブの起動、ジョブ実行制御属性のジョブネットの起動、ジョブスケジューラのコマンド実行が利用可能になります。詳細は、“2.4.5 利用者制限の定義”を参照してください。

コマンド/APIの実行ユーザ

Systemwalker Operation Managerサーバで動作するSystemwalker Operation Managerのコマンド/APIは、サーバにログインしているユーザの権限で実行されます。

Web APIの実行ユーザ【Windows版】【Linux版】

Systemwalker Operation Managerサーバで動作するWeb APIは、認証情報で指定したユーザの権限で実行されます。

注意

Solaris 10以降の場合の注意事項

Solaris 10以降には、プロセス単位で実行権限を設定する機能があります。プロセス単位で実行を制限した場合、root権限を持つユーザであっても実行が制限される場合があります。

例えば、シェルの起動時に読み込まれるファイルに、プロセスの起動を抑止するように設定すると、シェルからの操作を抑止します。このような場合、Systemwalker Operation Managerで提供するコマンドを実行しても、プロセスが起動しないように抑止されているため、コマンドの実行権限にかかわらず実行できなくなります。

2.4.2.2 ジョブ実行時の権限について

Systemwalker Operation Managerでジョブを実行するときの権限について説明します。

ローカルジョブの権限

Systemwalker Operation Managerのローカルジョブは、以下の権限で実行されます。

Windows版で、[ジョブを所有者の権限で実行する]が指定されている場合、またはUNIX版の場合

ジョブの種類	実行方法	実行ユーザの指定	権限
スケジュールジョブ	ジョブネットの起動条件、操作で起動	指定あり	実行ユーザ(“実行ユーザ名”に指定したユーザ)
スケジュールジョブ	ジョブネットの起動条件、操作で起動	指定なし	プロジェクトの“所有者”に指定したユーザ
デマンドジョブ	qsubコマンドを使用して実行(注1)	“-cu”オプションで指定	“-cu”オプションで指定したユーザ
デマンドジョブ	qsubコマンドを使用して実行(注1)	指定なし	Systemwalker Operation Managerサーバにログインしているユーザ
デマンドジョブ	[ジョブ情報編集/投入]ウィンドウから投入	指定できません。	Systemwalker Operation Managerサーバにログインしているユーザ

注1）ジョブ投入APIを使用した場合を含みます。

Windows版で、[ジョブを所有者の権限で実行する]が指定されていない場合

ジョブの種類	実行方法	実行ユーザの指定	権限
スケジュールジョブ	ジョブネットの起動条件、操作で起動	指定してもジョブの権限は変わりません。	ジョブ実行制御サービスのログオンアカウント
デマンドジョブ	qsubコマンドを使用して実行(注1)	指定してもジョブの権限は変わりません。	ジョブ実行制御サービスのログオンアカウント
デマンドジョブ	[ジョブ情報編集/投入]ウィンドウから投入	指定できません。	ジョブ実行制御サービスのログオンアカウント

注1）ジョブ投入APIを使用した場合を含みます。

ネットワークジョブ/分散実行機能の権限

ネットワークジョブおよび、分散実行機能のアカウントは、投入元サーバと投入先サーバで以下のように引き継がれます。

投入元サーバがWindows版で、[ジョブを所有者の権限で実行する]を指定した場合

ジョブは実行サーバ（投入先サーバ）上において、“ローカルジョブの権限”で説明した権限で実行されます。投入先サーバのOSによって、投入元サーバと投入先サーバとで、以下を一致させてください。

[投入先サーバがWindows版の場合]

－ アカウントとパスワード

[投入先サーバがUNIX版の場合]

－ アカウント

なお、以下の条件にすべて該当する場合、システム管理者(スーパーユーザ)の権限で実行されます。

－ 投入先サーバがUNIX版の場合

－ 投入元サーバにおいて、実行ユーザまたはプロジェクトの所有者が、WindowsのAdministratorsグループに属する場合

投入元サーバがWindows版で、[ジョブを所有者の権限で実行する]を指定しない場合

ジョブは実行サーバ（投入先サーバ）上において、ジョブ実行制御サービスのログオンアカウントで実行されます。

投入元サーバにおける実行ユーザ、またはプロジェクトの所有者のアカウントが、投入先サーバにも登録されている必要があります。

投入先サーバがWindows版の場合、投入元サーバのジョブ実行制御サービスのログオンアカウントと、投入先サーバのジョブ実行制御サービスのログオンアカウントが同じである必要があります。

なお、以下の条件にすべて該当する場合、システム管理者(スーパーユーザ)の権限で実行されます。

－ 投入先サーバがUNIX版の場合

－ 投入元サーバにおいて、実行ユーザまたはプロジェクトの所有者が、WindowsのAdministratorsグループに属する場合

投入元サーバがUNIX版の場合

投入先サーバがUNIX版の場合、ジョブは実行サーバ（投入先サーバ）上において、“ローカルジョブの権限”で説明した権限で実行されます。

投入先サーバがWindows版の場合、ジョブは投入先サーバにおいて、ジョブ実行制御サービスのログオンアカウントで実行されます。また、投入先サーバに[ジョブを所有者の権限で実行する]を指定しないでください。指定してある場合、ジョブが異常終了します。

注意

投入元サーバがUNIX版で、投入先サーバがWindows版の場合、投入先サーバの[運用情報の定義]ウィンドウ－[利用機能]シートで[ジョブを所有者の権限で実行する]を指定しないでください。指定してある場合、ジョブが異常終了します。

ポイント

ネットワークジョブおよび分散実行機能を利用時に、実行ユーザを指定してジョブを実行した場合、指定されたユーザが投入元サーバおよび実行サーバにOSユーザとして登録されているかどうかで、以下のようにジョブの実行可否が決まります。

ネットワークジョブの場合【UNIX版】

		実行サーバ	
		ユーザが登録されている	ユーザが未登録
投入元サーバ	ユーザが登録されている	○	×
	ユーザが未登録	○	×

○：ジョブは正常に実行される。
×：ジョブは実行依頼処理でエラーになり、実行されない。

ネットワークジョブの場合【Windows版】および

分散実行機能の場合

		実行サーバ	
		ユーザが登録されている	ユーザが未登録
投入元サーバ	ユーザが登録されている	○	×
	ユーザが未登録	×	×

○：ジョブは正常に実行される。
×：ジョブは実行依頼処理でエラーになり、実行されない。

2.4.3　ユーザの定義(拡張ユーザ管理機能を利用する場合)【UNIX版】

拡張ユーザ管理機能を利用する場合の、ユーザ定義について説明します。

以降、拡張ユーザ管理機能を利用して、Systemwalker Operation Manager上に登録され、管理されるユーザをOperation Managerユーザと呼びます。Operation Managerユーザに対して、OS上で管理されるユーザをOSユーザと呼びます。

拡張ユーザ管理機能について

UNIX版の場合、拡張ユーザ管理機能を利用すると、クライアントからの操作において、Systemwalker Operation Manager上で登録したOperation Managerユーザが、Systemwalker Operation Managerの各機能を利用することが可能になります。

Operation Managerユーザは、管理者/非管理者の属性を持ちます。管理者として登録されたOperation Managerユーザは、クライアントから操作を行う場合、Systemwalker Operation Managerに対して、従来のシステム管理者と同等の権限を持ちます。プロジェクトの登録や、Systemwalker Operation Managerの環境設定など、従来はシステム管理者しか行えなかった作業を、管理者権限を持つOperation Managerユーザが行うことが可能になります。

ただし、クライアントからの操作であっても、コマンドをサーバ上で実行する場合には、OS上に登録されたユーザの権限でコマンドは実行されます。Operation Managerユーザの登録時には、Operation Managerユーザに対応させるOSユーザが必要です(1つのOSユーザに、複数のOperation Managerユーザを対応させることが可能です)。また、プロジェクトの所有者および、ジョブの実行ユーザには、OSユーザを指定する必要があります。

なお、Operation Managerユーザに対応させるのOSユーザとして、LDAPで管理されたユーザーを指定することはできません。

拡張ユーザ管理機能を利用する場合のユーザ定義の概要

拡張ユーザ管理機能を利用する場合のユーザ定義の概要を、以下に説明します。

1. Systemwalker Operation Managerの運用形態によって、必要となるユーザを検討します。“2.4.3.1 拡張ユーザ管理機能のユーザ管理について”および“2.4.2.2 ジョブ実行時の権限について”を参考にして、どのようなユーザが必要かを検討してください。

2. 必要に応じてOSユーザを登録します。OSユーザの登録には、各OSの機能を利用してください。
3. 拡張ユーザ管理機能の定義をします。
    1. 必要に応じて、Operation Managerユーザを登録し、パスワードを設定します。

        ポリシー情報の配付でOperation Managerユーザ情報を配付する場合、ポリシー情報の配付先サーバでは、登録する必要はありません。
    2. 拡張ユーザ管理機能のコマンドを実行し、拡張ユーザ管理機能を有効にします。

        ポリシー情報の配付先サーバでも、この設定は必要です。
    3. “root”ユーザ(管理者)のパスワードを設定します。

        ポリシー情報の配付先サーバでも、この設定は必要です。

    詳細は、“2.4.3.2 拡張ユーザ管理機能の定義”を参照してください。
4. 必要に応じて、ポリシー情報を抽出し、配付します。詳細は、“2.12.3 拡張ユーザ管理機能を利用する場合のポリシー情報の抽出/配付【UNIX版】”を参照してください。

ポイント

Systemwalker Operation Managerの運用時に、プロジェクトに対して一般ユーザなど管理者権限のないユーザを利用可能にするには、“Systemwalker Operation Manager 運用ガイド”の“プロジェクトにアクセス権を設定する”を参照し、システム管理者が、一般ユーザのアクセス権を設定してください。

注意

管理者権限を持つユーザについて

Systemwalker Operation Managerにおいて、“管理者権限を持つユーザ”とは、以下のユーザのことです。

- システム管理者(Windows版の場合は、Administratorsグループ所属ユーザ、UNIX版の場合は、スーパーユーザ)
- UNIX版で、拡張ユーザ管理機能が有効な場合で、クライアントからの操作の場合は、管理者権限を持つOperation Managerユーザ

2.4.3.1 拡張ユーザ管理機能のユーザ管理について

拡張ユーザ管理機能におけるユーザ管理について説明します。

拡張ユーザ管理機能が有効な場合、Systemwalker Operation Managerのクライアントからの操作は、Operation Managerユーザのみが可能になります。拡張ユーザ管理機能が有効な場合のユーザ管理について説明します。

Systemwalker Operation Managerサーバへのログイン

拡張ユーザ管理機能が有効な場合、Systemwalker Operation Managerの各クライアントからSystemwalker Operation Managerサーバへのログインは、Operation Managerユーザを指定します。

拡張ユーザ管理機能が無効な場合は、OSユーザでログインします。

プロジェクトの登録/削除

管理者権限を持つOperation Managerユーザでログインした場合、プロジェクトの登録/削除が可能です。非管理者のOperation Managerユーザは、プロジェクトの登録/削除を行うことができません。

プロジェクトの所有者

プロジェクトの所有者には、必ずOSユーザを指定してください。システム管理者(スーパーユーザ)、一般ユーザのどちらも指定可能です。

管理者権限を持つOperation Managerユーザでログインした場合、プロジェクトの所有者の変更が可能です。非管理者のOperation Managerユーザは、所有者の変更を行うことができません。

プロジェクトへのアクセス権の設定

Operation Managerユーザでログインした場合、[アクセス権情報]ウィンドウに表示されるユーザは、OSユーザではなく、Operation Managerユーザとなります。プロジェクトへアクセスできるユーザを登録する場合は、管理者権限を持つOperation Managerユーザだけが行うことができます。Operation Managerユーザとして登録されているユーザ名から選択して登録します。

詳細は、“Systemwalker Operation Manager 運用ガイド”の“プロジェクトにアクセス権を設定する”を参照してください。

プロジェクトの監視/操作

管理者権限を持つOperation Managerユーザは、すべてのプロジェクトに対して更新権を持ちます。管理者でないOperation Managerユーザは、アクセス権が設定されているプロジェクトのみ操作可能です。

ジョブネット/グループの登録/変更

クライアントからのジョブネット/グループの登録/変更は、管理者権限を持つOperation Managerユーザまたはプロジェクトに対して更新権、登録権を持つOperation Managerユーザが行うことができます。

利用者の限定

Operation Managerユーザに対応づけられているOSユーザで、swadminグループに登録されているユーザだけがデマンドジョブの起動、ジョブ実行制御属性のジョブネットの起動、ジョブスケジューラのコマンド実行が利用可能になります。詳細は、“2.4.5 利用者制限の定義”を参照してください。

ジョブの実行ユーザ

ジョブの実行ユーザには、必ずOSユーザを指定してください。

コマンド/APIの実行ユーザ

サーバ上でOperation Managerの提供するコマンドを実行する場合、システム管理者権限が必要なコマンド/APIについては、従来どおり、システム管理者(スーパーユーザ)のみ実行可能です。

一般ユーザが利用できるコマンド/APIのうち、プロジェクトへのアクセス権による影響を受けないものは、従来どおり、一般ユーザでの実行が可能です。

プロジェクトへのアクセス権がある場合にのみ実行される一般ユーザ向けコマンドの実行については、“Systemwalker Operation Manager リファレンス集”の“ジョブスケジューラコマンド”の“コマンド一覧”の“ポイント”を参照してください。

Web APIの実行ユーザ【Linux版】

Web APIの認証情報に、Operation Managerユーザを指定してください。

2.4.3.2 拡張ユーザ管理機能の定義

Operation Managerユーザが、Systemwalker Operation Managerの各機能を利用可能にするための定義をします。

概要

Operation Managerユーザを登録し、拡張ユーザ管理機能を有効にします。

さらに、“root”というユーザ名に対して、パスワードを設定します。

注意

“root”について

拡張ユーザ管理機能において、“root”というユーザ名は、インストール直後から、管理者の権限を持つOperation Managerユーザとして常に登録された状態になります。このユーザを削除することはできません。

定義手順

以下のコマンドはすべて、Systemwalker Operation Managerサーバ上で、システム管理者(スーパーユーザ)の権限で実行します。

以下の手順に記載されたコマンドの詳細については、“Systemwalker Operation リファレンス集”の“セキュリティコマンド”を参照してください。

1. Operation Managerユーザの登録

    1. mpadduserコマンドで、Operation Managerユーザを登録します。

        管理者、非管理者のどちらかの属性を選択し、対応づけるOSユーザを指定します。

        Systemwalker Operation 管理者、非管理者それぞれに対応づけ可能なユーザは、以下のとおりです。

Operation Managerユーザ	対応づけできるOSユーザ
管理者	システム管理者(スーパーユーザ)
非管理者	一般ユーザ(スーパーユーザ以外)

        なお、Operation Managerユーザに対応づけるOSユーザは、あらかじめOS上で登録されている必要があります。mpadduserコマンドでは、OSユーザの登録は行いません。

    2. パスワードを、mpsetpasswdコマンドで設定します。

2. 拡張ユーザ管理機能の有効/無効の切り替え

    mpsetusermodeコマンドで、拡張ユーザ管理機能を有効にします。

    Operation Managerユーザを登録しても、拡張ユーザ管理機能が有効でない場合は、OSユーザでの使用となります。

3. “root”のパスワードの登録

    mpsetpasswdコマンドで“root”のパスワードを設定します。

登録されたOperation Managerユーザは、mpusersコマンドで一覧表示できます。登録されたOperation Managerユーザの属性の修正は、mpmoduserコマンドで、削除はmpdeluserコマンドで行います。また、拡張ユーザ管理機能が有効か無効かをmpusermodeコマンドで確認することができます。

2.4.3.3 拡張ユーザ管理機能の設定例

拡張ユーザ管理機能の設定例を説明します。

Operation Managerユーザの登録例

以下のように、Operation Managerユーザを登録するとします。

Operation Managerユーザ	OSユーザ	権限
root(注)	root(システム管理者)	管理者
swroot	root(システム管理者)	管理者
swuser1	user(一般ユーザ)	非管理者
swuser2	user(一般ユーザ)	非管理者
swuser3	user(一般ユーザ)	非管理者
swguest	guest(一般ユーザ)	非管理者

注)

“root”というユーザ名は、インストール直後から、管理者の権限を持つOperation Managerユーザとして常に登録された状態になります。このユーザを削除することはできません。“root”というユーザ名を使用する場合は、パスワードの設定が必要です。

管理者権限を持つOperation Managerユーザを登録する場合は、システム管理者のOSユーザを対応づける必要があります。逆に、非管理者のOperation Managerユーザを登録する場合は、一般ユーザのOSユーザを対応づける必要があります。

アクセス権の設定例

管理者権限を持つOperation Managerユーザは、Systemwalker Operation Managerの管理者としてすべてのプロジェクトの更新権を持ちます。

非管理者のOperation Managerユーザは、アクセス権のあるプロジェクトに対してのみ該当する権限の操作が可能です。

管理者権限を持つOperation Managerユーザは、必要に応じて、非管理者のOperation Managerユーザのアクセス権を設定する必要があります。

権限には、更新権、登録権、操作権、参照権があり、更新権は登録権、操作権および参照権を、登録権と操作権は参照権を含みます。権限の強さの順序は、以下のとおりです。

更新権＞登録権・操作権＞参照権

以下のようにアクセス権を設定するとします。

プロジェクト	プロジェクトの所有者	設定するアクセス権
管理用プロジェクト	root	設定なし
userプロジェクト	user	swuser1： 更新権 swuser2： 登録権 swuser3： 操作権
guestプロジェクト	guest	swguest： 参照権 swuser1： 参照権

Operation Managerユーザのアクセス権

上記のようにOperation Managerユーザを登録し、アクセス権を設定した場合、Operation Managerユーザのプロジェクトに対するアクセス権は以下のようになります。

Operation Managerユーザ	表示されるプロジェクト	アクセス権
root swroot	管理用プロジェクト	更新権
	userプロジェクト	更新権
	guestプロジェクト	更新権
swuser1	userプロジェクト	更新権
	guestプロジェクト	参照権
swuser2	userプロジェクト	登録権
swuser3	userプロジェクト	操作権
swguest	guestプロジェクト	参照権

OSユーザのアクセス権

OSユーザがシステム管理者の場合、すべてのプロジェクトに対して更新権を持ちます。

OSユーザが一般ユーザの場合で、かつ、プロジェクトの所有者の場合は、所有者となっているプロジェクトに対して更新権を持ちます。

OSユーザが一般ユーザの場合で、かつ、プロジェクトの所有者でない場合は、OSユーザに対応づけられた複数のOperation Managerユーザのアクセス権の中で一番強い権限(更新権＞登録権・操作権＞参照権)を持ちます。

なお、コマンドまたはAPIを実行したOSユーザが、複数のOperation Managerユーザに対応づけられている場合で、登録権と操作権が設定されているとき、OSユーザは両方の権限を持ちます。

上記のようにOperation Managerユーザを登録し、アクセス権を設定した場合、対応づけられたOSユーザのプロジェクトに対するアクセス権は以下のようになります。

OSユーザ	プロジェクト	コマンド実行時のプロジェクトに対するアクセス権	説明
root	管理用プロジェクト	更新権	OSユーザrootはシステム管理者なので、各プロジェクトに対して更新権を持ちます。
	userプロジェクト	更新権	
	guestプロジェクト	更新権	
user	userプロジェクト	更新権	userプロジェクトに対して、“swuser1”が更新権、“swuser2”が操作権、“swuser3”が登録権を持っているため、OSユーザuserは、userプロジェクトに対して更新権を持ちます。
	guestプロジェクト	参照権	guestプロジェクトに対して、“swuser1”が参照権を持っているため、OSユーザuserは、guestプロジェクトに対して参照権を持ちます。
guest	guestプロジェクト	更新権	OSユーザguestはプロジェクトの所有者なので、guestプロジェクトに対して更新権を持ちます。

2.4.4 ユーザの定義(LDAPを利用する場合)【UNIX版】

OpenLDAPでユーザ管理する場合のユーザ定義について説明します。

以降、OpenLDAPで管理されるユーザーおよびグループを、それぞれLDAPユーザ、LDAPグループと呼びます。

拡張ユーザ管理機能を利用する場合は、本機能は利用できません。また、同一サーバ上にV15.3.0以前のSystemwalker Centric Managerがインストールされている場合、本機能は利用できません。

LDAPユーザ/LDAPグループについて

利用可能なLDAPユーザおよびLDAPグループは、以下のとおりです。

- ユーザ名およびグループ名の文字列長および文字種は、OSユーザおよびOSグループの使用可能範囲内であること
- OSユーザおよびOSグループと同名のユーザやグループが存在しないこと

OpenLDAP上にswadminグループを作成する

利用者制限の定義が有効な場合、OpenLDAPに登録されているユーザでSystemwalker Operation Managerを利用するには、swadminグループへの所属が必要です。また、複数のSystemwalker Operation Manager環境からOpenLDAPに登録されているユーザを利用する場合、Systemwalker Operation Manager環境ごとのswadminグループに所属させるのではなく、OpenLDAP上にswadminグループを作成して所属させることを推奨します。

利用者制限の定義については、“2.4.5 利用者制限の定義”を参照してください。

OpenLDAP上にswadminグループを作成する手順を説明します。

Systemwalker Operation Managerがインストールされていない場合

Systemwalker Operation Managerをインストールする前に、OpenLDAP上にswadminグループを作成する手順を説明します。

1. Systemwalker Operation Managerをインストールする環境に、swadminグループが存在している場合は、削除します。
2. OpenLDAP上にswadminグループを作成します。
3. Systemwalker Operation Managerをインストールする環境で、OpenLDAP上のswadminグループを「getent group」コマンドなどにより参照できるようにします。
4. Systemwalker Operation Managerをインストールします。
5. OSのローカルユーザーやOpenLDAPに登録されているユーザを、OpenLDAP上のswadminグループに追加します。

Systemwalker Operation Managerがインストールされている場合

すでにSystemwalker Operation Managerがインストールされている状況で、OpenLDAP上にswadminグループを作成する手順を説明します。

1. Systemwalker Operation Managerのバックアップを行います。
2. Systemwalker Operation Managerをアンインストールします。
3. 2の環境で、swadminグループを削除します。
4. OpenLDAP上にswadminグループを作成します。
5. 2の環境で、OpenLDAP上のswadminグループを「getent group」コマンドなどにより参照できるようにします。
6. Systemwaelkr Operation Managerをインストールします。
7. 1.でバックアップしたSystemwalker Operation Managerの情報をリストアします。
8. 監査ログの出力先ディレクトリのグループを、OpenLDAP上のswadminグループに変更します。
9. Systemwalker Operation Managerを起動します。
10. OSのローカルユーザーやOpenLDAPに登録されているユーザを、OpenLDAP上のswadminグループに追加します。



参考

SSSD(System Security Services Daemon)を利用する場合、sssd.confに「enumerate = True」を記載することで、getentコマンドでLDAPユーザ/グループが取得できる状態になります。

詳細については、OSのマニュアルを参照してください。

PAM認証の定義をする

OpenLDAP管理のユーザでSystemwalker Operation Managerを利用する場合は、事前にPAM認証の設定ファイルを作成する必要があります。本設定により、ユーザのアクセス権チェックでPAM認証が行われます。

- /etc/pam.d/omgr_check_userファイルを作成し、以下を記載します。
  【Linux版】

```
auth sufficient pam_sss.so
auth required pam_unix.so
account sufficient pam_sss.so
account required pam_unix.so
```

【Solaris版】

```
auth requisite pam_authtok_get.so.1
auth required pam_dhkeys.so.1
auth required pam_unix_cred.so.1
auth binding pam_unix_auth.so.1 server_policy
auth required pam_ldap.so.1

account requisite pam_roles.so.1
account binding pam_unix_account.so.1 server_policy
account required pam_ldap.so.1
```

作成したomgr_check_userファイルの権限は、以下のように設定してください。

所有者	root
グループ	root
権限	0644

指定に誤りがある場合はユーザ認証に失敗します。

/etc/pam.d/omgr_check_userファイルが存在しない場合は、PAM認証が行われません。



Solaris 11の場合の注意事項

Solaris 11では、rootはデフォルトで“ユーザアカウント”ではなく“役割”であるため、rootとしてシステムに直接ログインできません。本設定後にrootで、Systemwalker Operation Managerの各クライアント(注)、および、WebコンソールからSystemwalker Operation Managerサーバへ接続する場合は、事前にrolemodコマンドを実行し、rootを“役割”から“ユーザアカウント”へ変更してください。

rolemodコマンドで変更する方法は、以下を参考にしてください。

http://docs.oracle.com/cd/E26924_01/html/E25887/rbactask-4.html#rbactask-20

注）
Systemwalker Operation Managerクライアント／複数サーバ監視クライアント／ジョブスケジューラ情報印刷クライアント／マスタスケジュール管理環境設定クライアント／マスタスケジュール管理状況監視クライアント／環境設定クライアント

LDAPユーザでSystemwalker Operation Managerを利用する

LDAP管理のユーザでログインすることで、Systemwalker Operation Managerが利用できます。



ログインシェルに/sbin/nologinを設定しても認証エラーとはなりません。

2.4.5　利用者制限の定義

Systemwalker Operation Managerでは、サービス/デーモンが使用する資源にアクセスできるユーザを任意に設定し、Systemwalker Operation Managerの利用者を制限することができます。

利用者制限の定義を有効にした場合、以下をswadminグループに含まれるユーザおよびAdministratorsグループ所属ユーザ/スーパーユーザだけに制限します。

- デマンドジョブの起動（ジョブの実行ユーザ）
- ジョブ実行制御属性のジョブネット起動（ジョブの実行ユーザ）
- 一部のジョブスケジューラのコマンド機能の利用（コマンドの実行ユーザ）
- 一部のマスタスケジュール管理のコマンド機能の利用（コマンドの実行ユーザ）

Systemwalker Operation Manager V16.0.0以降の場合、新規インストール時の利用者制限の定義はデフォルトで有効となっています。利用者制限の定義を無効にしたい場合は、“利用者制限の定義を無効にする手順”を参照して無効にしてください。

また、利用者制限の定義を無効から有効に変更したい場合には、“利用者制限の定義を有効にする手順”を参照してください。

注意

Systemwalker Operation Managerの利用者を制限できるのは、ファイルシステムがNTFSの場合に限ります。FATを利用している場合には利用者を制限できないため、利用者制限の定義を無効にしてください。【Windows版】

利用者制限の定義を無効にする手順

1. システム管理者(Administratorsグループに所属しているユーザ/スーパーユーザ)権限でログインします。
2. 監査ログファイルの設定

   【Windows版】

   1. 監査ログの出力先ディレクトリに、Usersグループに対する「読み取り」および「書き込み」のアクセス権を追加します。
   2. 監査ログの出力先ディレクトリのアクセス許可エントリから、swadminグループを削除します。

   【UNIX版】

   監査ログの出力先ディレクトリのアクセス権を777に、所有者をsysグループに変更します。監査ログの出力先ディレクトリが /var/opt/FJSVftlo/audit(デフォルトの場合)の場合の例を、以下に示します。

   ```
   # cd /var/opt/FJSVftlo
   # chmod 777 audit
   # chgrp sys audit
   ```

3. [Operation Manager共通パラメタの定義]ウィンドウの表示

   [Systemwalker Operation Manager環境設定]ウィンドウの[共通パラメタ]ボタンをクリックすると、[Operation Manager共通パラメタの定義]ウィンドウが表示されます。

4. 利用者制限の定義(無効化)

   [swadminグループに含まれるユーザだけが、デマンドジョブの起動、ジョブ実行制御属性のジョブネット起動、およびジョブスケジューラのコマンド機能が利用できるように制限する]のチェックを外します。

5. サービス/デーモンの再起動

   [Operation Manager共通パラメタの定義]ウィンドウでの設定後、[OK]ボタンをクリックすると再起動の確認ダイアログボックスが表示されます。再起動の確認ダイアログボックスで[OK]ボタンをクリックすると、以下が再起動されます。

   【Windows版】

   ジョブ実行制御、ジョブスケジューラ、業務連携サービスが再起動されます。複数サブシステム運用している場合は、全サブシステムと業務連携サービスが再起動されます。

   【UNIX版】

   ジョブ実行制御、ジョブスケジューラデーモンが再起動されます。複数サブシステム運用している場合は、全サブシステムが再起動されます。

利用者制限の定義を有効にする手順

アップグレードインストールの場合、利用者制限の定義は旧バージョンの設定を引き継ぎます。旧バージョンで無効になっていた等で設定を有効に変更したい場合は、以下の手順で有効にしてください。

swadminグループの作成

デマンドジョブの投入、ジョブ実行制御属性のジョブネット起動およびジョブスケジューラのコマンドの利用者を制限するには、swadminグループが必要です。

【Windows版】

swadminグループはSystemwalker Operation Managerのサーバインストール時に自動的に生成されます。一度生成されたswadminグループは、[Operation Manager共通パラメタの定義]ウィンドウで利用者の限定を解除しても削除はされません。

【UNIX版】

swadminグループはSystemwalker Operation Managerのサーバインストール時に自動的に生成されます。

ジョブスケジューラおよびジョブ実行制御のコマンド機能の使用を許可するユーザをすべてswadminグループに登録してください。

[Operation Manager共通パラメタの定義]ウィンドウの設定

1. [Operation Manager共通パラメタの定義]ウィンドウの表示

   [Systemwalker Operation Manager環境設定]ウィンドウの[共通パラメタ]ボタンをクリックすると、[Operation Manager共通パラメタの定義]ウィンドウが表示されます。

2. 利用者制限の定義(有効化)

   [swadminグループに含まれるユーザだけが、デマンドジョブの起動、ジョブ実行制御属性のジョブネット起動、およびジョブスケジューラのコマンド機能が利用できるように制限する]をチェックします。

3. サービス/デーモンの再起動

   [Operation Manager共通パラメタの定義]ウィンドウでの設定後、[OK]ボタンをクリックすると再起動の確認ダイアログボックスが表示されます。再起動の確認ダイアログボックスで[OK]ボタンをクリックすると、以下が再起動されます。

   【Windows版】

   ジョブ実行制御、ジョブスケジューラ、業務連携サービスが再起動されます。複数サブシステム運用している場合は、全サブシステムと業務連携サービスが再起動されます。

   【UNIX版】

   ジョブ実行制御、ジョブスケジューラデーモンが再起動されます。複数サブシステム運用している場合は、全サブシステムが再起動されます。

[Operation Manager共通パラメタの定義]ウィンドウ



[Operation Manager利用者の限定]：

デマンドジョブの起動、ジョブ実行制御属性のジョブネット起動およびジョブスケジューラのコマンド機能を、swadminグループに含まれるユーザおよびAdministratorsグループ所属ユーザ/スーパーユーザだけに制限したい場合に指定します。

監査ログファイルの保護

監査ログファイルを保護するためには、利用者制限の定義を行ってから、以下の手順で出力先ディレクトリにアクセス権を設定してください。

注意

監査ログファイルの出力先ディレクトリを変更した場合は、その都度、以下の設定を行う必要があります。

【Windows版】

1. Administratorsグループに所属しているユーザでログインします。
2. 監査ログの出力先ディレクトリのアクセス許可エントリから、Usersグループを削除します。
3. 監査ログの出力先ディレクトリに、swadminグループに対する「読み取り」「書き込み」のアクセス権を追加します。

【UNIX版】

1. スーパーユーザでログインします。
2. 監査ログの出力先ディレクトリをswadminグループの所有権に変更します。

   例）# chgrp swadmin /var/opt/FJSVftlo/audit
3. 監査ログの出力先ディレクトリのアクセス権を変更します。

   例）# chmod 770 /var/opt/FJSVftlo/audit

上記のコマンドは、監査ログ出力先のディレクトリをデフォルトのまま利用している場合の例です。

利用者制限の定義についての注意事項

- **サービス/デーモンが使用する資源のアクセス権について**

  【Windows版】

  Systemwalker Operation Managerのいくつかのサービスは、資源に対してアクセス権がないと起動できません。Systemwalker Operation Managerサーバの以下の資源については、Administratorsグループにフルコントロールを設定してください。

  インストール時に指定したインストール先ディレクトリおよびその配下のファイル

  - カレンダ情報ディレクトリ(インストール先ディレクトリ¥MpWalker.JM¥mpjmcal¥caldb)
  - ジョブスケジューラのデータベースディレクトリ(初期値は、インストール先ディレクトリ¥MpWalker.JM¥mpjobsch¥jobdb)およびその配下のファイル

  【UNIX版】

  Systemwalker Operation Managerの各デーモンが利用する以下の資源には、[Operation Manager利用者の限定]のチェック状況に応じて適切なアクセス権が設定されています。これらのアクセス権を変更しないでください。アクセス権を変更すると、Systemwalker Operation Managerが正しく動作しなくなるおそれがあります。

  - Solaris版およびLinux版の場合
    - インストール先ディレクトリ配下の資源
    - データベースディレクトリ(/var/opt/パッケージ名)配下の資源
  - HP-UX版およびAIX版の場合
    - インストール先ディレクトリ配下の資源

  なお、[Operation Manager利用者の限定]のチェック内容によっては、インストール時と異なるアクセス権が設定されるため、pkgchkコマンドでエラーメッセージが出力される場合があります。

- **拡張ユーザ管理機能を利用する場合について【UNIX版】**

  拡張ユーザ管理機能を有効としている場合、Operation Managerユーザに対応づけられたOSユーザが、利用者制限の定義の対象となります。

  拡張ユーザ管理機能を有効としている場合で、利用者制限の定義を有効にしている場合は、以下のようにアクセス権が決定されます。

  1. 対応づけられたOSユーザがswadminグループに所属しているかチェックされます。
  2. swadminグループに所属していることが確認された場合、プロジェクトにアクセス権があるかどうかチェックされます。
  3. アクセス権がある場合、デマンドジョブの投入、ジョブ実行制御属性のジョブネット起動およびジョブスケジューラのコマンドが利用できます。

- **ジョブを投入する場合について【Windows版】**

  利用者制限の定義を有効にし、かつ、以下のユーザにswadminグループに所属するドメインユーザを指定した場合、ジョブを正常に投入するために、指定したドメインユーザを[ジョブ所有者情報の定義]ウィンドウで、登録しておく必要があります。

  - スケジュールジョブ:プロジェクトの所有者、ジョブの実行ユーザ
  - デマンドジョブ:ログインユーザ
  - qsubコマンド:ジョブの実行ユーザ
  - ジョブ投入API:ジョブの実行ユーザ

2.4.6 監査ログ出力の定義

概要

Systemwalker Operation Manager上で行われた操作の記録を保存したい場合に定義します。

定義方法

監査ログは、Systemwalker Operation Managerをインストールした時点では、出力されるように設定されています。

監査ログの出力先、保存日数のデフォルトは以下になります。

- 監査ログの出力先

  【Windows版】

Systemwalker Operation Managerインストールディレクトリ¥MPWALKER.JM¥mpcmtool¥audit

  【UNIX版】

/var/opt/FJSVftlo/audit/

- 監査ログの保存日数

  31日

デフォルトの出力先、保存日数を変更して監査ログ出力の設定をしたい場合は、“監査ログ出力設定の変更”を参照してください。

また、監査ログ出力を行わない場合は、“監査ログ出力の解除”を参照して、監査ログ出力を解除してください。

なお、Systemwalker Centric Managerの監査ログ管理機能を利用して、各サーバのログを収集し、運用管理サーバで一元管理したい場合は、監査ログ管理機能の設定変更が必要になります。“Systemwalker Centric Managerの監査ログ管理機能の設定変更”を参照して設定を変更してください。

監査ログ出力設定の変更

監査ログの出力先、保存日数を変更する場合は、監査ログファイルのサイズに応じて十分なディスク容量を確保する必要があります。監査ログ出力設定の変更について、以下の構成で説明します。

- 監査ログの出力先、保存日数の検討
- 監査ログファイルのサイズの見積もり
- 監査ログの出力設定
- 監査ログファイルの保護
- 監査ログ出力の設定内容の確認

監査ログの出力先、保存日数の検討

業務の形態、Systemwalker Operation Managerの運用形態に合わせて、監査ログの出力先、保存日数を検討します。保存日数は最大999日、または無制限(unlimit)が設定できます。

なお、監査ログファイルは、指定した保存日数分しか保存されないため、必要に応じて、定期的に退避することを推奨します。

■単一サーバで運用している場合



■複数のサーバで運用している場合



監査ログファイルのサイズの見積もり

検討した監査ログの出力先、保存日数で監査ログファイルのサイズの見積もりをします。出力先のディスク容量が十分でない場合は、出力先、保存日数を見直してください。

監査ログファイルのサイズの見積もり式については、“Systemwalker Operation Manager 解説書”の“ハードウェア資源”を参照してください。

監査ログの出力設定

決定した出力先、保存日数で監査ログの出力設定を以下の手順で変更します。

1. Systemwalker Operation Managerのサービス／デーモンを停止します。
2. 監査ログ出力設定を行います。

   Systemwalker Operation Managerサーバ上でシステム管理者がmpsetlogsend_omgr(監査ログ設定コマンド)を実行します。出力先、保存日数の変更は、コマンドのオプションを指定して行います。

   【Windowsの場合】

   ```
   Systemwalkerインストールディレクトリ¥MPWALKER.JM¥bin
   ¥mpsetlogsend_omgr -f <出力先ファイル名> -k {<保存日数>|unlimit}
   ```

   【UNIXの場合】

   ```
   /usr/bin/mpsetlogsend_omgr -f <出力先ファイル名> -k {<保存日数>|unlimit}
   ```

   mpsetlogsend_omgrコマンドの詳細については、“Systemwalker Operation Manager リファレンス集”を参照してください。
3. Systemwalker Operation Managerのサービス／デーモンを起動します。

監査ログファイルの保護

監査ログファイルを保護したい場合、“2.4.5 利用者制限の定義”を参照してください。

監査ログ出力の設定内容の確認

監査ログ出力の設定後、設定内容の確認をしたい場合は、mpsetlogsend_omgrコマンドをオプションの指定なしで実行します。

確認内容の詳細については、“Systemwalker Operation Manager リファレンス集”を参照してください。

監査ログ出力の解除

監査ログ出力を解除する場合は、以下のコマンドを実行し、Systemwalker Operation Managerを再起動します。

【Windowsの場合】

```
Systemwalkerインストールディレクトリ¥MPWALKER.JM¥bin
¥mpsetlogsend_omgr -d
```

【UNIXの場合】

```
/usr/bin/mpsetlogsend_omgr -d
```

解除後、監査ログ出力を再開する場合は、“監査ログの出力設定”を行ってください。

Systemwalker Centric Managerの監査ログ管理機能の設定変更

Systemwalker Operation Managerサーバ上にSystemwalker Centric Managerの運用管理サーバ、資産管理サーバ、部門管理サーバ、業務サーバ、または運用管理クライアントが導入されている場合は、Systemwalker Operation Managerの監査ログを運用管理サーバの監査ログ管理機能により、運用管理サーバに収集することができます。監査ログ管理機能の詳細については、“Systemwalker Centric Managerソリューションガイド セキュリティ編”を参照してください。

Systemwalker Operation Managerの監査ログの出力先を変更する場合

Systemwalker Operation Managerの監査ログの出力先を変更する場合は、以下の手順を実施します。

導入されているSystemwalker Centric Managerのバージョンレベルによって、手順が違いますので注意してください。

Systemwalker Centric Manager V13.2.0以降が導入されている場合

1. 出力先を変更するSystemwalker Operation Managerサーバ上で以下のコマンドを実行します。

   【Windowsの場合】

   ```
   Systemwalkerインストールディレクトリ¥MPWALKER.JM¥bin
   ¥mpsetlogsend_omgr -f <出力先ファイル名> -k {<保存日数>|unlimit}
   ```

   【UNIXの場合】

   ```
   /usr/bin/mpsetlogsend_omgr -f <出力先ファイル名> -k {<保存日数>|unlimit}
   ```

   mpsetlogsend_omgrコマンドの詳細については、“Systemwalker Operation Manager リファレンス集”を参照してください。

2. 出力先設定変更を反映します。

   監査ログの出力先を変更した後、設定を反映させるために、変更したサーバ上でSystemwalker Operation Managerを再起動します。

3. 収集設定を変更したサーバに対して、運用管理サーバから監査ログ収集を実行します。

   監査ログ出力先を変更する前の情報をすべて運用管理サーバに収集するために、運用管理サーバから以下のコマンドにより監査ログ収集を実行します。

   【Windowsの場合】

   ```
   Systemwalkerインストールディレクトリ¥mpwalker.dm¥bin¥mpatmlog -H <対象
   サーバ名>
   ```

   【UNIXの場合】

   ```
   /opt/systemwalker/bin/mpatmlog -H <対象サーバ名>
   ```

   mpatmlogコマンドの使用方法については、“Systemwalker Centric Managerリファレンスマニュアル”を参照してください。

   また、運用管理サーバへ収集が完了した後、設定変更前の監査ログ出力先に保存されている監査ログが不要な場合は削除してください。

4. 監査ログの収集設定を更新します。

   Systemwalker Operation Managerの監査ログ設定コマンドを実行し、収集先の設定を更新します。操作は設定を変更したSystemwalker Operation Managerサーバ上で実施します。

   ```
   mpsetlogsend_omgr -y
   ```

Systemwalker Centric Manager V13.1.0が導入されている場合

mpatmlogapdefコマンドを以下のオプションを指定して実行することで、Systemwalker Operation Managerの監査ログを収集するための情報が登録できます。mpatmlogapdefコマンドの詳細については、“Systemwalker Centric Manager リファレンスマニュアル”を参照してください。

[新たにログ収集を設定する場合]

- ADDオプション
- -Aオプション(ログ識別名)

  OMGRLog

- -Mオプション

  ASC

- -Lオプション(収集対象ログファイル名)

  “監査ログの出力先ファイル名*”

- -Fオプション(日付書式定義ファイル名)

  【Windowsの場合】

  ```
  Systemwalkerインストールディレクトリ¥mpwalker.dm¥MpAtm¥fmt
  ¥mpatmcmgroplog.fmt
  ```

  【Solaris/Linuxの場合】

  ```
  /etc/opt/FJSVmpatm/fmt/mpatmcmgroplog.fmt
  ```

設定例を以下に示します。

【Windowsの場合】

Systemwalker Centric Manager V13.1.0が導入されており、Systemwalkerインストールディレクトリが C:¥WIN32APP、監査ログの出力先ファイル名がC:¥WIN32APP¥mpwalker.jm¥mpcmtool¥audit¥mp_omgr_auditの場合

```
mpatmlogapdef ADD -A OMGRLog -M ASC -L "C:¥WIN32APP¥mpwalker.jm¥mpcmtool
¥audit¥mp_omgr_audit*" -F C:¥WIN32APP¥mpwalker.dm¥MpAtm¥fmt
¥mpatmcmgroplog.fmt
```

【Solaris/Linuxの場合】

Systemwalker Centric Manager V13.1.0が導入されており、監査ログの出力先ファイル名が/var/opt/FJSVftlo/audit/mp_omgr_auditの場合

```
/opt/systemwalker/bin/mpatmlogapdef ADD -A OMGRLog -M ASC -L "/var/opt/FJSVftlo/
audit/mp_omgr_audit*" -F /etc/opt/FJSVmpatm/fmt/mpatmcmgroplog.fmt
```

[ログ収集を取りやめる場合]

- REPオプション
- -Aオプション(ログ識別名)

  OMGRLog

- -Eオプション

  NO

設定例を以下に示します。

【Windowsの場合】

```
mpatmlogapdef REP -A OMGRLog -E NO
```

【Solaris/Linuxの場合】

```
/opt/systemwalker/bin/mpatmlogapdef REP -A OMGRLog -E NO
```

収集設定を変更する場合

Systemwalker Operation Managerのログ収集を中止する場合、または再開する場合は、以下の手順を実施します。操作はSystemwalker Operation Managerサーバ上で行います。

導入されているSystemwalker Centric Managerのバージョンレベルによって、手順が違いますので注意してください。

Systemwalker Centric Manager V13.2.0以降が導入されている場合

```
mpsetlogsend_omgr {-y|-n}
```

監査ログ収集を取りやめる場合は、mpsetlogsend_omgrコマンドのオプションに-nを指定してください。また、収集を行っていない状態から収集するように設定を変更する場合は、-yオプションを指定します。

Systemwalker Centric Manager V13.1.0が導入されている場合

mpatmlogapdefコマンドに以下のオプションを指定することで、Systemwalker Operation Managerの監査ログを収集するための情報が変更できます。mpatmlogapdefコマンドの詳細については、“Systemwalker Centric Manager リファレンスマニュアル”を参照してください。

[ログ収集先を変更する場合(Systemwalker Operation Managerのログ収集の設定は登録済み)]

- REPオプション
- -Aオプション(ログ識別名)

  OMGRLog
- -Lオプション(収集対象ログファイル名)

  “監査ログの出力先ファイル名*”

設定例を以下に示します。

【Windowsの場合】

監査ログの出力先ファイル名がC:¥WIN32APP¥mpwalker.jm¥mpcmtool¥audit¥mp_omgr_audit の場合

```
mpatmlogapdef REP -A OMGRLog -L “C:¥WIN32APP¥mpwalker.jm¥mpcmtool¥audit
¥mp_omgr_audit*”
```

【Solaris/Linuxの場合】

監査ログの出力先ファイル名が/var/opt/FJSVftlo/audit/mp_omgr_audit の場合

```
/opt/systemwalker/bin/mpatmlogapdef REP -A OMGRLog -L “/var/opt/FJSVftlo/audit/
mp_omgr_audit*”
```

[ログ収集を取りやめる場合]

- REPオプション
- -Aオプション(ログ識別名)

  OMGRLog
- -Eオプション

  NO

設定例を以下に示します。

【Windowsの場合】

```
mpatmlogapdef REP -A OMGRLog -E NO
```

【Solaris/Linuxの場合】

```
/opt/systemwalker/bin/mpatmlogapdef REP -A OMGRLog -E NO
```

[ログ収集を再開する場合(Systemwalker Operation Managerのログ収集の設定は登録済み)]

- REPオプション
- -Aオプション(ログ識別名)

  OMGRLog
- -Eオプション

  YES

設定例を以下に示します。

【Windowsの場合】

```
mpatmlogapdef REP -A OMGRLog -E YES
```

【Solaris/Linuxの場合】

```
/opt/systemwalker/bin/mpatmlogapdef REP -A OMGRLog -E YES
```



注意

同一のLinuxサーバ内でSystemwalker Centric Managerと混在する場合について【UNIX版】

Linux x64上で、以下の条件のとおりSystemwalker Operation ManagerがSystemwalker Centric Managerと混在する場合、ACLマネージャの監査ログは、2つのファイルに分けて出力されます。

- 条件

		Centric Manager	
		V13.4.0以降 (Linux x86版)	**V13.4.0以降 (Linux x64版)**
Operation Manager	**V13.2.0 ～ V13.3.0**	問題なし	Centric ManagerとOperation Managerのインストール順番に関係なく、ACLマネージャの監査ログは、2つのファイルに分けて出力される
	V13.4.0以降 (Linux x86版)	問題なし	Operation Managerよりも後にCentric Managerをインストールした場合に、ACLマネージャの監査ログは、2つのファイルに分けて出力される
	V13.4.0以降 (Linux x64版)	Operation Managerよりも後にCentric Managerをインストールした場合に、ACLマネージャの監査ログは、2つのファイルに分けて出力される	問題なし

- 出力ファイル名

  以下の2つのファイルに分けて出力されます。

  ー mpsetlogsend_omgr(監査ログ設定コマンド)で表示される出力先

  ー 上記ファイルの日付の前に「_acl」を付加したファイル

  例)

  mpsetlogsend_omgr(監査ログ設定コマンド)で表示される出力先が「/var/opt/FJSVftlo/audit/log/mp_omgr_auditYYMMDD.log」である場合、以下の2つのファイルに出力されます。

  - /var/opt/FJSVftlo/audit/log/mp_omgr_auditYYMMDD.log

- /var/opt/FJSVftlo/audit/log/mp_omgr_audit_aclYYMMDD.log

「_acl」を付加したファイルは、mpsetlogsend_omgr(監査ログ設定コマンド)の実行結果として表示されませんが、2つのファイルの監査ログ出力設定のON/OFF、保存期間および収集対象かどうかの設定は同じになります。

2.4.7 Webコンソール/Web APIの暗号化通信(HTTPS通信)の定義

HTTPS通信を行うためには、下記の手順で証明書/鍵管理の環境を作成する必要があります。使用するコマンドの詳細は、“Systemwalker Operation Manager リファレンス集”を参照してください。

1. 証明書/鍵管理環境の作成

SSL使用時の証明書/鍵管理を行うディレクトリを作成します。

証明書、秘密鍵管理のためOS提供のコマンド等でディレクトリを作成します。

作成例を以下に示します。

【Windows版】

```
mkdir d:¥mpahso¥sslcert          運用管理ディレクトリ
mkdir d:¥mpahso¥sslcert¥cert     証明書管理ディレクトリ
```

【UNIX版】

```
# mkdir -p /export/home/mpahso/sslcert          運用管理ディレクトリ
# mkdir -p /export/home/mpahso/sslcert/cert     証明書管理ディレクトリ
```

2. 秘密鍵の作成と証明書の取得

認証局(証明書発行局)に証明書の発行を依頼し、証明書を取得します。

CSR(証明書取得申請書)作成の前に、秘密鍵を作成します。

秘密鍵の作成とCSR(証明書取得申請書)の作成

認証局へ証明書の発行を依頼するための、CSR(証明書取得申請書)を作成します。

以下のコマンドを順に実行することで、秘密鍵を作成し、その後、CSR(証明書取得申請書)を作成します。

作成例を以下に示します。CSR(証明書取得申請書)の作成(openssl reqサブコマンド)では、必ず-configオプションを指定してください。

【Windows版】

```
c:¥Systemwalker¥MPWALKER.JM¥mpahs¥bin¥openssl.exe genrsa -aes256 -out d:¥mpahso¥sslcert¥server.key 2048
(以下はコマンド実行結果です)
Enter pass phrase for server.key: (注)
Verifying - Enter pass phrase for server.key: (注)
```

```
c:¥Systemwalker¥MPWALKER.JM¥mpahs¥bin¥openssl.exe req -new -key d:¥mpahso¥sslcert¥server.key -out d:¥mpahso
¥sslcert¥server.csr -config c:¥Systemwalker¥MPWALKER.JM¥mpahs¥conf¥openssl.cnf -subj "/C=JP/ST=Shizuoka/
L=Shizuoka-shi/O=fujitsu/OU=4-1f/CN=www.example.com"
(以下はコマンド実行結果です)
Enter pass phrase for server.key: (注)
```

【UNIX版】

```
# /opt/FJSVftlo/mpahs/oss/openssl/bin/openssl genrsa -aes256 -out /export/home/mpahso/sslcert/server.key 2048
(以下はコマンド実行結果です)
Enter pass phrase for server.key: (注)
Verifying - Enter pass phrase for server.key: (注)
```

```
# /opt/FJSVftlo/mpahs/oss/openssl/bin/openssl req -new -key /export/home/mpahso/sslcert/server.key -out /
export/home/mpahso/sslcert/server.csr -config /opt/FJSVftlo/mpahs/oss/openssl/ssl/openssl.cnf -subj "/C=JP/
ST=Shizuoka/L=Shizuoka-shi/O=fujitsu/OU=4-1f/CN=www.example.com"
(以下はコマンド実行結果です)
Enter pass phrase for server.key: (注)
```

注) 本文字列が表示された場合は、パスフレーズを128バイト以内の半角英数字の文字列で入力してください。なお、入力される文字はエコーバックされません。本コマンドで入力したパスフレーズは、"4. パスフレーズの登録"でも使用します

証明書の発行依頼

作成したCSR(証明書取得申請書)を認証局へ送付し、サイト証明書の発行を依頼します。

依頼方法は認証局の指定方法に従ってください。

証明書の取得

認証局により署名された証明書をPEM形式(Base64エンコーディングデータ)で取得します。

PEM形式の証明書は、以下のようなデータ形式をしています。

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
…(Base64エンコードされた証明書データ)…
-----END CERTIFICATE-----
```

取得方法は認証局の指定方法に従ってください。

3. 証明書の配置

取得した証明書を証明書/鍵管理環境に配置します。

証明書は、証明書/鍵管理環境の構築で作成したディレクトリに配置してください。運用で使用する証明書(サイト証明書やクライアント証明書)を発行した認証局の証明書は、すべて配置してください。

サイト証明書の配置

認証局から発行されたサイト証明書(server.pem)を証明書/鍵管理環境へ配置します。

【Windows版】

```
move server.pem d:¥mpahso¥sslcert¥cert
```

【UNIX版】

```
# mv server.pem /export/home/mpahso/sslcert/cert
```

登録後は、証明書の有効期間を参照し、証明書の更新が必要となる時期を確認しておいてください。有効期間は、openssl x509コマンドで確認できます。



サイト証明書および認証局の証明書(発行局証明書)の有効期限について

サイト証明書および認証局の証明書(発行局証明書)には、有効期限があります。この有効期限が切れた状態でWebコンソール/Web APIの運用を続行した場合、クライアントからのSSL通信時に警告メッセージが表示されるようになります。openssl x509コマンドで証明書の有効期間を確認して、有効期限が切れる前に新しい証明書を取得して登録してください。登録後は、Systemwalker Operation Mangerを再起動する必要があります。

証明書の有効期間を確認する例を、以下に示します。

【Windows版】

```
Systemwalker Operation Managerインストールディレクトリ¥MPWALKER.JM¥mpahs¥bin¥openssl.exe x509 -noout -dates -
in d:¥mpahso¥sslcert¥cert¥server.pem
```

【UNIX版】

```
# /opt/FJSVftlo/mpahs/oss/openssl/bin/openssl x509 -noout -dates -in /export/home/mpahso/sslcert/cert/
server.pem
```

ルートCA証明書、中間CA証明書の配置

ルートCA証明書を入手したら、登録する前にフィンガープリントを確認します。ルートCA証明書のフィンガープリントの情報は、認証局により安全な方法で提供されています。入手した認証局のルートCA証明書をopenssl x509コマンドで表示し、フィンガープリントが一致していることを確認してください。

なお、フィンガープリントは証明書の一部から算出されたハッシュ値であるため、証明書が偽物であったり改ざんされたりした場合には異なる値になります。算出するために利用するアルゴリズムによっても値が異なるため、同じアルゴリズムを用いて算出されたフィンガープリントを比較してください。

認証局から入手したルートCA証明書のフィンガープリントを表示する例を、以下に示します。認証局から提供されたフィンガープリント情報にあわせたオプション[-sha1|-sha256|-md5]を選択し、表示された値と比較してください。

【Windows版】

認証局のルートCA証明書がd:¥mpahso¥sslcert¥server-root-ca.pemに格納されている場合の実行例

```
c:¥Systemwalker¥MPWALKER.JM¥mpahs¥bin¥openssl.exe x509 [-sha1|-sha256|-md5] -fingerprint -noout -in d:¥mpahso
¥sslcert¥server-root-ca.pem
```

```
-md5オプション時:          md5 Fingerprint=40 79 98 2F 37 12 31 7C AE E7 B4 AB 78 C8 A2 28
-sha1オプション時:         sha1 Fingerprint=07 28 BE 26 94 89 6D F9 ... ←(16進数で20バイト分表示されます。)
-sha256オプション時:       sha256 Fingerprint=F7 16 00 6E A1 6E A2 14 ... ←(16進数で32バイト分表示されます。)
```

【UNIX版】

認証局のルートCA証明書が/export/home/mpahso/sslcert/server-root-ca.pemに格納されている場合の実行例

```
# /opt/FJSVftlo/mpahs/oss/openssl/bin/openssl x509 [-sha1|-sha256|-md5] -fingerprint -noout -in /export/home/
mpahso/sslcert/server-root-ca.pem
```

```
-md5オプション時:        md5 Fingerprint=40 79 98 2F 37 12 31 7C AE E7 B4 AB 78 C8 A2 28
-sha1オプション時:       sha1 Fingerprint=07 28 BE 26 94 89 6D F9 ... ←(16進数で20バイト分表示されます。)
-sha256オプション時:     sha256 Fingerprint=F7 16 00 6E A1 6E A2 14 ... ←(16進数で32バイト分表示されます。)
```

認証局によっては、認証局のルートCA証明書とサイト証明書のほかに、中間CA証明書が用意されている場合があるので、各認証局に確認し、中間CA証明書を入手してください。

中間CA証明書はサイト証明書ファイルにマージして使用します。

ルートCA証明書のマージは必須ではありませんが、ルートCA証明書を含めたpemファイルでの運用を推奨します。

中間CA証明書(server-chain-ca.pem)、ルートCA証明書(server-root-ca.pem)をサイト証明書にマージする場合の例を、以下に示します。

【Windows版】

```
type server-chain-ca.pem >> d:¥mpahso¥sslcert¥cert¥server.pem
type server-root-ca.pem >> d:¥mpahso¥sslcert¥cert¥server.pem
type d:¥mpahso¥sslcert¥cert¥server.pem    (内容を表示します)
-----BEGIN CERTIFICATE-----
…(サイト証明書データ)…
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
…(中間CA証明書データ)…
```

```
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
…（ルートCA証明書データ）…
-----END CERTIFICATE-----
```

【UNIX版】

```
# cat server-chain-ca.pem >> /export/home/mpahso/sslcert/cert/server.pem
# cat server-root-ca.pem >> /export/home/mpahso/sslcert/cert/server.pem
# cat /export/home/mpahso/sslcert/cert/server.pem    （内容を表示します）
-----BEGIN CERTIFICATE-----
…（サイト証明書データ）…
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
…（中間CA証明書データ）…
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
…（ルートCA証明書データ）…
-----END CERTIFICATE-----
```

鍵交換パラメタの設定

鍵交換でDHEを使用する場合は、セキュリティ対策としてパラメタ長を2048ビット以上に設定する必要があります。

RFC3526に記載されている推奨パラメタ(2048ビット)をサイト証明書にマージします。

以下のPEM形式パラメタをハイフンも含めてマージしてください。

```
-----BEGIN DH PARAMETERS-----
MIIBCAKCAQEA//////////JD9qiIWjCNMTGYouA3BzRKQJOCIpnzHQCC76mOxOb
IlFKCHmONATd75UZs806QxswKwpt8l8UN0/hNW1tUcJF5IW1dmJefsb0TELppjft
awv/XLb0Brft7jhr+1qJn6WunyQRfEsf5kkoZlHs5Fs9wgB8uKFjvwWY2kg2HFXT
mmkWP6j9JM9fg2VdI9yjrZYcYvNWIIVSu57VKQdwlpZtZww1Tkq8mATxdGwIyhgh
fDKQXkYuNs474553LBgOhgObJ4Oi7Aeij7XFXfBvTFLJ3ivL9pVYFxg5lUl86pVq
5RXSJhiY+gUQFXKOWoqsqmj//////////wIBAg==
-----END DH PARAMETERS-----
```

4. パスフレーズの登録

パスフレーズを、パスフレーズ管理ファイルに登録します。

ahsregistupinコマンドに、パスフレーズとパスフレーズ管理ファイルを指定することで、パスフレーズが暗号化されてパスフレーズ管理ファイルに登録されます。

[パスフレーズの登録例]

【Windows版】

パスフレーズ(対話入力)を暗号化して、パスフレーズ管理ファイル“d:¥mpahso¥sslcert¥upinfile”に登録する場合

```
c:¥systemwalker¥MPWALKER.JM¥mpahs¥bin¥ahsregistupin.exe -f d:¥mpahso¥sslcert¥upinfile
```

【UNIX版】

パスフレーズ(対話入力)を暗号化して、パスフレーズ管理ファイル“/export/home/mpahso/sslcert/upinfile”に登録する場合

```
/opt/FJSVftlo/mpahs/bin/ahsregistupin -f /export/home/mpahso/sslcert/upinfile
```

5. 環境定義ファイル(httpd.conf)の設定

Webサーバの環境定義ファイル“httpd.conf”にSSLの設定を行います。

“httpd.conf”は、以下に格納されています。

【Windows版】

Systemwalker Operation Managerインストールディレクトリ¥mpwalker.jm¥mpahs¥conf¥httpd.conf

【UNIX版】

/opt/FJSVftlo/mpahs/conf/httpd.conf

環境定義ファイルの定義例を以下に示します。

【Windows版】

以下のような設定でSSL運用を行う場合

- SSLプロトコルバージョン：“TLSv1.2 TLSv1.3を使用”
- パスフレーズ管理ファイル：“d:¥mpahso¥sslcert¥upinfile”
- サイト証明書：“d:¥mpahso¥sslcert¥cert¥server.pem”
- サイト秘密鍵：“d:¥mpahso¥sslcert¥server.key”

[httpd.conf 編集例]

```
ServerAdmin webmaster@main.example.com
ServerName  main.example.com
SSLEngine      On
SSLHonorCipherOrder On
SSLProtocol    TLSv1.2 +TLSv1.3
SSLCertificateFile     d:¥mpahso¥sslcert¥cert¥server.pem
SSLCertificateKeyFile  d:¥mpahso¥sslcert¥server.key

SSLUserPINFile  d:¥mpahso¥sslcert¥upinfile
SSLCipherSuite  ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:DHE-RSA-
AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-
ECDSA-CHACHA20-POLY1305
SSLCipherSuite TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256:TLS_AES_128_GCM_SHA256
```

【UNIX版】

以下のような設定でSSL運用を行う場合

- SSLプロトコルバージョン：“TLSv1.2 TLSv1.3を使用”
- パスフレーズ管理ファイル：“/export/home/mpahso/sslcert/upinfile”
- サイト証明書：“/export/home/mpahso/sslcert/cert/server.pem”
- サイト秘密鍵：“/export/home/mpahso/sslcert/server.key”

[httpd.conf 編集例]

```
ServerAdmin webmaster@main.example.com
ServerName  main.example.com
SSLEngine      On
SSLHonorCipherOrder On
SSLProtocol    TLSv1.2 +TLSv1.3
SSLCertificateFile     /export/home/mpahso/sslcert/cert/server.pem
SSLCertificateKeyFile  /export/home/mpahso/sslcert/server.key

SSLUserPINFile  /export/home/mpahso/sslcert/upinfile
SSLCipherSuite  ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:DHE-RSA-
AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-
```

```
ECDSA-CHACHA20-POLY1305
SSLCipherSuite TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256:TLS_AES_128_GCM_SHA256
```

2.4.7.1　証明書/鍵管理環境の退避・復元方法

証明書/鍵管理環境の退避・復元方法を説明します。

既存の資源(秘密鍵、証明書)を退避する

環境定義ファイル(httpd.conf)の該当ディレクティブ(注)で指定している資源を、バックアップ用ディレクトリに退避してください。

秘密鍵、証明書を復元する

退避した資源を、環境定義ファイル(httpd.conf)の該当ディレクティブ(注)で指定されているパスに復元してください。

(注) 対象のディレクティブ
- サイト証明書(SSLCertificateFileディレクティブで指定したファイル)
- サイト秘密鍵(SSLCertificateKeyFileディレクティブで指定したファイル)
- パスフレーズ管理ファイル(SSLUserPINFileディレクティブで指定したファイル)

EE GEE 2.5　複数サブシステム運用の定義

本節では、複数サブシステム運用に必要な定義について説明します。

注意

- サブシステムの数に応じてSystemwalker Operation Managerのサービスプロセスが増加し、デスクトップヒープが枯渇する可能性が高くなります。デスクトップヒープの枯渇により、サービスの起動に失敗したりジョブが例外コード 0xC0000142 で異常終了したりする場合は、デスクトップヒープのサイズを調整してください。サイズの適正値を見積もる方法はありませんので、256KB、または512KBずつ徐々に拡大してください。デスクトップヒープのサイズを調整する方法については、“Systemwalker Operation Manager トラブルシューティングガイド”を参照してください。
- Windows版でサブシステム運用を行う場合には、運用形態に合わせて必ずシャットダウン出口の変更を行ってください。シャットダウン出口の変更方法については、“Systemwalker Operation Manager リファレンス集”を参照してください。

EE GEE 2.5.1　サブシステム環境の作成

概要

単一のSystemwalker Operation Managerサーバ上で、複数のサブシステムを起動する場合に、複数サブシステム運用の環境を作成します。

操作方法

複数サブシステム運用を実施するサーバ上で、以下のコマンドを実行します。コマンドは、Administratorsグループに所属したユーザで“オペレーティングシステムの一部として機能”の権限を所有しているユーザまたはスーパーユーザが実行してください。

【Windows版の場合】

```
createsubsystem.exe -sys サブシステム番号
```

【UNIX版の場合】

```
createsubsystem.sh -sys サブシステム番号
```

注1)

コマンドは以下に格納されています。

Windows版:Systemwalkerインストールディレクトリ¥MpWalker.JM¥bin
Solaris版:/opt/FJSVJMCMN/bin
Linux版:/opt/FJSVJMCMN/bin
HP-UX版:/opt/FHPJMCMN/bin
AIX版:/usr/FAIXJMCMN/bin

注2)

サブシステム番号は1～9の間の数字を指定します。

createsubsystemコマンドを実行することにより、サブシステムが使用するジョブスケジューラのデータベースディレクトリおよびジョブ実行制御のスプールディレクトリが作成されます。Windows版では、ジョブ実行制御のスプールディレクトリが作成される際に、[運用情報の定義]ウィンドウ-[クラスタ設定]シートの[スプールディレクトリ]で指定された情報は複写されません。

サブシステム番号が0のサブシステムが使用するデータベースディレクトリおよびスプールディレクトリは、Systemwalker Operation Managerの導入時に自動的に作成されます。

createsubsystemコマンドの詳細については、“Systemwalker Operation Manager リファレンス集”を参照してください。

EE GEE 2.5.2 サブシステム用のポート番号の設定

概要

単一のSystemwalker Operation Managerサーバ上で、複数のサブシステムを起動する場合は、ジョブスケジューラが使用するサブシステム用のポート番号をservicesファイルに設定する必要があります。

また、複数サブシステム運用のSystemwalker Operation Managerサーバ同士を連携してジョブを投入する場合は、ジョブスケジューラが使用するサブシステム用のポート番号に加えて、ネットワークジョブ用のポート番号を設定する必要があります。その場合、連携するすべてのSystemwalker Operation Managerサーバで同じ数のジョブスケジューラ用のポート番号と、ネットワークジョブ用のポート番号が必要です。

以下にポート番号の定義手順を説明します。

注意

スケジュールサーバと実行サーバが、以下の組合せの場合、ネットワークジョブ用のポート番号は必要ありません。

スケジュールサーバ

V10.0L10/5.2以降、かつ複数サブシステム運用

実行サーバ

V5.0L30/5.2以降、かつサブシステム0のみで運用

定義手順

1. servicesファイルの表示

   Systemwalker Operation Managerサーバ機能をインストールしたコンピュータのservicesファイルを、viやメモ帳などのエディタを使用して開きます。

   なお、動作OSの種類によって、servicesファイルの格納先が異なります。

   Windowsサーバの場合：

システムルート¥system32¥drivers¥etc¥services

   UNIXサーバの場合：

/etc/services

2. ジョブスケジューラが使用するサブシステム用のポート番号の設定

   以下のサービス名とそれに対応するポート番号を、エディタなどを使ってservicesファイルに追加してください。

   - jobsch_win1
   - jobsch_win2
   - jobsch_win3
   - jobsch_win4
   - jobsch_win5
   - jobsch_win6
   - jobsch_win7
   - jobsch_win8
   - jobsch_win9

   例えば、サブシステム番号が5番のサブシステムを起動する場合は、“jobsch_win5”とそれに対応するポート番号をservicesファイルに追加します。ポート番号は、未使用の番号の中から、任意の数字を“ポート番号/tcp”の形式で指定します。

3. ネットワークジョブ用のポート番号の設定

   各サブシステムからネットワークジョブとして依頼したジョブは、依頼先のSystemwalker Operation Managerサーバ上では、サブシステム番号0番でジョブが実行されます。この動作で支障がない場合は、ポート番号の設定を行う必要はありません。

   複数サブシステム運用のSystemwalker Operation Managerサーバから他の複数サブシステム運用のSystemwalker Operation Managerサーバにネットワークジョブを依頼する場合に、ネットワークジョブ用のポート番号の設定が必要です。連携する複数サブシステム運用のサーバすべてで、servicesファイルを編集します。

   以下のサービス名とそれに対応するポート番号を、viやメモ帳などのエディタを使ってservicesファイルに追加してください。

   - mjsnet1
   - mjsnet2
   - mjsnet3
   - mjsnet4
   - mjsnet5
   - mjsnet6
   - mjsnet7
   - mjsnet8
   - mjsnet9

   ポート番号は、未使用の番号の中から、任意の数字を“ポート番号/tcp”の形式で指定します。連携するサーバ間では必ず同じサービス名とポート番号を使用してください。

EE

2.5.3　サブシステム環境の削除【Windows版】

概要

Windows版の複数サブシステム環境の削除を行います。

操作方法

複数サブシステム運用を実施しているサーバ上で、以下のコマンドを実行します。コマンドはシステム管理者(Administratorsグループに所属しているユーザまたはスーパーユーザ)が実行してください。

コマンドを実行する前に、以下のサービスを停止してください。

- Systemwalker MpMjesn
- Systemwalker MpJobschn

```
deletesubsystem.exe -sys n
```

注1)

上記のコマンドは以下に格納されています。
Systemwalkerインストールディレクトリ¥MpWalker.JM¥bin

注2)

n：削除するサブシステム番号1～9

deletesubsystemコマンドを実行することにより、指定したサブシステム番号のサブシステム環境が削除されます。ただし、ジョブスケジューラのデータベースディレクトリおよびジョブ実行制御のスプールディレクトリは削除されません。

なお、deletesubsystemコマンドについては、“Systemwalker Operation Manager リファレンス集”を参照してください。

EE GEE 2.5.4 サブシステム環境の削除【UNIX版】

概要

UNIX版の複数サブシステム環境の削除を行います。

マスタスケジュール管理機能が有効な場合の事前作業

マスタスケジュール管理機能が有効で、削除対象となるサブシステムが日ごとスケジュール管理または、日ごとスケジュール管理(テストモード)で運用されている場合は、環境に応じて以下の作業を実施します。

管理サーバとして構築されている場合

管理サーバに接続した[マスタスケジュール管理環境設定]ダイアログボックスで、削除対象となるサブシステムに登録されているスケジュールサーバをすべて解除します。

スケジュールサーバの解除については、“Systemwalker Operation Manager マスタスケジュール管理 ユーザーズガイド”の“通常スケジュールへの変更”を参照してください。

スケジュールサーバとして構築されている場合

管理サーバに接続した[マスタスケジュール管理環境設定]ダイアログボックスで、削除対象となるサブシステムに登録されているスケジュールサーバのうち、該当するスケジュールサーバを解除します。スケジュールサーバの解除時、ジョブスケジューラデーモンの再起動を行うダイアログが表示されますが、再起動の必要はありません。

スケジュールサーバの解除については、“Systemwalker Operation Manager マスタスケジュール管理 ユーザーズガイド”の“通常スケジュールへの変更”を参照してください。

削除手順

以下の手順でサブシステム環境を削除します。

1. 削除するサブシステムを停止します。

   サブシステムの停止は、[Systemwalker Operation Manager 環境設定]ウィンドウから行うか、“Systemwalker Operation Manager 運用ガイド”の“複数サブシステムの手動での停止方法”に従って停止してください。

クラスタシステムの場合の停止方法については、“Systemwalker Operation Manager クラスタ適用ガイド UNIX編”の“クラスタシステムにおけるデーモンの起動/停止”を参照してください。

2. 以下のディレクトリ、およびファイルを削除します。

   クラスタシステムの場合は、デーモンの停止により、共有ディスクが外れてしまうため、共有ディスクをマウントしてから、以下のディレクトリ、およびファイルを削除します。

   a. カレンダ制御情報用のファイル(注)

```
Solaris版        : /var/opt/FJSVjmcal/post/sysn/*.dat
HP-UX版          : /opt/FHPjmcal/post/sysn/*.dat
Linux版          : /var/opt/FJSVjmcal/post/sysn/*.dat
AIX版            : /opt/FAIXjmcal/post/sysn/*.dat
```

   n：削除するサブシステム番号1～9

   注）

   カレンダ制御情報用のディレクトリを削除すると、同一サブシステムを再作成した際、ディレクトリが作成されません。

   b. ジョブスケジューラのデータベースディレクトリ

```
Solaris版        : /var/opt/FJSVJOBSC/JOBDBn
HP-UX版          : /opt/FHPJOBSCH/db/JOBDBn
Linux版          : /var/opt/FJSVJOBSC/JOBDBn
AIX版            : /usr/FAIXJOBSC/db/JOBDBn
```

   n：削除するサブシステム番号1～9

   c. ジョブ実行制御のスプールディレクトリ

```
Solaris版        : /var/opt/FJSVMJS/var/spool/mjes/mjesn
HP-UX版          : /opt/FHPMJS/var/spool/mjes/mjesn
Linux版          : /var/opt/FJSVMJS/var/spool/mjes/mjesn
AIX版            : /opt/FAIXMJS/var/spool/mjes/mjesn
```

   n：削除するサブシステム番号1～9

   d. ジョブ実行制御の運用情報ディレクトリ

```
Solaris版        : /etc/opt/FJSVMJS/etc/mjes/mjesn
HP-UX版          : /opt/FHPMJS/etc/mjes/mjesn
Linux版          : /etc/opt/FJSVMJS/etc/mjes/mjesn
AIX版            : /opt/FAIXMJS/etc/mjes/mjesn
```

   n：削除するサブシステム番号1～9

   e. マスタスケジュール管理のデータベースディレクトリ(マスタスケジュール管理機能が有効な場合のみ)

```
Solaris版        : /var/opt/FJSVstem/stemDBn
HP-UX版          : /var/opt/FJSVstem/stemDBn
Linux版          : /var/opt/FJSVstem/stemDBn
AIX版            : /var/opt/FJSVstem/stemDBn
```

   n：削除するサブシステム番号1～9

3. サブシステム用のポート番号を削除します。

   “2.5.2 サブシステム用のポート番号の設定”で、“/etc/services”に作成したサブシステム用のポート番号を削除します。

2.6　ジョブスケジューラの定義

本節では、ジョブスケジューラの動作環境を定義する方法について説明します。

2.6.1　起動パラメタの定義

ジョブスケジューラサービス/デーモンの起動パラメタの定義について説明します。

なお、起動パラメタの定義を変更した後、定義を有効にするにはジョブスケジューラサービス/デーモンの再起動が必要です。

概要

ジョブスケジューラサービス/デーモンの起動パラメタは、[ジョブスケジューラ起動パラメタの定義]ウィンドウの7種類のシートを使って定義します。

起動パラメタの定義で使用するウィンドウ：

- [ジョブスケジューラ起動パラメタの定義]ウィンドウの[データベース]シート
- [ジョブスケジューラ起動パラメタの定義]ウィンドウの[利用機能１]シート
- [確認操作の詳細設定]ウィンドウ
- [ジョブスケジューラ起動パラメタの定義]ウィンドウの[利用機能２]シート
- [ジョブスケジューラ起動パラメタの定義]ウィンドウの[イベント出力]シート
- [イベント出力の詳細設定]ウィンドウ
- [ジョブスケジューラ起動パラメタの定義]ウィンドウの[メール環境]シート
- [ジョブスケジューラ起動パラメタの定義]ウィンドウの[出力ファイル]シート
- [ジョブスケジューラ起動パラメタの定義]ウィンドウの[テストモード]シート

定義手順

1. [ジョブスケジューラ起動パラメタの定義]ウィンドウの表示

   [Systemwalker Operation Manager環境設定]ウィンドウで、[起動パラメタ]ボタンをクリックすると、[ジョブスケジューラ起動パラメタの定義]ウィンドウが表示されます。

2. 対象シート(データベース/利用機能１/利用機能２/イベント出力/メール環境/出力ファイル/テストモード)の選択

   データベース情報(データベースディレクトリの設定/ログファイルの設定)を定義する場合は、[データベース]シートを選択します。

   ジョブネット起動API/メッセージ待ち合わせ/異常時の確認操作/ステータスオプションの各機能を利用できるように設定する場合は、[利用機能１]シートを選択します。

   起動日再作成の抑止/ジョブネット登録数による警告メッセージの出力/クライアントの接続台数の制限を設定する場合は、[利用機能２]シートを選択します。

   イベント出力に関する情報(ジョブネットの実行履歴の出力条件/Systemwalker Centric Managerとの連携/ジョブ／ジョブネットの遅延監視)を設定する場合は、[イベント出力]シートを選択します。

   メール待ち合わせ条件を設定する場合は、[メール環境]シートを選択します。

   ジョブの出力ファイルオプションを設定する場合は、[出力ファイル]シートを選択します。

   テストモード運用(仮想時間)について設定する場合は、[テストモード]シートを選択します。

3. 起動パラメタ情報の登録

   各シートで起動パラメタ情報を設定した後、[OK]ボタンをクリックして入力情報を登録します。

[ジョブスケジューラ起動パラメタの定義]ウィンドウの[データベース]シート



[ディレクトリ]:

【Windows版】

ジョブスケジューラサービスが使用するデータベースを格納するディレクトリを“ドライブ:ディレクトリ”の形式で254バイト以内で指定します。指定できるドライブは、固定のディスクドライブのみです。ジョブスケジューラサービスが動作している場合は指定できません。本指定は省略することができません。インストール後の初期値は以下になっています。

Systemwalker Operation Managerインストールディレクトリ¥MpWalker.JM¥mpjobsch¥jobdb

ジョブスケジューラに登録したジョブごとの標準出力(stdout)および標準エラー出力(stderr)は、ここで指定したディレクトリ配下の“プロジェクト名_ジョブネット名_ccccccccccccccc.log”(ccccccccccccccc は任意の文字)ファイルに格納されます。

EE 複数サブシステム運用のサーバに接続している場合、データベースを格納するディレクトリの初期値は、以下の場所になります。

Systemwalker Operation Managerインストールディレクトリ¥MpWalker.JM¥mpjobsch¥jobdbn

上記の“jobdbn”の“n”は、サブシステム1~9までの各サブシステム番号に対応します。サブシステム番号が0の場合は、サブシステムを複数起動しない場合と同じディレクトリに格納されます。

【UNIX版】

データベースディレクトリは指定できません。ジョブスケジューラデーモンが使用するデータベースを格納するディレクトリは、以下の場所に固定となります。変更する場合は、シンボリックリンクを作成してください。

Solaris版の場合	/var/opt/FJSVJOBSC
HP-UX版の場合	/opt/FHPJOBSCH/db

AIX版の場合	/usr/FAIXJOBSC/db
Linux版の場合	/var/opt/FJSVJOBSC

EE GEE

複数サブシステム運用のサーバに接続している場合、データベースを格納するディレクトリは、接続先のサブシステム別に、以下の場所に固定となります。

Solaris版の場合	/var/opt/FJSVJOBSC/JOBDBn
HP-UX版の場合	/opt/FHPJOBSCH/db/JOBDBn
AIX版の場合	/usr/FAIXJOBSC/db/JOBDBn
Linux版の場合	/var/opt/FJSVJOBSC/JOBDBn

上記の“JOBDBn”の“n”は、サブシステム1～9までの各サブシステム番号に対応します。サブシステム番号が0の場合は、サブシステムを複数起動しない場合と同じディレクトリに格納されます。

ジョブスケジューラに登録したジョブごとの標準出力(stdout)および標準エラー出力(stderr)は、上記の固定データベースディレクトリ配下の“プロジェクト名_ジョブネット名_nn.log”(nnは任意の数字)ファイルに格納されます。

[変更オプション]:【Windows版】

ジョブスケジューラサービスが使用するデータベースの格納先ディレクトリを変更する場合に指定するオプションです。ジョブスケジューラサービスが動作している場合は指定できません。各オプションについて、以下に説明します。

指定先のデータベースを削除する:

指定したディレクトリに、すでにデータベースが存在している場合、そのデータベースを削除します。

現在のデータベースを指定先に複写する:

現在のデータベースを指定したディレクトリに複写します。指定したディレクトリに、すでにデータベースが存在している場合、上書きします。

現在のデータベースを削除する:

現在のデータベースを削除します。

[ログファイルサイズ]:

ジョブスケジューラのログファイルを切り替える時のファイルサイズを、1～99(MB)の範囲で指定します。初期値は3(MB)です。ジョブスケジューラのログファイルは、指定値を超えた場合、3ファイル(jobdb1.log/jobdb2.log/jobdb3.log)が順番に切り換わります。

注意

ログファイルへのアクセス集中について

ログファイルにアクセスするSystemwalker Operation Managerの操作として、以下が挙げられます。

- [ジョブの履歴]ウィンドウ/[ジョブネットの履歴]ウィンドウの表示
- ジョブネット/ジョブの起動

[ジョブネットの履歴]ウィンドウや[ジョブの履歴]ウィンドウを表示するタイミングでジョブネット/ジョブの起動が発生する場合は、ログファイルへのアクセスが重なることから、表示性能(時間)、起動性能(時間)に影響を与える可能性があります。起動性能が劣化すると、ジョブネット/ジョブが起動予定時刻に起動されなくなることにつながります。

このため、ジョブネット/ジョブが起動中に[ジョブネットの履歴]ウィンドウや[ジョブの履歴]ウィンドウを表示するのを控えることを推奨します。

参考

ログファイルサイズの設定について

ログファイルサイズは以下の式を参考に見積もってください。なお、見積もった結果のログファイルサイズが、目安として20MBを超える場合(注)は、[ジョブの履歴]ウィンドウの表示時間や、他のOperation Managerクライアントへのレスポンスの影響を十分検証した上で設定してください。

注)

上記“ログファイルへのアクセス集中について”に記載の操作に加え、他のOperation Managerクライアントへのレスポンスもログファイルサイズに影響を受けます。

見積もった結果のログファイルサイズが、目安として20MBを超える場合は、これらへの影響を十分検証した上で設定してください。

マシン性能や通信性能により、ログファイルサイズの適正値は変化します。あくまで参考値と考えてください。

(1日に起動するジョブネットの起動ログ+1日に起動するジョブの起動ログ+1日に起動するジョブの終了ログ+1日に起動するジョブネットの終了ログ)×保存日数÷2

なお、ログファイルが切り替わった直後などでは、Operation Managerクライアントやjobschprintコマンドで参照できるログが1ファイル分のみとなります。常に保存日数分参照する必要がある場合には、上記見積り式内の「÷2」は計算せずに見積もるようにしてください。

それぞれのログサイズは以下を参考に見積もってください。

起動するジョブネット数が日ごとに異なっている場合、最も多く起動されるジョブネット数で見積もることを推奨します。また、それぞれの名長、名称長は登録してあるもののうち最大長のものを指定してください。各値がわからない場合は、()内の数値(最大値)を使用してください。

ジョブネットの起動ログ	50 + S + P + J + N
ジョブの起動ログ	50 + S + P + J + N + j + n
ジョブの終了ログ	75 + S + P + J + N + j + n
ジョブネットの終了ログ	75 + S + P + J + N

S：自サーバ名長
P：プロジェクト名長(50バイト)
J：ジョブネット名長(50バイト)
N：ジョブネット名称長(100バイト)
j：ジョブ名長(ジョブ名が未指定の場合、ジョブのコマンド長(300バイト))(64バイト)
n：コメント長(64バイト)

[見積もり例]

以下の環境を例に見積もり例を示します。

- 1日に起動・終了するジョブネット数： 1000
- 1日に起動・終了するジョブ数： 4000
- サーバ名： 6バイト
- プロジェクト名： 最大12バイト
- ジョブネット名： 最大8バイト
- ジョブネット名称： 最大16バイト
- ジョブ名： 最大10バイト
- コメント： 最大20バイト
- 保存日数： 30日

ジョブネットの起動ログ

50 + 6(S) + 12(P) + 8(J) + 16(N) = 92

ジョブの起動ログ

50 + 6(S) + 12(P) + 8(J) + 16(N) + 10(j) + 20(n) = 122

ジョブの終了ログ

75 + 6(S) + 12(P) + 8(J) + 16(N) + 10(j) + 20(n) = 147

ジョブネットの終了ログ

75 + 6(S) + 12(P) + 8(J) + 16(N) = 117

ログファイルサイズ

(92 × 1000 + 122 × 4000 + 147 × 4000 + 117 × 1000) × 30 ÷ 2= 19275000(約18.4メガバイト)

この場合、18.4を切り上げて19MBをログファイルサイズとして指定します。

[ジョブスケジューラ起動パラメタの定義]ウィンドウの[利用機能１]シート



[ジョブネット起動API]:【Windows版】

ジョブネット起動APIを利用してジョブネットを起動する場合に、[ジョブネット起動APIを利用する]を指定します。

初期値は指定していない状態です。その場合、ジョブネット起動APIを利用してジョブネットを起動することはできません。なお、ジョブネット起動時刻変更API/ジョブネット操作API/グループ操作APIは、本指定に関係なく利用できます。

[メッセージ待ち合わせ]:【Windows版】

特定のメッセージ(イベント)がイベントログに出力されたことを契機としてジョブネットを起動したい場合に、[メッセージ待ち合わせを行う]を指定します。初期値は指定した状態です。なお、指定しない場合は、メッセージをメッセージテーブルに登録しても、メッセージ待ち合わせは行いません。

[メッセージ待ち合わせを行う]を指定した場合、3種類のイベントログ(アプリケーション/セキュリティ/システム)から、監視対象イベントログを指定(複数指定可)することができます。初期値は[アプリケーション]のみを指定した状態です。メッセージ事象発生コマンド(jobschmsgevent)により、メッセージ事象を発生させる場合は、[アプリケーション]を指定してください。

[異常時の確認操作]:

ジョブネットまたはグループが異常終了および強制終了した時に、確認操作を行うまで、次回の起動を抑止する場合に指定します。設定の詳細は[詳細設定]ボタンをクリックして表示される[確認操作の詳細設定]ウィンドウで指定します。

[ステータスオプション]:

ジョブ、ジョブネットおよびグループの状態表示で、正常終了と疑似正常終了を区別して表示させたい場合に指定します。初期値は指定していない状態です。指定していない状態では、“疑似正常”状態は“正常終了”として状態表示されます。

[確認操作の詳細設定]ウィンドウ

[ジョブスケジューラ起動パラメタの定義]ウィンドウ−[利用機能１]シートで、[確認操作を有効にする]を指定し、[詳細設定]ボタンをクリックした場合に表示されます。



確認操作の詳細設定:

ジョブネットまたはグループが異常終了および強制終了した時に、確認操作を行うまで、次回の起動を抑止する場合に指定します。[強制終了を確認操作の対象とする]は、他の2つの少なくとも一方が指定された場合に限って指定できます。

初期値は、接続先のサーバがWindowsの場合は、すべて指定した状態です。接続先のサーバがUNIXの場合は、[強制終了を確認操作の対象とする]以外が指定された状態です。

[ジョブスケジューラ起動パラメタの定義]ウィンドウの[利用機能２]シート



[起動日再作成の抑止]:

休日カレンダまたは起動日雛形を変更した場合に、変更した休日カレンダまたは起動日雛形を使用しているジョブネットの起動日を再作成したくない場合に指定します。初期値は指定していない状態です。

[ジョブネット登録数による警告]:

1プロジェクトに登録されるジョブネットの数が一定の値を超えた場合に、警告メッセージを出力します。[警告する1プロジェクトあたりの登録数]には、警告メッセージを出力させたいジョブネット登録数の下限値を指定します。ジョブネット登録数が指定された値を超えた場合には、以下のメッセージを出力します。

ジョブネット数が警告登録数を超えました

登録数は、1～99999の範囲で指定します。警告メッセージの出力については、初期値は指定していない状態です。メッセージの出力を指定した場合、Systemwalker Operation Manager SEでは、[警告する1プロジェクトあたりの登録数]の初期値は255です。Systemwalker Operation Manager EEの初期値は4000です。

[クライアントの接続台数を制限する]:

ジョブスケジューラサーバへ接続可能なクライアントの接続台数を指定します。複数サーバ監視クライアントで監視対象となっているサーバやジョブスケジューラ情報印刷クライアントも接続数としてカウントされます。接続可能なクライアント数の制限を超えてジョブスケジューラサーバとの接続を行った場合には、Systemwalker Operation Managerクライアントの業務選択ウィンドウで“ジョブスケジューラ”を選択したときに、以下のエラーメッセージが出力され、接続に失敗します。

ジョブスケジューラサーバとの接続数が制限値を越えました

接続可能な台数は1台から62台(注)までです。初期値は制限しない状態です。

また、複数サーバ監視クライアントによる接続が接続数の制限値を超えた場合には、複数サーバ監視クライアントのサーバ状態として、“アクセス拒否”が表示されます。

注)OSにより上限値は異なる場合があります。

[ジョブスケジューラ起動パラメタの定義]ウィンドウの[イベント出力]シート



[イベントの出力]

異常通知をイベントログ/SYSLOGに出力する場合に、[異常通知をイベントログ/SYSLOGに出力する]を指定します。

出力に関する詳細は、[詳細設定]ボタンをクリックして表示される[イベント出力の詳細設定]ウィンドウで指定します。

[Systemwalker Centric Managerとの連携]:

Systemwalker Centric Managerと連携する場合に指定します。

[自動通知/対処をする]を指定すると、Systemwalker Operation Managerでジョブネットが異常終了した場合、Systemwalker Centric Managerの監視画面に異常イベントが表示されます。さらに、異常終了したジョブネットを再起動した場合は、監視画面に表示されている異常イベントを“対処済”にします。初期値は、指定していない状態で、自動通知/対処はされません。

[コンソールオプション]:【UNIX版】

ログファイルに出力されるメッセージを、コンソールまたはSYSLOGにも出力する場合に指定します。メッセージのファシリティ.レベルはuser.infoです。

初期値は、指定していない状態です。この場合、メッセージは出力されません。このオプションを指定すると、SYSLOGへの出力量が増加することを考慮してください。

[イベント出力の詳細設定]ウィンドウ

[ジョブスケジューラ起動パラメタの定義]ウィンドウ－[イベント出力]シートで、[異常通知をイベントログ/SYSLOGに出力する]を指定し、[詳細設定]ボタンをクリックした場合に表示されます。



【Windows版】

[ジョブネットの状態]:

ジョブネットの実行履歴をイベントログに出力する場合に、出力条件(ジョブネットの状態)を指定します。8種類のジョブネットの状態(ジョブネットの開始/正常終了/異常終了/強制終了/実行中断/実行拒否/スキップ/疑似正常)の中から選択(複数選択可)します。例えば、ジョブネットが異常終了したことを表すイベントをイベントログに出力させる場合は、[異常終了]を選択してください。また、ジョブネットが実行中断により異常終了したことを表すイベントをイベントログに出力させる場合は、[異常終了]でなく[実行中断]を選択してください。

初期値は、以下が選択されています。

- 異常終了
- スキップ
- 強制終了
- 実行中断
- 実行拒否

ジョブネットの状態に対応してイベントログに出力される、イベントIDおよびテキストの内容を以下に示します。なお、このイベントログを利用して、Systemwalker Centric Managerでバッチ業務を監視することができます。

[ジョブネットの開始]:

9000/ジョブネットの実行を開始しました ジョブネット名称=a ジョブネット名=b プロジェクト名=c

[正常終了]:

9001/ジョブネットが正常終了しました ジョブネット名称=a ジョブネット名=b コード=c プロジェクト名=d

[異常終了]:

9002/ジョブネットが異常終了しました ジョブネット名称=a ジョブネット名=b コード=c プロジェクト名=d

[強制終了]:

9002/ジョブネットが異常終了しました ジョブネット名称=a ジョブネット名=b コード=256 プロジェクト名=c

[実行中断]:

9002/ジョブネットが異常終了しました ジョブネット名称=a ジョブネット名=b コード=239 プロジェクト名=c

[実行拒否]:

9003/ジョブネットの実行を拒否しました ジョブネット名称=a ジョブネット名=b プロジェクト名=c

[スキップ]:

9004/ジョブネットの実行をスキップしました ジョブネット名称=a ジョブネット名=b プロジェクト名=c

[疑似正常]:

9005/ジョブネットが疑似正常終了しました ジョブネット名称=a ジョブネット名=b コード=c プロジェクト名=d

ジョブネットの状態に対応してSYSLOGに出力される、各メッセージのファシリティ.レベルは以下のとおりです。

[ジョブネットの開始]:

情報

[正常終了]:

情報

[異常終了]:

エラー

[強制終了]:

エラー

[実行中断]:

エラー

[実行拒否]:

警告

[スキップ]:

警告

[疑似正常]:

情報

【UNIX版】

[ジョブネットの状態]:

ジョブネットの実行履歴をSYSLOGに出力する場合に、出力条件(ジョブネットの状態)を指定します。8種類のジョブネットの状態(ジョブネットの開始/正常終了/異常終了/強制終了/実行中断/実行拒否/スキップ/疑似正常)の中から選択(複数選択可)します。例えば、ジョブネットが異常終了したことを表すログをSYSLOGに出力させる場合は、[異常終了]を選択してください。また、ジョブネットが実行中断により異常終了したことを表すイベントをイベントログに出力させる場合は、[異常終了]でなく[実行中断]を選択してください。

初期値は、以下が選択されています。

- 異常終了
- スキップ
- 強制終了
- 実行中断
- 実行拒否

ジョブネットの状態に対応してSYSLOGに出力される、IDおよびテキストの内容を以下に示します。なお、このSYSLOGを利用して、Systemwalker Centric Managerでバッチ業務を監視することができます。

[ジョブネットの開始]:

328/ジョブネットの実行を開始しました ジョブネット名称=a ジョブネット名=b プロジェクト名=c

328/The job net has started. JobNetComment=a JobNetName=b ProjectName=c

[正常終了]:

329/ジョブネットが正常終了しました ジョブネット名称=a ジョブネット名=b コード=c プロジェクト名=d

329/The job net has normal ended. JobNetComment=a JobNetName=b Code=c ProjectName=d

[異常終了]:

330/ジョブネットが異常終了しました ジョブネット名称=a ジョブネット名=b コード=c プロジェクト名=d

330/The job net has abnormal ended. JobNetComment=a JobNetName=b Code=c ProjectName=d

[強制終了]:

330/ジョブネットが異常終了しました ジョブネット名称=a ジョブネット名=b コード=256 プロジェクト名=c

330/The job net has abnormal ended. JobNetComment=a JobNetName=b Code=256 ProjectName=c

[実行中断]:

330/ジョブネットが異常終了しました ジョブネット名称=a ジョブネット名=b コード=239 プロジェクト名=c

330/The job net has abnormal ended. JobNetComment=a JobNetName=b Code=239 ProjectName=c

[実行拒否]:

331/ジョブネットの実行を拒否しました ジョブネット名称=a ジョブネット名=b プロジェクト名=c

331/The job net has refused. JobNetComment=a JobNetName=b ProjectName=c

[スキップ]:

332/ジョブネットの実行をスキップしました ジョブネット名称=a ジョブネット名=b プロジェクト名=c

332/The job net has skipped. JobNetComment=a JobNetName=b ProjectName=c

[疑似正常]:

333/ジョブネットが疑似正常終了しました ジョブネット名称=a ジョブネット名=b コード=c プロジェクト名=d

333/The job net has pseudo-normal ended. JobNetComment=a JobNetName=b Code=c ProjectName=d

ジョブネットの状態に対応してSYSLOGに出力される、各メッセージのファシリティ.レベルは以下のとおりです。

[ジョブネットの開始]:

user.info

[正常終了]:

user.info

[異常終了]:

user.err

[強制終了]:

user.err

[実行中断]:

user.err

[実行拒否]:

user.warning

[スキップ]:

user.warning

[疑似正常]:

user.info

ジョブネットの状態の詳細については、“Systemwalker Operation Manager運用ガイド”の“ジョブネットの状態”を参照してください。

[ジョブ／ジョブネットの遅延監視]:

ジョブネットの起動予定時刻/ジョブの実行予測時間/ジョブネットの終了予定時刻を監視する場合に指定するオプションです。各オプションについて、以下に説明します。

[ジョブネットの起動予定時刻を過ぎても実行されない場合に通知を行う]:

ジョブネットが起動予定時刻を過ぎても実行されない場合で、通知イベント/メッセージをイベントログ/SYSLOGに出力させたい時に指定します。

初期値は、指定している状態です。

[ジョブの実行予測時間を過ぎても終了しない場合に通知を行う]:

ジョブが実行予測時間を過ぎても終了しない場合で、通知イベント/メッセージをイベントログ/SYSLOGに出力させたい時に指定します。

初期値は、指定している状態です。

[ジョブネットの終了予定時刻を過ぎても終了しない場合に通知を行う]:

ジョブネットが終了予定時刻を過ぎても終了しない場合(ジョブネットが“実行中/警告/開始遅延”の場合)で、通知イベント/メッセージをイベントログ/SYSLOGに出力させたい時に指定します。

初期値は、指定している状態です。

それぞれの状況に応じてイベントログ/SYSLOGに出力される、イベントID/メッセージIDおよびテキストの内容を以下に示します。

イベントログに出力されるメッセージの種類はすべて“警告”になります。

SYSLOGへのメッセージのファシリティ.レベルは以下のとおりです。【UNIX版】

ジョブネットの起動予定時刻を過ぎても実行されない場合、および、ジョブネットの終了予定時刻を過ぎても終了しない場合:

user.warning

ジョブの実行予測時間を過ぎても終了しない場合:

daemon.warning

なお、このイベントログ/SYSLOGを利用して、Systemwalker Centric Managerでバッチ業務を監視することができます。

ジョブネットの起動予定時刻を過ぎても実行されない場合:

【Windows版】

4305/XXXX YYYYは起動予定時刻を過ぎても起動されませんでした

【UNIX版】

310/XXXX YYYYは起動予定時刻を過ぎても起動されませんでした

310/XXXX YYYY did not start at scheduled time.

XXXX: プロジェクト名

YYYY: ジョブネット名

ジョブの実行予測時間を過ぎても終了しない場合:

【Windows版】

9006/job name は time 分が経過しても終了しません。 (Project Name=project name,Job Net=jobnet name)

【UNIX版】

10114/It doesn't end even if job name (jobname) lapses by end plan time (time) seconds.(Project Name=project name, Job Net=jobnet name)

job name: ジョブ名

time: 定義された実行予測時間

project name: プロジェクト名

jobnet name: ジョブネット名

ジョブネットの終了予定時刻を過ぎても終了しない場合:

【Windows版】

4306/XXXX YYYYは終了予定時刻までに終了していません

【UNIX版】

311/XXXX YYYYは終了予定時刻までに終了していません

311/XXXX YYYY did not finish before Estimated end time.

XXXX: プロジェクト名

YYYY: ジョブネット名



ジョブネットが起動予定時刻を過ぎても実行されない場合の通知イベント/メッセージについて

- グループに属していて起動時刻が無効であるジョブネットに対しては、通知イベント/メッセージは出力されません。
- 停止中/無効状態のジョブネットに対しては、通知イベント/メッセージは出力されません。
- [確認操作の詳細設定]ウィンドウで[ジョブネットの確認操作を有効とする]が指定してあり、異常終了しているジョブネットに対しては、通知イベント/メッセージは出力されません。
- グループに属している起動時刻が有効なジョブネットにおいて、通知イベント/メッセージが出力されるタイミングは、[ジョブネット一覧]ウィンドウまたは[ジョブ一覧]ウィンドウに表示されるジョブネットの“予定日時”ではなく、[ジョブネットのプロパティ]ウィンドウで指定した起動時刻です。

[ジョブスケジューラ起動パラメタの定義]ウィンドウの[メール環境]シート

このウィンドウは、E-Mailを利用する場合のメール待ち合わせ条件を設定するウィンドウです。



[ユーザーID]:

メール待ち合わせ条件として、メールを受信するユーザーIDを20バイト以内で指定します。指定したユーザに送信されるメールが、待ち合わせの対象になります。

EE GEE

複数サブシステム運用を行うシステムでは、各サブシステム間で異なるユーザーIDを指定してください。

[パスワード]:

[ユーザーID]に指定したユーザのパスワードを指定します。

[メールサーバ名]:

メールを受信するメールサーバ(POP3サーバ)のホスト名を128バイト以内で指定します。

定義手順

1. E-Mailのメール受信を契機としてジョブネットを起動する場合に、メール待ち合わせ条件として、ユーザーID//パスワード/メールサーバ名を指定します。
2. メールサーバに、1.で指定したユーザーIDを作成してパスワードを設定します。

[ジョブスケジューラ起動パラメタの定義]ウィンドウの[出力ファイル]シート



【Windows版】

[ジョブの出力ファイルの削除]:

ジョブを実行した時に作成される、ジョブの出力ファイルを削除する場合に選択します。

初期値は、指定している状態で、ジョブの出力ファイルが削除されます。

【UNIX版】

[ジョブの出力ファイルの削除]:

実行属性が“ジョブ実行制御”であるジョブネットに登録されているジョブを実行した時に作成される、ジョブの出力ファイルを削除する場合に選択します。

初期値は指定している状態で、ジョブの出力ファイルが削除されます。

なお、“ジョブの出力ファイル”とは、ジョブ実行制御機能が作成する以下のファイルを指します。

- ジョブ名.oジョブ番号(標準出力ファイル)
- ジョブ名.eジョブ番号(標準エラー出力ファイル)
- ジョブ名.lジョブ番号(ジョブリストファイル)

ただし、スケジュールサーバがWindowsで、[ジョブの出力ファイルを削除する]を選択していない、かつ、スケジュールジョブの標準出力ファイル名と標準エラー出力ファイル名が未指定の場合、“ジョブ名.eジョブ番号”(標準エラー出力ファイル)は作成されず、標準出力と標準エラー出力が、“ジョブ名.oジョブ番号”(標準出力ファイル)に出力されます。

EE GEE

サブシステム番号0以外のサブシステムでは、“ジョブの出力ファイル”は以下の形式で出力されます。

- ジョブ名.sサブシステム番号.oジョブ番号(標準出力ファイル)
- ジョブ名.sサブシステム番号.eジョブ番号(標準エラー出力ファイル)
- ジョブ名.sサブシステム番号.lジョブ番号(ジョブリストファイル)

注意

- [ジョブの出力ファイルの削除]チェックボックスのチェックをはずした場合は、ジョブの出力ファイルを定期的に削除してください。削除しないと性能が劣化したり、ディスク資源が圧迫されたりするおそれがあります。
- [ジョブの出力ファイルの削除]チェックボックスのチェックを入れていても、[登録－ジョブ]ウィンドウ－[詳細情報]シートの[標準出力ファイル名]を指定したジョブの場合、ジョブリストファイルは削除されません。ジョブリストファイルを定期的に削除してください。削除しないと性能が劣化したり、ディスク資源が圧迫されたりするおそれがあります。

ジョブの出力ファイルについて

【Windows版】

[ジョブの出力ファイルを削除する]を選択していない場合、出力ファイルは、データベースディレクトリ配下のworkディレクトリに出力・保存されます。

[ジョブの出力ファイルを削除する]を選択した場合は、データベースディレクトリ配下のworkディレクトリに作成されたファイルは、ジョブの終了時および、ジョブスケジューラサービスの起動時に削除されます。

[ジョブの出力ファイルを削除する]を選択していない場合、かつスケジュールジョブの標準出力ファイル名と標準エラー出力ファイル名が未指定の場合、ジョブ名.eジョブ番号(標準エラー出力ファイル)は作成されず、標準出力と標準エラー出力が、ジョブ名.oジョブ番号(標準出力ファイル)に出力されます。

【UNIX版】

a. ローカルジョブの場合

[ジョブの出力ファイルを削除する]を選択していない場合、出力ファイルは、ジョブの基本情報のディレクトリ欄に指定したディレクトリに出力・保存されます。ディレクトリ欄の指定がない場合は、ジョブを登録したプロジェクト所有者([登録/監視－ジョブ]ウィンドウ－[詳細情報]シートの[実行ユーザ名]に指定がある場合は、そのユーザ)のホームディレクトリに出力・保存されます。

[ジョブの出力ファイルを削除する]を選択した場合、出力ファイルはデータベースディレクトリ配下のworkディレクトリに作成され、その後削除されます。

b. ネットワークジョブの場合

－ [ジョブ登録時に指定したディレクトリに移動し、実行する]を選択した場合

スケジュールサーバにおいて、以下のディレクトリが出力先となります。

- [ジョブの出力ファイルを削除する]を選択していない場合

出力ファイルは、プロジェクト所有者([登録/監視－ジョブ]ウィンドウ－[詳細情報]シートの[実行ユーザ名]に指定がある場合は、そのユーザ)のホームディレクトリに出力・保存されます。

- [ジョブの出力ファイルを削除する]を選択した場合

出力ファイルは、データベースディレクトリ配下のworkディレクトリに作成され、その後削除されます。

－ [ジョブ登録時に指定したディレクトリに移動し、実行する]を選択していない場合

スケジュールサーバにおいて、aに示したディレクトリが出力先となります。

【共通】

ジョブのコマンド名に、-oオプションまたは-eオプションを指定した場合(出力先がデータベースディレクトリ配下のworkディレクトリ以外になる)、出力ファイルは、[ジョブの出力ファイルを削除する]の設定にかかわらず、指定したディレクトリに出力され、削除されません。

また、デマンドジョブの場合、[ジョブの出力ファイルを削除する]の設定にかかわらず、出力ファイルは削除されません。

システム管理者は、これらの削除されない出力ファイルを定期的に削除してください。

[ジョブスケジューラ起動パラメタの定義]ウィンドウの[テストモード]シート

テストモードで運用するサブシステムに仮想時間を設定するシートです。仮想時間の設定を行った場合は、ジョブスケジューラサービス/デーモンを再起動してください。



[テストモード]:

仮想時間が設定されている場合、システムとの時間の差を表示します。

[仮想時間の変更]

仮想時間を設定する場合は、[仮想時間の設定]を選択して日付と時間を設定します。設定できる範囲は現在の年(今年)から再来年までの3年です。(現在が2012年であれば、2014年12月までとなります。)

過去の時間への設定はできません。

仮想時間の設定を解除したい場合は、[仮想時間の解除]を選択してください。

“Systemwalker Operation Manager 運用ガイド”の“テストモードで運用する場合”を併せて参照してください。

2.6.2　メッセージテーブルの定義【Windows版】

ジョブネットは、OSや他製品が出力するイベントログを契機として起動することができます。起動契機とするイベントログをジョブスケジューラに認識させるには、イベントログ中のソース名とイベントIDをジョブネットの起動条件であるメッセージ事象に対応づける必要があります。ソース名とイベントIDをメッセージ事象に対応づけるためには、“メッセージテーブル”を定義します。

メッセージテーブルの定義方法について説明します。

概要

メッセージテーブルは、[メッセージテーブルの定義]ウィンドウを使って定義します。

定義手順

1. [メッセージテーブルの定義]ウィンドウの表示

   [Systemwalker Operation Manager環境設定]ウィンドウで、[メッセージテーブル]ボタンをクリックすると、[メッセージテーブルの定義]ウィンドウが表示されます。

2. メッセージテーブル情報の登録

   メッセージ事象名、ソース名、およびイベントIDを設定した後、[新規登録]ボタンをクリックして一覧に追加します。追加完了後、[OK]ボタンをクリックして入力情報を登録します。

[メッセージテーブルの定義]ウィンドウ



[新規登録]ボタン:

メッセージ事象名、ソース名、およびイベントIDを指定した後、[新規登録]ボタンをクリックすると、一覧に追加されます。同じソース名、イベントIDの組合せを複数登録することはできません。

[変更]ボタン:

一覧に登録済みのメッセージを選択すると、各情報が指定域(メッセージ事象名/ソース名/イベントID)に表示されます。情報を変更した後、[変更]ボタンをクリックすると、一覧で選択したメッセージ情報が変更されます。

[削除]ボタン:

一覧で選択している情報を削除します。

[メッセージ事象名]:

ジョブスケジューラに設定するメッセージ事象名を12バイト以内で指定します。空白/コンマ(,)/コロン(:)を含むことはできません。

[ソース名]:

メッセージ事象に対応づけるイベントのソース名を64バイト以内で指定します。

[イベントID]:

イベントIDを0～65535の数値で指定します。

2.6.3　監視許可ホストの定義

複数のサーバ上で動作するジョブスケジューラサービス/デーモンを、複数サーバ監視クライアントより監視するための準備について説明します。

複数サーバを監視する場合、各監視対象サーバに監視許可ホストを定義する必要があります。

監視許可ホストの定義について説明します。

概要

監視許可ホストは、[監視許可ホストの定義]ウィンドウを使って定義します。

定義手順

1. [監視許可ホストの定義]ウィンドウの表示

   [Systemwalker Operation Manager環境設定]ウィンドウで、[監視許可ホスト]ボタンをクリックすると、[監視許可ホストの定義]ウィンドウが表示されます。

2. 監視許可ホストの登録

   監視許可ホスト名を設定した後、[新規登録]ボタンをクリックして一覧に追加します。追加完了後、[OK]ボタンをクリックして入力情報を登録します。

   注意

   監視サーバが複数NIC環境の場合、監視許可ホストにすべてのNICに該当するホスト名/IPアドレス名を記載してください。

[監視許可ホストの定義]ウィンドウ



[新規登録]ボタン:

ホスト名を指定した後、[新規登録]ボタンをクリックすると、一覧に追加されます。同じホスト名を複数指定することはできません。

[変更]ボタン:

一覧に登録済みのホスト名を選択すると、ホスト名指定域に表示されます。情報を変更した後、[変更]ボタンをクリックすると、一覧で選択したホスト名が変更されます。

[削除]ボタン:

一覧で選択しているホスト名を削除します。

[ホスト名]:

複数サーバ監視において、監視されることを許可する場合に、監視元サーバのホスト名を128バイト以内で指定します。

なお、本ウィンドウで監視元として定義されていないサーバから、複数サーバ監視で監視することはできません(アクセスが拒否されます)。

注意

インターネットプロトコルのバージョン(IPv4/IPv6)混在時の注意

Systemwalker Operation Managerの複数サーバ監視環境で、インターネットプロトコルのバージョン(IPv4/IPv6)が混在している場合は注意が必要です。

- [ホスト名]にIPアドレスを指定する場合

  [監視許可ホストの定義]ウィンドウで、監視許可ホストの[ホスト名]にIPアドレスを登録する場合は、監視サーバと監視対象サーバ間の通信で使用する、インターネットプロトコルのバージョンにあわせて、IPアドレスを登録する必要があります。

例えば、以下のように[監視ホストの定義]ウィンドウで、監視対象サーバのIPアドレスをIPv6形式で登録した場合は、監視対象サーバ側の[監視許可ホストの定義]ウィンドウでの設定もIPv6形式のIPアドレスを登録する必要があります。



同様に、[監視ホストの定義]ウィンドウで、監視対象サーバのIPアドレスをIPv4形式で登録した場合は、監視対象サーバ側の[監視許可ホストの定義]ウィンドウでの設定もIPv4形式で登録してください。異なるバージョンのIPアドレスを登録した場合、その監視対象サーバは複数サーバ監視クライアントで、「アクセス拒否」として表示されます。

- [ホスト名]にホスト名を指定する場合

  [監視許可ホストの定義]ウィンドウで、監視許可ホストにホスト名を登録する場合は、監視サーバと監視対象サーバ間の通信で使用するインターネットプロトコルのバージョンのIPアドレスへの名前解決が、監視対象サーバ上でできるようにしておく必要があります。

  例えば、監視サーバ側において[監視ホストの定義]ウィンドウで、監視対象サーバのIPアドレスをIPv6形式で登録した場合は、監視対象サーバ上で監視サーバのホスト名での名前解決が、IPv6形式でできるようにしておく必要があります。同様に、監視ホストの定義をIPv4形式で登録した場合は、IPv4形式で名前解決ができるようにしておいてください。

  正しく名前解決できない場合、その監視対象サーバは複数サーバ監視クライアントで「アクセス拒否」として表示されます。

2.7　ジョブ実行制御の定義

本節では、ジョブ実行制御の環境定義の方法について説明します。

ジョブ実行制御は、ジョブの実行環境を管理しています。利用者はジョブ実行制御を使って、ジョブの実行順序や同時に実行できるジョブ数などを調整することにより、安全で効率的なジョブの実行環境を構築することができます。

ジョブ実行制御では、ジョブの実行環境について以下の定義があります。

- 運用情報の定義
- 信頼ホストの定義
- ジョブ所有者情報の定義【Windows版】
- 実行ユーザ制限リストの定義【UNIX版】
- ジョブファイルを検索するPATH環境変数の定義

上記で、所定の定義を行うことによって、以下の機能を使用することができます。

- ジョブの分散実行を行う
- ジョブをジョブ所有者の権限で実行する【Windows版】

これらの機能を使用するための定義の流れを、以下に簡単に示します。



2.7.1　運用情報の定義

運用情報の定義について説明します。

なお、運用情報の定義を変更した後、定義を有効にするにはジョブ実行制御サービス/デーモンの再起動が必要です。

概要

ジョブの実行環境の基本的な定義は、[運用情報の定義]ウィンドウの7種類のシート(運用制御/ログ/利用機能/旧互換/クラスタ設定/ネットワーク/印刷形式、ただしUNIX版の場合は印刷形式を除いた6種類)から行います。

運用情報の定義で使用するウィンドウ：

- [運用情報の定義]ウィンドウの[運用制御]シート
- [キューの作成/編集]ウィンドウ

- [運用情報の定義]ウィンドウの[ログ]シート
- [運用情報の定義]ウィンドウの[利用機能]シート
- [運用情報の定義]ウィンドウの[旧互換]シート
- [運用情報の定義]ウィンドウの[クラスタ設定]シート
- [ノード名の定義の追加/編集]ウィンドウ
- [運用情報の定義]ウィンドウの[ネットワーク]シート
- [運用情報の定義]ウィンドウの[印刷形式]シート【Windows版】

定義手順

1. [運用情報の定義]ウィンドウの表示

   [Systemwalker Operation Manager環境設定]ウィンドウで、[運用情報]ボタンをクリックすると、[運用情報の定義]ウィンドウが表示されます。

2. 対象シート(運用制御/ログ/利用機能/旧互換/クラスタ設定/ネットワーク/印刷形式)の選択

   ジョブおよびキューの制御について定義する場合は、[運用制御]シートを選択します。

   ジョブの実行履歴情報や稼働実績情報の保存について定義する場合は、[ログ]シートを選択します。

   ファイルのコード変換やジョブステップの終了コードなどについて定義する場合は、[利用機能]シートを選択します。

   本バージョンでは改善されている機能で、互換のため旧バージョン機能の利用について定義する場合は、[旧互換]シートを選択します。

   クラスタシステム運用時のサーバ設定について定義する場合は、[クラスタ設定]シートを選択します。

   接続エラー時のリトライ動作について定義する場合は、[ネットワーク]シートを選択します。

   接続先サーバがWindowsの場合、JCLによるジョブにおいてジョブ結果の一括出力機能の印刷形式について定義する場合は、[利用機能]シートで[prtパラメタを有効にする]をチェックした後、[印刷形式]シートを選択します。

3. 定義内容の設定

   Systemwalker Operation Managerのインストール直後は、[運用制御]シートの[ジョブ制御]および[キュー]、[ログ]シートのジョブ実行履歴情報([保存場所]および[保存日数])、[ネットワーク]シートのリトライの動作の[間隔]および[回数]については、標準的な内容が定義されています。運用方法に応じて、各シートの定義内容を設定してください。

4. 設定内容の保存

   [OK]ボタンをクリックして、設定内容を保存します。

5. 設定内容の反映

   ジョブ実行制御サービス/デーモンを次回起動した時、初期化モードで起動され、定義内容が反映されます。

入力規約

[運用情報の定義]ウィンドウの入力規約を以下に示します。

パスを入力する場合：

スペースキー、タブキーおよび以下の記号は入力できません。

, ; * ? " < > |

また、“¥”を入力した場合、エスケープ文字として認識されません。

数値を入力する場合：

英字、特殊文字、スペースキーおよびタブキーは入力できません。

上記以外のテキスト入力およびプルダウンメニューのテキスト入力の場合：

スペースキー、タブキーおよび以下の記号は入力できません。

¥ / : ; , * ? " < > |



注意

ただし、以下の項目については、上記の入力規約とは異なりますので注意してください。

[キューの作成/編集]ウィンドウの[キュー名]および[ホストグループ]の場合：

英数字、“-”(半角ハイフン)および“_”(半角アンダーバー)のみ使用できます。また、1文字目は必ず英文字にします。なお、キュー名は、英大文字と英小文字の区別がされません。

[キューの作成/編集]ウィンドウの[構成ホスト名]の場合：

スペースキー、タブキーおよび以下の記号は入力できません。

¥ / ; * ? " < > | ( )

初期化ファイルを直接編集する場合

[運用情報の定義]ウィンドウで設定した内容は、ジョブ実行制御の初期化ファイルに反映されます。初期化ファイルは、viやメモ帳などのエディタによって直接編集することもできます。

初期化ファイルを直接編集する場合の定義方法については、“B.1 初期化ファイル(ジョブ実行制御)”を参照してください。

初期化ファイルを編集した後、定義を有効にするには、ジョブ実行制御を初期化モードで起動する必要があります。以下の手順で操作します。

- mjstop 運用停止コマンドで -cオプションを指定し、ジョブ実行制御の運用を停止した後、mjstart 運用開始コマンドで運用を再開してください。mjstart 運用開始コマンドおよびmjstop 運用停止コマンドについては、“Systemwalker Operation Manager リファレンス集”を参照してください。

[運用情報の定義]ウィンドウの[運用制御]シート



[ジョブ投入先のキューの省略値を指定する]:

ジョブ投入時およびジョブネット(ジョブ実行制御属性)へのジョブ登録時に、キューを省略する運用を行う場合の省略値を指定します。[デフォルトキュー名]には、[キューの作成]ウィンドウで定義したキュー名を指定してください。

ジョブ投入時に投入先のキューの指定を省略したジョブは、ここで指定したデフォルトキューに投入されます。ここで指定しなかった場合、ジョブ投入時に、投入先のキューの指定を省略することはできません。

[同時実行可能なジョブ数を制限する]:

Systemwalker Operation Managerを導入しているサーバ全体で同時実行が可能なジョブ数を制限する場合に指定します。[ジョブの多重度]には、最大値を指定します。指定できる値は1～999です。

なお、Windows版の初期値は30で、UNIX版の初期値は256です。

EE GEE

複数サブシステム運用をしている場合には、各サブシステムにおいて同時実行が可能なジョブ数の制限となります。そのため、サーバ全体で同時実行が可能なジョブ数を制限することはできません。

[優先順位の省略値を指定する]:

[キューの作成]ウィンドウにおいて、[優先順位の省略値を指定する]を選択しないで定義したキューがある場合、ここで[優先順位の省略値]に指定した優先順位が採用されます。指定できる値は0～63で、値が大きいほど優先順位は高くなります。

指定しなかった場合、すべてのキューについて[キューの作成]ウィンドウで[優先順位の省略値を指定する]を選択する必要があります。

[キュー]:

キュー一覧を表示します。

キューを新規に作成する場合は、[追加]ボタンをクリックします。既存のキューの設定内容を変更したい場合は、リストの中のキューを選択し、[編集]ボタンをクリックします。削除する場合は、キュー一覧から削除するキューを選択し、[削除]ボタンをクリックします。

[追加]ボタンをクリックした場合は[キューの作成]ウィンドウが、[編集]ボタンをクリックした場合は [キューの編集]ウィンドウが表示されます。[キューの作成/編集]ウィンドウで、新しく追加するキューの設定および既存のキューの設定内容を変更してください。

キューの作成可能な数は64個です。

注意

[ジョブの多重度]は1～999まで指定できますが、Windows版の場合、目安として30以内にすることを推奨します。多重度を高く設定すると、性能上の問題が発生したり、デスクトップヒープ(Windowsが管理している領域)が枯渇し、ジョブが異常終了したりする場合があります。31以上を指定する場合は、十分に検証してから運用してください。

[キューの作成/編集]ウィンドウ



キューについての定義を行います。

本ウィンドウでキューに関する定義内容を設定し、[OK]ボタンをクリックするとキュー一覧に定義内容が追加または反映されます。ただし、[キュー名]に入力した名称がすでに使用されている場合や、入力した値が正しくない場合にはエラーが表示されます。

[キュー名]:

キュー名を指定します。キュー名は15バイト以内で指定します。

キュー名は省略できません。

[同時実行可能なジョブ数を制限する]:

当該キューにおいて同時実行が可能なジョブ数の制限値(キュー内のジョブの多重度)を指定します。[ジョブの多重度]に指定できる値は1～999です。

[投入可能ジョブ数を制限する]:

当該キューに投入できるジョブ数(このキューに存在するすべてのジョブの総数)を制限します。[ジョブ数]に指定できる値は1～999です。

キュー内の[ジョブの多重度]と同じ値を指定することにより、実行待ちのジョブを作らないようにすることができます。

指定しなかった場合は、投入可能ジョブ数は制限されません。

[優先順位の省略値を指定する]:

当該キューにおける実行待ちジョブの優先順位の省略値を設定します。[優先順位の省略値]に指定できる値は0～63です。ジョブ投入時に優先順位を省略した場合、このオペランドの値が当該ジョブの優先順位として採用されます。

[運用情報の定義]ウィンドウの[運用制御]シートで[優先順位の省略値を指定する]を指定していない場合、省略することはできません。

[ジョブ実行優先度を指定する]【Windows版】:

ジョブから起動されるプログラムのスレッドの優先順位を、[ジョブ実行優先度]に0～4の数値で指定します。値が大きいほどスレッドの優先順位が高くなります。

指定できる0～4の値は、以下に示す意味を持ちます。

指定値	優先順位クラス	スレッドの優先順位
4	NORMAL	HIGHEST
3	NORMAL	ABOVE_NORMAL
2	NORMAL	NORMAL
1	NORMAL	BELOW_NORMAL
0	NORMAL	LOWEST

指定しなかった場合は、2が採用されます。

[ジョブ実行優先度を指定する]【UNIX版】:

ジョブに対するCPUの割当て順位を指定します。[ジョブ実行優先度]に指定できる値は-20～19です。値が小さいほどCPUの割当て順位が高くなります。

ジョブを実行するプロセスの実行優先度を指定するものであり、-20～19の指定値は、UNIX版システムのナイス値に相当します。

指定しなかった場合は、0が採用されます。

ここでの設定値“-20～19”は、[キューの定義の一時変更]ダイアログボックスと[キューの詳細情報の表示]ダイアログボックスにおいて、“0～39”に変換されて表示されます(表示名:デフォルト実行優先度)。この場合、値が大きいほどCPUの割当て順位が高いことを示します。

[ジョブ経過時間を制限する]:

当該キューにおけるジョブ経過時間の制限値を指定します。指定できる値は、1秒～999日23時間59分59秒です。

指定しなかった場合、ジョブ経過時間の制限は行われません。

[分散実行機能を有効にする]:

ジョブ実行制御では、投入されたジョブを他のサーバで実行させて負荷を分散することができます。これを分散実行機能と呼びます。当該キューにこの分散実行機能を適用する場合には、[ホストグループ]および[構成ホスト名]を指定します。[分散実行機能を有効にする]を指定して作成されたキューを、分散実行キューと呼びます。

[ホストグループ]には、ホストグループ(分散実行先のサーバのグループ)名を64バイト以内で指定します。

[構成ホスト名]には、ホストグループを構成するサーバのホスト名、およびジョブの多重度(各サーバで同時に実行できるジョブ数)を“ホスト名(多重度)”の形式で指定します。ホスト名は100個まで指定できます。ホ

スト名にはコンピュータ名を指定し、自ホストを指定することもできます。ホスト名自体には“(”および“)”は使用できません。ジョブの多重度には、各サーバで実行できるジョブ数を1～999の間で指定します。複数指定する場合には、以下のように“,”(コンマ)で区切り、全体を“()”(括弧)で囲みます。

```
(host1(4),host2(2))
```

分散実行機能を使用した場合、以下に示すように、ホストグループ内で、“実行中ジョブ数÷[構成ホスト名]で指定した多重度”が最も小さいサーバで実行されます。



なお、運用中に分散先のジョブの多重度を変更したり、分散実行のホストグループから構成ホストを追加/削除したりすることもできます。詳細については、“Systemwalker Operation Manager リファレンス集”を参照してください。

分散実行機能の注意事項

分散実行機能には、以下の注意事項があります。

- 分散実行機能と、旧互換負荷分散機能の混在環境については、動作保証しません。
- [分散実行機能を有効にする]チェックボックスをチェックし、[ホストグループ]および[構成ホスト名]を定義した運用情報を、実行サーバにポリシー配付した場合は、実行サーバ側で分散実行機能のこれらの定義を削除する必要があります。
- 分散実行先サーバがダウンした場合、ダウンした分散実行先サーバを除いたサーバで分散実行が継続されます。ダウンした分散実行先サーバの運用が再開されても、分散実行先サーバとして機能するまでに、最大10分の間隔が必要になる場合があります。
- 分散実行において、実行サーバ上で分散実行を依頼されたジョブの実行中に、実行サーバがダウンした場合は、該当ジョブを異常終了とします。
- 多重度は999まで指定できますが、実際の多重度はハードウェアのスペックやネットワークの通信速度など、動作環境により変わります。
- 分散実行において、実行サーバがダウンしたと判断するのは、ジョブを分散実行先サーバに実行依頼するときです。このときは、ジョブの実行依頼を他の分散実行先サーバに依頼します。
- 分散実行キューに投入されたジョブを他のキューに移動することはできません。
- 分散実行キュー以外に投入されたジョブを分散実行キューに移動することはできません。
- 分散実行機能を利用して投入されたジョブは、(実行サーバでの)任意のサブシステムへのジョブ投入はできません(投入元で、ジョブを依頼するときのサブシステム番号が指定できません)。
- 旧互換負荷分散機能の実行サーバとしてSystemwalker Operation Manager V11.0L10以降のサーバを追加する場合は、旧互換負荷分散機能を有効にする必要があります。

- [構成ホスト名]に実行サブシステム名を使用することはできません。

分散実行機能の制限事項

以下の場合は、分散実行機能を利用できません。

- ジョブが業務手続き言語(JCL)の場合
- ネットワークジョブの場合
  - [登録－ジョブ]ウィンドウ－[基本情報]シートで[ジョブをネットワークジョブとして投入する]チェックボックスにチェックしてあり、[依頼ホスト名]が指定されている場合
  - [ジョブネットのプロパティ]ウィンドウ - [基本情報]シートで[ジョブネット内のジョブをネットワークジョブとして投入する]チェックボックスにチェックしてあり、[デフォルトホスト名]が指定されている場合
  - qsubコマンドの-rhオプションにホスト名が指定されている場合
  - Mp_SubmitJob APIのsubmitinf引数に-rhでホストが指定されている場合
- qsubコマンドの-rsysオプションを使用して、任意のサブシステムへジョブを投入する場合
- 他ホストから依頼されたジョブの場合
  - 依頼元ホストからネットワークジョブで投入されている場合
  - 依頼元ホストから分散実行機能を利用してジョブが投入されている場合
  - 依頼元ホストから業務手続き言語(JCL)などで、他サーバのホスト名を指定してジョブが投入されている場合
- ジョブ実行制御属性以外のジョブネットから投入されたジョブの場合
- 以下のジョブ/コマンドの場合
  - 業務連携コマンド
  - for SMSコマンド【Windows版】
  - Interstageのワークユニット
  - SAP ERPジョブ
  - Oracle E-Business Suiteのコンカレントプログラム【UNIX版】
  - グローバルサーバMSPジョブ/グローバルサーバXSPジョブ【UNIX版】
  - バッチフレームワークジョブ【UNIX版】
  - REST実行ジョブ【Windows版】【Linux版】
  - SAPクラウドサービス連携ジョブ【Windows版】【Linux版】

分散実行機能を使う場合に必要となる条件

分散機能を使う場合は、以下の条件を整える必要があります。

- 当該サーバと分散先サーバの間で、引き継がれるアカウントを統一してください。引き継がれるアカウントの詳細は、“Systemwalker Operation Managerのユーザ管理について”の“ネットワークジョブ/分散実行機能の権限”を参照してください。

旧互換負荷分散機能について【Windows版】

[運用情報の定義]ウィンドウ－[旧互換]シートで、[旧互換負荷分散機能を有効にする]にチェックした場合、Systemwalker OperationMGR V10.0L21以前で提供される、負荷分散機能の仕様で動作します。[キューの作成／編集]ウィンドウで、［負荷分散機能を使用する］を指定して作成されたキューを、旧互換負荷分散キューと呼びます。

[ホストグループ]および[構成ホスト名]で定義できるホスト名は、当該サーバが参加するドメインに参加しているサーバのホスト名のみとなります。他ドメインに参加しているサーバ、およびドメインに参加していないサーバのホスト名を定義することはできません。

ジョブの標準エラーに以下のメッセージが出力されます。以下のメッセージが出力されても、ジョブの実行には影響ありません。

'¥¥ジョブ投入元コンピュータ名¥F3CU_RMT¥_wk¥ジョブ番号'は、現在のディレクトリパスとして無効です。UNCパスはサポートされません。Windowsディレクトリを使用します。

旧互換負荷分散機能の詳細は、Systemwalker OperationMGR V10.0L21以前のマニュアルを参照してください。

[キューの作成/編集]ウィンドウでの設定についての注意事項

以下に、[キューの作成/編集]ウィンドウで設定する場合の注意事項について示します。

- [キューの作成]ウィンドウの定義は省略することはできません。
- オンライン業務を行う場合(Interstageのワークユニットの起動/停止制御を行う場合)は、オンライン業務専用のキューを定義してください。このとき、ジョブ経過時間の制限値は設定しないでください。

  本製品を新規に導入した場合は、オンライン業務専用のキュー“online1”が定義されているので、これを利用してください。オンライン業務専用のキューには、あらかじめ以下の項目のみ設定されています。

  ー キュー名：online1

  ー 同時実行可能なジョブ数を制限する：30【Windows版】:256【UNIX版】

  ー 優先順位の省略値：31

  ただし、V5.0L10以前(UNIX版ではV4.1以前)のバージョンレベルからアップグレードを行った場合、“online1”の定義はありませんので、オンライン業務専用のキューを追加してください。

[運用情報の定義]ウィンドウの[ログ]シート



[ジョブ実行履歴情報を保存する]:

Systemwalker Operation Managerのジョブの実行履歴情報(ログファイル)について指定します。ただし、[ジョブ実行履歴情報]のチェックボックスは、常にチェックされた状態となります。[保存場所]および[保存日数]のみ本シートで変更可能です。

[保存場所]

ログファイルの作成先パス名をフルパスで指定します。パス名の長さは最大245バイトまで記述できます。存在しないパス名を指定した場合、作成するかどうかを確認してきます。

ログファイルはこのパスの配下に以下のファイル名で作成されます。

日付.log

日付：ログファイルが作成された年月日。
年は西暦4桁、月は2桁、日は2桁で表示されます。

なお、インストール直後は以下のディレクトリ配下に格納されています。

【Windows版】

Systemwalker Operation Managerインストールディレクトリ¥MpWalker.JM ¥mpmjessv¥hist

EE

複数サブシステム運用を行っているサーバに接続している場合は、以下のパスを指定します。

- サブシステム番号0：作成先パス
- サブシステム番号1～9：作成先パス¥*n*（*n*＝サブシステム番号）

【UNIX版】

/var/spool/mjes/hist

EE GEE

複数サブシステム運用を行っているサーバに接続している場合は、以下のパスを指定します。

- サブシステム番号0：作成先パス
- サブシステム番号1～9：作成先パス/*n*（*n*＝サブシステム番号）

[保存日数]

ログファイルを保存する日数を指定します。日数は1～31の範囲で指定します。指定した日数を超えたログファイルは、削除されます。

[稼働実績情報を保存する]:

稼働実績情報を採取する場合に指定します。

[保存場所]

稼働実績情報ファイルの作成先パス名をフルパスで指定します。パス名の長さは最大245バイトまで記述できます。存在しないパス名を指定した場合、作成するかどうかを確認してきます。

稼働実績情報ファイルはこのパスの配下に以下のファイル名で作成されます。

日付.csv

日付：稼働実績情報ファイルが作成された年月日。
年は西暦4桁、月は2桁、日は2桁で表示されます。

EE GEE

複数サブシステム運用を行っているサーバに接続している場合は、以下のパスを指定します。

- サブシステム番号0：作成先パス
- サブシステム番号1～9：作成先パス¥*n*

UNIXの場合は、作成先パス/*n*（*n*＝サブシステム番号）

[保存日数]

稼働実績情報ファイルを保存する日数を指定します。日数は1～31の範囲で指定します。指定した日数を超えた稼働実績情報ファイルは、削除されます。

なお、稼働実績情報ファイルの詳細については、“Systemwalker Operation Manager リファレンス集”を参照してください。

ログファイルと稼働実績情報ファイルの見積もりについて

本シートでログファイルおよび稼働実績情報ファイルの[保存場所]を指定した場合、指定した場所にログファイルおよび稼働実績情報ファイルが作成されます。それぞれのファイルの作成領域として、以下の見積もり式で算出したディスク容量をあらかじめ確保してください。なお、ジョブの強制終了などを行うと、必要容量が若干増加しますので、余裕を持って容量を確保してください。

ログファイルの見積もり式

1日のジョブ数 × 300バイト × 保存日数＋ ジョブの強制終了回数 × 80バイト

稼働実績情報ファイルの見積もり式

(サービス起動／停止レコード容量 ＋ ジョブレコード容量 ＋ ステップレコード容量)× 保存日数

サービス起動/停止レコード容量(バイト/日)
(72 ＋ h) × S

h：ホスト名長
S：1日にサービス/デーモンを起動/停止する回数

ジョブレコード容量(バイト/日)
(429 ＋ (4 × h) ＋ j ＋ u ＋ (2 × q) ＋ c) × J
h：ホスト名長(最大値を使用してください)
j：ジョブ名長(最大値を使用してください)
u：ユーザ名長(最大値を使用してください)
q：キュー名長(最大値を使用してください)
c：コマンド名長(最大値を使用してください)
J：1日のジョブ起動数

ステップレコード容量(バイト/日)
(182 ＋ (2 × h) ＋ j ＋ s)× S
h：ホスト名長(最大値を使用してください)
j：ジョブ名長(最大値を使用してください)
s：ステップ名長(最大値を使用してください)
S：1日のジョブ起動数内の最大ステップ数

各値がわからない場合は、以下の数値(最大値)を使用してください。
h：ホスト名長　　64 バイト
u：ユーザ名長　　64 バイト
j：ジョブ名長　　64 バイト
q：キュー名長　　15 バイト
s：ステップ名長　16 バイト

[運用情報の定義]ウィンドウの[利用機能]シート



[ジョブを所有者の権限で実行する]:【Windows版】

Windows版 Systemwalker Operation Manager上で実行されるジョブは、サーバにおいてジョブ実行制御サービスのログオンアカウントの権限で実行されます。本チェックボックスを指定すると、すべてのジョブはそれぞれのジョブの実行ユーザにおける権限で実行されるようになります。

ネットワークジョブで本機能を利用する場合、投入元サーバおよび投入先サーバの両方で本チェックボックスを指定する必要があります。

本チェックボックスを指定した場合の、ジョブ実行時の権限については、“2.4.2.2 ジョブ実行時の権限について”を参照してください。

なお、ジョブをジョブ所有者の権限で実行するためには、本パラメタの指定のほかに以下の作業が必要です。

－ ジョブ所有者のそれぞれのアカウントに対して、[コントロールパネル]の[管理ツール]－[ローカルセキュリティ ポリシー]などを使用し、“バッチジョブとしてログオン”の権限を与えます。

ネットワークジョブで本機能を利用する場合、投入元サーバおよび投入先サーバの両方で実施します。また、ドメインユーザの場合も、実際にジョブを投入するサーバおよび実行するサーバの両方で実施します。

－ ジョブ所有者情報を定義します。

ネットワークジョブで本機能を利用する場合、投入元サーバで実施します。

[ジョブを所有者の権限で実行する]チェックボックスを指定すると、[ジョブ所有者設定]ボタンが有効になります。[ジョブ所有者設定]ボタンをクリックすることで、ジョブ所有者情報を定義することができます。ジョブ所有者情報の定義方法については、“2.7.3 ジョブ所有者情報の定義【Windows版】”を参照してください。

[ジョブを所有者の権限で実行する]を指定した場合の注意事項

- 投入元サーバがUNIX、投入先サーバがWindowsのネットワークジョブは、投入先サーバ上で[ジョブを所有者の権限で実行する]を指定した場合、実行できません。
- [ジョブを所有者の権限で実行する]を指定して旧互換負荷分散機能を利用する場合は、ジョブ所有者のパスワードをすべてのサーバで統一する必要があります。ネットワークジョブの投入および分散実行キューの利用により、ジョブが他サーバへ実行依頼された場合、ジョブ投入元サーバでの認証情報が、投入先サーバへ引き継がれます。そのため、ジョブ投入元と投入先のサーバでパスワードが一致していないと、ジョブは異常終了します。

  このサーバ間でのパスワードの統一が必要かどうかは、ジョブを実行したユーザのアカウント種別により、以下のように異なります。

ジョブ実行者のアカウント種別	ジョブの投入元サーバと投入先サーバの関係		
	同一ドメイン内	信頼関係にあるドメイン内	ドメイン外
ドメインアカウント	－	－	－
ローカルアカウント	○	○	○

－ ：パスワードの統一は不要。
○ ：パスワードの統一が必要。

[ファイルのコード変換を行う]:

コード体系の異なるサーバ間でのネットワークジョブまたは分散実行ジョブの実行において、ファイルのコード変換を行います。ネットワークジョブまたは分散実行ジョブ実行時に、運用上コード変換する必要がある場合に指定します。

指定しなかった場合は、ネットワークジョブまたは分散実行ジョブ実行時にコード変換は行われません。

投入元サーバのシステムがUTF-8コードで運用されており、投入先サーバのシステムがUTF-8コード以外で運用されている場合は、必ず本チェックボックスをチェックしてください。本チェックボックスをチェックすることによって、以下のウィンドウの出力情報が正しく表示されます。

－ [監視－ジョブ]ウィンドウ－[前回履歴]シート

－ [ジョブの出力情報]ウィンドウ

なお、ネットワークジョブまたは分散実行ジョブ以外のジョブの場合には、本チェックボックスの指定の有無による影響は一切ありません。

本チェックボックスは、ジョブ投入元サーバにおいて指定してください。なお、複数のサーバ間にて、相互にネットワークジョブまたは分散実行ジョブを実行する際にコード変換が必要な場合は、それぞれのサーバで指定してください。

コード変換は、以下の“ネットワークジョブまたは分散実行ジョブの連携組合せとコード変換の対応表”および“コード変換対象ファイル一覧”に従って、文字コードと改行コードが変換されます。

異なるOSで環境を構成している場合の注意については、“Systemwalker Operation Manager 運用ガイド”の“異なるOSで環境を構成している場合の注意”を参照してください。

表2.1 ネットワークジョブまたは分散実行ジョブの連携組合せとコード変換の対応表

			投入先			
			Windows	UNIX		
				SJIS	EUC	UTF-8
投入元	Windows		変換しない	改行コードを変換	改行コードを変換 文字コードを変換	改行コードを変換 文字コードを変換
	UNIX	SJIS	改行コードを変換	変換しない	文字コードを変換	文字コードを変換
		EUC	改行コードを変換 文字コードを変換	文字コードを変換	変換しない	文字コードを変換
		UTF-8	改行コードを変換 文字コードを変換	文字コードを変換	文字コードを変換	変換しない

表2.2 コード変換対象ファイル一覧

ジョブ形態	ファイル種別	コード変換の可／不可
JCL以外	ジョブファイル	可(注1)
	標準出力ファイル	可
	標準エラー出力ファイル	可
	任意のファイル	不可(注2)
JCL	ジョブファイル	不可(注3)
	標準出力ファイル	可
	標準エラー出力ファイル	可
	任意のファイル	不可

注1)

qsubコマンドで、ジョブファイルを指定したホストへ転送して実行するように指定した場合のみ有効となります。

注2)

JCL以外の場合、任意のファイルを転送する機能はないため。

注3)

JCLの場合、JCLファイルをリモートサーバへ転送して実行する機能はないため。

注意

ネットワークジョブまたは分散実行ジョブにおいて、その標準出力ファイルがテキストファイルでない場合、コード変換に失敗する可能性があります。コード変換に失敗した場合は、バイナリファイルとして再転送し、エラーメッセージを出力したうえで、ジョブは正常終了します。

エラーメッセージについては、“Systemwalker Operation Manager メッセージ集”を参照してください。

[リカバリモードで起動した時、全てのキューを停止する]:

システムダウンや停電などによりシステムが停止した場合、次回システム起動時にはジョブ実行制御サービス/デーモンはキューが稼働した状態で運用を開始します(リカバリモード)。しかし、運用を再開する前に、Systemwalker Operation Managerを導入しているサーバやジョブの状態をチェックして必要な処置をしておきたい場合があります。その場合に本チェックボックスを指定します。

本チェックボックスをチェックした場合、ジョブ実行制御サービス/デーモンを再起動してもジョブは実行待ち状態(キュー停止)になり、キューを起動するまでジョブは実行されません。必要な処置を実施した後、qstartコマンドでキューを起動して運用を再開します。

[サービス起動時に全てのキューを停止状態とする]:

本チェックボックスは、ハードメンテナンスの定期保守作業時など、システムの状況を確認するまでジョブを起動させたくないときにチェックします。本チェックボックスをチェックしてジョブ実行制御サービス/デーモンを再起動すると、ジョブは実行待ち状態(キュー停止)になり、実行されません。必要な処置を実施した後、qstartコマンドでキューを起動して運用を再開します。

[prtパラメタを有効にする]：【Windows版】

JCLによるジョブにおいて、ジョブ結果の一括出力機能を使用する場合、本チェックボックスを指定します。

本チェックボックスをチェックすると、[印刷形式]シートが追加表示されるので、印刷に関する設定は[印刷形式]シートで行います。

[最後に実行されたジョブステップの終了コードをジョブの終了コードとする]:

本チェックボックスをチェックすると、JCL(業務手続き言語)に記述されたジョブステップの中で最後に実行されたジョブステップの終了コードがジョブの終了コードになります。本チェックボックスのチェックをしない状態だと、JCLに記述したジョブステップの中で最も大きいジョブステップの終了コードがジョブの終了コードになります。

[標準出力にジョブステップの区切りを出力する]:

本チェックボックスをチェックすると、JCL(業務手続き言語)に記述されたジョブステップの標準出力ファイルに、ジョブステップ名およびジョブステップの終了コードを出力します。

[運用情報の定義]ウィンドウの[旧互換]シート



[サービスmjsnetを9327/tcpで登録する]:【Windows版】

本チェックボックスをチェックすると、servicesファイルにmjsnetを9327/tcpで追加登録します。ネットワークジョブを運用する場合は、サーバ間でポート番号を統一する必要があるため、ここで指定しておくことを推奨します。なお、本機能はV5.0L30のみ選択することが可能です。

[同名ジョブを同時に実行しない]:

同一ジョブ名のジョブを同時に実行させたくない場合に指定します。

[ジョブ登録時に指定したディレクトリに移動し、実行する]:

初期値は、チェックしている状態です。通常変更する必要はありません。チェックしている場合、ジョブ実行制御属性のジョブは、ジョブ登録時に指定したディレクトリで実行されます。チェックをしなかった場合は、以下のディレクトリで実行されます。

【Windows版】

ジョブ実行制御の一時作業域で実行されます。

【UNIX版】

ジョブネットを登録したプロジェクトの所有者のホームディレクトリで実行されます。

[ジョブ登録時に指定したスクリプトファイルをスプールに複写し、実行する]:

初期値は、チェックしていない状態です。チェックをはずしておくことでジョブの性能が向上します。通常変更する必要はありません。

ジョブ登録時に指定したスクリプトファイル／バッチファイルをスプールに複写する必要がある場合に指定します。

このチェックボックスをチェックすると、ジョブ投入時にバッチファイル内のオプション解釈を実施します。

注意

このチェックボックスをチェックしている場合、ジョブとして投入できるスクリプトファイル/バッチファイルの1行の長さは2050バイトまでです。

[旧互換負荷分散機能を有効にする]:【Windows版】

旧互換負荷分散機能を有効にする場合にチェックします。チェックされていない場合は、分散実行機能が有効になります。

注意

[Operation Manager共通パラメタの定義]ウィンドウで[swadminグループに含まれるユーザだけが、デマンドジョブの起動、ジョブ実行制御属性のジョブネット起動、およびジョブスケジューラのコマンド機能が利用できるように制限する]をチェックしてOperation Managerの利用者を制限する場合、旧互換負荷分散機能は利用できません。

旧互換負荷分散機能を利用する場合は、利用者制限の定義は無効にしてください。

[ホストグループ間で同一実行サーバへのジョブ投入数を共有する]

分散実行ジョブにおいて、ホストグループ間で同一実行サーバへのジョブ投入数を共有させる場合にチェックします。

チェックした場合は、複数のホストグループ定義において、同一名称の実行サーバが定義されている場合、ホストグループ間でジョブ投入数を共有します。ホストグループ間で設定されている多重度が異なる場合、それぞれのグループで定義された多重度以内でジョブの振り分けが実施されます。

デフォルト値はOFF(チェックなし)です。

“旧互換負荷分散機能を有効にする”がチェックされている場合、本項目はグレーアウトされ、機能は有効になりません。

[運用情報の定義]ウィンドウの[クラスタ設定]シート

クラスタシステム構成に関する設定をします。

スケジュールサーバ設定

スケジュールサーバ側の設定項目を説明します。



[スケジュールサーバ設定]:

クラスタシステムを構成するすべてのスケジュールサーバで設定します。

[スプールディレクトリ]:【Windows版】

スケジュールサーバ側のクラスタシステムがWindowsの場合に、スプールディレクトリの格納先を指定します。格納先には共有ディスクを指定します。

[論理IPアドレスを登録する]:

論理IPアドレスを利用して、ネットワークジョブの投入を制御したい場合に指定します。論理IPアドレスは、64バイト以内(実行サーバがSystemwalker Operation Manager V13.4.1以前の場合は16バイト以内)で指定します。クラスタシステムを構成する運用系、待機系のすべてのスケジュールサーバで同じ論理IPアドレスを指定します。

論理IPアドレスを指定した場合は、実行サーバ側での設定は必要ありません。

なお、論理ホスト名を指定することも可能です。この場合は、実行サーバ側でスケジュールサーバの論理ホスト名の名前解決ができるようにしてください。

[実行サーバ設定]:

ネットワークジョブ投入先の実行サーバ側での設定です。スケジュールサーバ側での設定は必要ありません。

参考

論理IPアドレスは、ジョブの終了通知のあて先として使用されます。

クラスタの論理IPアドレスを登録することで、ネットワークジョブの実行中に、スケジュールサーバがフェールオーバし、運用系/待機系が切り替わったとしても、実行サーバはジョブの終了通知をスケジュールサーバに通知することができます。

実行サーバ設定

実行サーバ側の設定項目を説明します。



[スケジュールサーバ設定]:

ネットワークジョブ投入元のスケジュールサーバ側での設定です。実行サーバ側での設定は必要ありません。

[実行サーバ設定]:

ネットワークジョブ投入先の、実行サーバ側での設定です。クラスタシステムを構成するスケジュールサーバからネットワークジョブを受け付ける場合に設定します。クラスタシステムを構成するスケジュールサーバからネットワークジョブを受け付けない実行サーバでは、本設定は必要ありません。また、スケジュールサーバ設定で、論理IPアドレスを指定した場合も本設定は必要ありません。

ネットワークジョブ投入元のスケジュールサーバの構成を、[追加]ボタンをクリックすると表示される、[ノード名の定義の追加]ウィンドウで設定します。

設定されると、[ノード名一覧]に、クラスタシステムを構成するスケジュールサーバが表示されます。

ノード名一覧の列を選択して[編集]ボタンをクリックすると、[ノード名の定義の編集]ウィンドウが表示され、構成するスケジュールサーバを変更できます。[削除]ボタンをクリックすると、選択したノード名一覧のスケジュールサーバの構成が、設定から削除されます。

[ノード名の定義の追加/編集]ウィンドウ



[運用系]:

クラスタシステムを構成する、運用系のスケジュールサーバのノード名を指定します。

[待機系１]／[待機系２]／[待機系３]:

クラスタシステムを構成する、待機系のスケジュールサーバのノード名を指定します。[待機系２]、[待機系３]は、存在する場合に指定します。

また、待機系が複数存在する場合は、クラスタ設定において、運用系からフェールオーバのプライオリティが高い順に指定してください。プライオリティが高い順に指定されていない場合、ネットワークジョブの終了に時間がかかる場合があります。

[運用情報の定義]ウィンドウの[ネットワーク]シート



[ネットワークジョブで、接続エラー時のリトライの動作を変更する]:

本チェックボックスをチェックすると、リトライの動作の[間隔]および[回数]の設定が可能になります。

[間隔]:

リトライの間隔を設定します。設定値は0～600(秒)です。初期値は10(秒)です。

[回数]：

リトライの回数を設定します。設定値は0～20(回)です。初期値は6(回)です。

[運用情報の定義]ウィンドウの[印刷形式]シート【Windows版】



JCLによるジョブにおいて、ジョブ結果の一括出力機能を使用する場合に定義するシートです。[利用機能]シートで[prtパラメタを有効にする]を指定した場合に表示されます。

なお、JCLにてジョブ結果の一括出力機能を使った場合、その印刷形式に関する属性は以下の優先順位で採用されます。



したがって、本シートで定義を行うことにより、ジョブのJCLにおいて印刷形式に関する属性をそれぞれ指定する作業を省略することができます。

JCLについては“Systemwalker Operation Manager リファレンス集”を参照してください。

[プリンタの本名]:

[プリンタの本名]には、プリントマネージャで管理されているプリンタ名を32バイト以下の半角英数字で指定します。空白、&、(,)を含むプリンタ名は指定することはできません。

[プリンタの別名]:

プリンタの本名に対するプリンタの別名を定義します。[プリンタの別名]には、任意のプリンタ名を32バイト以下の半角英数字で定義します。空白、&、(,)を含むプリンタ名は指定することはできません。

JCLのfile制御文のprtオペランドでは、プリンタの本名のほかに、当オペランドで定義したプリンタの別名を指定できます。

[フォントを指定する]:

当該プリンタのフォント名の省略値を指定します。[フォント名]にはフォント名を入力し、[サイズ]よりフォントサイズを選択します。本項目を指定しなかった場合は、プリントマネージャの定義が採用されます。

[印刷方向を指定する]:

当該プリンタの印刷方向を指定します。[印刷方向]で縦か横かを選択します。連続用紙プリンタの場合は、当項目の指定に関係なく、プリントマネージャの定義が採用されます。

[用紙サイズを指定する]:

該当プリンタの用紙サイズを指定します。

連続用紙プリンタの場合は、本項目の指定に関係なくプリントマネージャの定義が採用されます。

2.7.2 信頼ホストの定義

信頼ホストの定義について説明します。

なお、運用情報の定義を変更した後、定義を有効にするにはジョブ実行制御サービス/デーモンの再起動が必要です。

概要

ジョブ実行制御では、ネットワークで接続する他サーバに対してジョブの実行を依頼することができます。信頼ホストの定義では、他サーバから自サーバに対してジョブの実行を依頼された場合に、依頼を受け付けるサーバを指定しておくことができます。これにより意図しないサーバからのネットワークジョブ・分散実行ジョブの防止が可能となります。

インストール直後は、どのサーバから投入されたジョブでも受け付ける状態になっています。他サーバから投入されたジョブの受付を制限する場合は、[信頼ホストの定義]ウィンドウに受付を許可するサーバのホスト名を定義します。ここに定義されないサーバからのネットワークジョブ・分散実行ジョブは受付が拒否されます。

さらに、受付を許可したサーバについては、ジョブの投入者がAdministratorsグループに属するユーザまたはスーパーユーザである場合にのみ、そのジョブの受付を拒否するようにすることもできます。

なお、Windowsサーバの旧互換負荷分散機能により他サーバからジョブが依頼される場合については、信頼ホストの定義は無視されます。

定義手順

1. [信頼ホストの定義]ウィンドウの表示

   [Systemwalker Operation Manager 環境設定]ウィンドウで、[信頼ホスト]ボタンをクリックすると、[信頼ホストの定義]ウィンドウが表示されます。

2. ネットワークジョブ・分散実行ジョブの受付を許可するサーバの指定

   [信頼ホストの定義]ウィンドウで、他ホストからのジョブの受付を許可するサーバを指定します。

   登録したホストからの投入のみを許可する場合は、[追加]ボタンまたは[編集]ボタンをクリックして表示される[信頼ホストの追加/編集]ウィンドウを利用して、追加または変更を行います。

3. 設定内容の保存

   [OK]ボタンをクリックして、設定内容を保存します。

4. 設定内容の反映

   変更した定義内容は、次回、ジョブ実行制御サービス/デーモンが起動された時に反映されます。

[信頼ホストの定義]ウィンドウ



[すべてのホストからの投入を許可する]：

他ホストからのジョブの投入をすべて許可します。

[すべてのホストからの投入を拒否する]：

他ホストからのジョブの投入をすべて拒否します。

[登録したホストからの投入を許可する]：

登録したホストからのジョブの投入のみ許可します。登録されているホストの一覧を表示します。

[信頼ホスト名]：

信頼ホスト名です。

[管理者投入]：

許可：すべてのユーザより投入されたジョブの受付を許可します。

拒否：管理者権限のユーザより投入されたジョブの受付のみを拒否します。

[コメント]：

コメントです。

[追加]ボタンおよび[編集]ボタンをクリックした場合は、[信頼ホストの追加/編集]ウィンドウが表示されます。
[信頼ホストの追加/編集]ウィンドウで、新規ホストの追加または登録済みのホストの変更を行ってください。

一覧よりホストを選択して[削除]ボタンをクリックすると、登録済みのホストを削除できます。

[信頼ホストの追加/編集]ウィンドウ



[信頼ホスト名]：

信頼ホスト名を64バイト以内で指定します。

受付を許可したいサーバにおいて、以下のコマンドで表示されるホスト名を指定します。

[Windows]: hostnameコマンド

[UNIX]: uname -nコマンド

IPアドレスは指定できません。また、先頭文字列に“#”は使用できません。

ただし、スケジュールサーバにおいて、[Systemwalker Operation Manager 環境設定] ウィンドウ－[運用情報の定義]ウィンドウ－[クラスタ設定]シート－[スケジュールサーバ設定]で論理IPアドレスを指定している場合は、同じ論理IPアドレスを指定します。

[管理者権限のジョブ投入の受付を拒否する]：

チェックすると、管理者権限のユーザより投入されたネットワークジョブの受付を拒否します。

[コメント]：

コメントを128バイト以内で指定します。大文字、小文字にかかわらず、先頭文字列に“noroot”を使用することはできません。

信頼ホスト定義ファイルを直接編集する場合

[信頼ホストの定義]ウィンドウでの定義内容は、信頼ホスト定義ファイルに格納されます。信頼ホスト定義ファイルは、viやメモ帳などのエディタによって直接編集することもできます。

信頼ホスト定義ファイルについては、“B.2 信頼ホスト定義ファイル”を参照してください。

2.7.3　ジョブ所有者情報の定義【Windows版】

ジョブ所有者情報の定義について説明します。

概要

[運用情報の定義]ウィンドウの[利用機能]シートにおいて、[ジョブを所有者の権限で実行する]を指定した場合に必須の定義です。

Systemwalker Operation Managerにおいて、ジョブの所有者の権限でジョブを実行するためには、ジョブ所有者情報として各ユーザーのパスワードを設定しておく必要があります。

[ジョブを所有者の権限で実行する]を指定した場合、[ジョブ所有者情報の定義]ウィンドウの[状態]が“未定義”のユーザーから依頼されたすべてのジョブおよびジョブネットは異常終了となります。

なお、ジョブを特定の実行ユーザで実行させたい場合([登録－ジョブ]ウィンドウの[詳細情報]シートで、[実行ユーザ名]を指定する場合)も同様に、本ウィンドウで該当ユーザーのユーザーIDおよびパスワードを定義する必要があります。

定義手順

スケジュールジョブの場合とデマンドジョブの場合に分けて説明します。

スケジュールジョブの所有者の定義手順

通常の手順でプロジェクトの定義を行った場合は、[プロジェクトの登録]ウィンドウで所有者と所有者パスワードを指定することで、ジョブの所有者情報が定義されます。

ただし、プロジェクトの定義を実施した後に、[運用情報の定義]ウィンドウの[利用機能]シートで[ジョブを所有者の権限で実行する]を有効にした場合は、以下の手順でジョブ所有者情報を定義してください。

1. [ジョブ所有者情報の定義]ウィンドウの表示

   以下のどちらかの方法で表示させてください。

   - [運用情報の定義]ウィンドウ－[利用機能]シートにおいて、[ジョブを所有者の権限で実行する]をチェックすると有効になる、[ジョブ所有者設定]ボタンをクリックします。
   - [Systemwalker Operation Manager 環境設定]ウィンドウで、[ジョブ所有者]ボタンをクリックします。

   登録したプロジェクトの所有者が、[ユーザーID]欄に表示されていることを確認します。

2. [パスワード情報の定義]ダイアログボックスでパスワードを設定

   [ジョブ所有者情報の定義]ウィンドウで対象ユーザーを選択し、[ユーザー]メニューの[定義]を選択します。表示された[パスワード情報の定義]ダイアログボックスで、パスワード情報を入力します。

   入力された内容が正しく認証されると、[ジョブ所有者情報の定義]ウィンドウにおいて、当該ユーザーの[状態]欄に“定義済”と表示されます。

注意

- [ジョブ所有者情報の定義]ウィンドウにおいて、所有者が同じプロジェクトが複数存在する場合に、パスワード情報が“未定義”のプロジェクトに対してパスワード情報を定義すると、所有者が同じ他のプロジェクトにもすべて定義が反映され、パスワード情報が“定義済”になります。“定義済”に反映されるタイミングは、画面再表示時点となります。

  ただし、すでに“定義済”のプロジェクトに対してパスワード情報を変更する場合は、変更対象のプロジェクトの定義のみが変更されます。

- 定義したユーザーIDでジョブを実行させるには、それぞれのユーザーIDに対して、別途“バッチジョブとしてログオン”の権限を与える必要があります。ネットワークジョブを利用する場合は、投入元サーバおよび投入先サーバの両方で権限が必要となります。“バッチジョブとしてログオン”の権限は、[コントロールパネル]の[管理ツール]－[ローカルセキュリティ ポリシー]などで設定します。

デマンドジョブの所有者の定義手順

1. [ジョブ所有者情報の定義]ウィンドウの表示

   以下のどちらかの方法で表示させてください。

   - [運用情報の定義]ウィンドウ－[利用機能]シートにおいて、[ジョブを所有者の権限で実行する]をチェックすると有効になる、[ジョブ所有者設定]ボタンをクリックします。
   - [Systemwalker Operation Manager 環境設定]ウィンドウで、[ジョブ所有者]ボタンをクリックします。

2. [新しいユーザーの定義]ダイアログボックスでジョブ所有者情報を設定

   [ジョブ所有者情報の定義]ウィンドウで[ユーザー]メニューの[新しいユーザー]を選択します。[新しいユーザーの定義]ダイアログボックスが表示されるので、デマンドジョブの所有者情報を入力して[OK]ボタンをクリックします。

   入力された内容が正しく認証されると、[ジョブ所有者情報の定義]ウィンドウにユーザー情報が表示されます。

[ジョブ所有者情報の定義]ウィンドウ



ウィンドウ内には、ジョブスケジューラのプロジェクト定義で設定された、スケジュールジョブの所有者名および、[新しいユーザーの定義]ダイアログボックスで登録されたデマンドジョブの所有者名の一覧が表示されます。各欄の意味を以下に示します。

[ユーザーID]:

ジョブの所有者名です。[説明]欄に、“ジョブネット実行者”と表示されているユーザーIDは、スケジュールジョブの所有者です。そのほかのユーザーIDはデマンドジョブの所有者です。

[状態]:

当該ユーザーのパスワード情報が設定されているかどうかが、以下の形式で表示されます。

未定義:

登録されていません。

定義済:

登録されています。

[説明]:

当該ユーザーがスケジュールジョブの所有者である場合、どのプロジェクトの所有者であるかが表示されます。

当該ユーザーがデマンドジョブの所有者である場合は、そのユーザーがドメインユーザであるかどうかによって以下のように表示されます。

ドメインユーザである場合:

ドメイン名が表示されます。

ドメインユーザでない場合:

何も表示されません。

[ジョブ所有者情報の定義]ウィンドウの[ユーザー名]の表示順序は、[表示]メニューの[ユーザーの整列]により、以下の2種類の整列方法から選択できます。

ユーザーID順:

ユーザーIDに従って、50音順に表示します。

状態順:

状態欄の表示に従って、“未定義”->“定義済”の順に表示します。

[パスワード情報の定義]ダイアログボックス



各欄について説明します。

[ユーザーID]:

対象となるユーザーIDが表示されます。

[パスワード]:

当該ユーザーのパスワードを入力します。パスワードは、サーバにログインする時に使用するパスワードと同一でなければなりません。入力した文字は“*”で表示され、入力文字数のみを確認できます。

[パスワードの確認入力]:

パスワードを再入力します。入力した文字は“*”で表示され、入力文字数のみを確認できます。

[OK]ボタン:

パスワードを登録します。

入力したパスワードが正しいかを確認するために、実際に認証をテストします。パスワードが正しい場合は、[ジョブ所有者情報の定義]ウィンドウの当該ユーザーの“状態”欄が“定義済”になります。指定されたパスワードに誤りがある場合は、エラーメッセージが表示され、再度、[パスワード情報の定義]ダイアログボックスが表示されます。

[新しいユーザーの定義]ダイアログボックス



[ユーザーID]:

デマンドジョブの所有者であるユーザーIDを入力します。ドメインのアカウントを指定する場合は、NETBIOSドメイン名とユーザーIDを円記号“¥”で区切ります。

[パスワード]:

当該ユーザーのパスワードを入力します。入力した文字は“*”で表示され、入力文字数のみを確認できます。

[パスワードの確認入力]:

パスワードを再入力します。入力した文字は“*”で表示され、入力文字数のみを確認できます。

[OK]ボタン:

入力されたユーザーID、およびパスワードの認証が行われます。指定されたユーザーID、およびパスワードに誤りがある場合は、エラーメッセージが表示されます。正常に認証された場合は、当該ユーザーが登録され、[ジョブ所有者情報の定義]ウィンドウ内の一覧に、当該ユーザーが“定義済”状態で表示されます。

2.7.4　実行ユーザ制限リストの定義【UNIX版】

ジョブの実行ユーザを制限したい場合、viやメモ帳などのエディタを使用して実行ユーザ制限リストを作成します。

実行ユーザ制限リストに登録されたユーザのみジョブの投入ができるようになります。インストール直後は実行ユーザ制限リストは設定されていません。実行ユーザ制限リストはサブシステム単位に作成し、サブシステム単位で有効になります。

実行ユーザ制限リストを設定した時のジョブの実行は以下のように制限されます。

実行ユーザ制限リストの有無	実行ユーザ制限リストへのユーザの登録	ジョブの実行
有	登録されている	実行できる(注1)
	登録されていない	実行できない(注2)
無	－	実行できる

注1)

実行ユーザ制限リストにシステム管理者(root)を登録しないと、実行にシステム管理者の権限が必要なコマンドはジョブとして実行できませんので注意してください。

注2)

ジョブの権限によって指定されたユーザが実行ユーザ制限リストに記述されていない場合、ジョブ投入時に投入エラーとなってジョブが実行されません。

ジョブの権限については、“2.4.2.2 ジョブ実行時の権限について”を参照してください。

作成手順

実行ユーザ制限リストを以下の手順で作成してください。

なお、実行ユーザ制限リストは、システム管理者のみ作成することができます。

EE GEE 複数サブシステム運用を行っている場合は、サブシステムごとに作成してください。

1. 実行ユーザ制限リストの作成

   viやメモ帳などのエディタを使用して、ジョブの実行を許可するユーザ名を実行ユーザ制限リストに記述します。

2. 実行ユーザ制限リストの格納

   作成した実行ユーザ制限リストを以下のファイル名で格納します。

   ```
   mjexuser
   ```

3. ジョブ実行制御の再起動

   設定を有効にするにはジョブ実行制御の再起動が必要です。ジョブ実行制御デーモンを再起動してください。

実行ユーザ制限リストの記述方法、ファイルの格納場所および注意事項については、“Systemwalker Operation Manager リファレンス集”を参照してください。

一度、設定を有効にすると、実行ユーザ制限リストの内容を変更するだけで、制限されるユーザを変更することができます。

また、実行ユーザ制限機能を無効にするには、実行ユーザ制限リストを削除した後にジョブ実行制御デーモンを再起動してください。

参考

- バックアップ・リストアについて

  実行ユーザ制限リストは、mpbkoコマンドおよびmprsoコマンドによってバックアップ・リストアすることができます。

  バックアップ・リストアする時の手順については、“第3章 運用環境をバックアップ・リストアする”を参照してください。

- ポリシー情報の抽出・配付について

  実行ユーザ制限リストのユーザ情報は、ポリシー情報の抽出・配付の対象です。[ポリシーの抽出]ウィンドウの[環境定義]シートの[運用情報]を選択することで、ポリシー情報を抽出・配付することができます。

  ポリシー情報を抽出・配付する手順については、“2.12.1 ポリシー情報の抽出”および“2.12.2 ポリシー情報の配付”を参照してください。

- ネットワークジョブについて

  ネットワークジョブの場合、ジョブの実行を許可するユーザを定義した実行ユーザ制限リストをスケジューラサーバ／実行サーバの双方に作成することで、実行ユーザを制限(許可)できます。旧バージョンとの関係は以下になります。

  - V13.0.0以前のバージョンへネットワークジョブを依頼する場合:

    スケジューラサーバに実行ユーザ制限リストを作成

  - V13.0.0以前のバージョンからネットワークジョブを受ける場合:

    実行サーバに実行ユーザ制限リストを作成

2.7.5 実行サブシステム名の定義

実行サブシステム名を定義しておくと、ネットワークジョブの実行サーバ名として実行サブシステム名を使うことができるようになります。

定義には、実行サブシステム名に対応するホスト名とサブシステム番号を定義します。これにより、実行サブシステム名を指定したネットワークジョブは、定義したホスト名およびサブシステム番号に置き換えられてジョブが投入されます。

以下のような運用をしたい場合、実行サブシステム名を定義します。

- ホスト名とサブシステム番号の組合せに対して意味のある名前をつけて、ネットワークジョブを実行するサブシステムの指定をわかりやすくしたい。
- システム移行などにより実行サーバ名が変更されるが、ジョブネットに登録した[デフォルトホスト名]やジョブに登録した[依頼ホスト名]を変更せずに運用したい。

定義手順

実行サブシステム名は、ジョブの投入元サーバ(スケジュールサーバ)に定義します。以下の手順で定義してください。ジョブの投入元サーバが複数サブシステム運用を行っている場合は、サブシステムごとに作成してください。

なお、実行サブシステム名の定義は、システム管理者のみ定義することができます。

1. 編集対象の実行サブシステム名を使用して動作しているジョブが存在しないことを確認します。存在する場合は、終了を待つか強制終了します。
2. 実行サブシステム名定義ファイルの編集

   viやメモ帳などのエディタを使用して、実行サブシステム名、ホスト名、サブシステム番号を記述します。
3. ジョブ実行制御の再起動

   設定を有効にするには、ジョブ実行制御の再起動が必要です。ジョブ実行制御サービス/デーモンを再起動してください。

実行サブシステム名定義ファイルの記述方法、ファイルの格納場所および注意事項については、“Systemwalker Operation Manager リファレンス集”を参照してください。

参考

- バックアップ・リストアについて

  実行サブシステム名定義ファイルは、バックアップ・リストアの対象です。

  バックアップ・リストアする時の手順については、“第3章 運用環境をバックアップ・リストアする”を参照してください。
- ポリシー情報の抽出・配付について

  実行サブシステム名定義ファイルは、ポリシー情報の抽出・配付の対象です。[ポリシーの抽出]ウィンドウ－[環境定義]シートの[運用情報]を選択することで、ポリシー情報を抽出・配付することができます。

  ポリシー情報を抽出・配付する手順については、“2.12.1 ポリシー情報の抽出”および“2.12.2 ポリシー情報の配付”を参照してください。

2.7.6　ジョブファイルを検索するPATH環境変数の定義

ジョブファイルを検索するためのPATH環境変数を設定できます。

定義ファイルにPATH環境変数に追加したいパスを指定しておくと、パスが省略されたジョブファイルはこのPATH環境変数を利用して検索されるようになります。

このため、ジョブファイルをフルパスで指定する必要がなくなります。

定義手順

PATH環境変数に追加したいパスは、ジョブの投入先サーバに定義します。以下の手順で定義してください。複数サブシステム運用を行っている場合は、サブシステムごとに作成してください。

なお、PATH環境変数定義は、システム管理者のみ定義することができます。

1. ジョブの投入先の確認

   対象のジョブの投入先がローカルかネットワークかを確認します。

2. PATH環境変数定義ファイルの編集

   ローカルジョブの場合はスケジュールサーバ、ネットワークジョブの場合は実行サーバのPATH環境変数定義ファイルに、viやメモ帳などのエディタを使用して、PATH環境変数に追加したいパスを記述します。

PATH環境変数定義ファイルの記述方法や格納場所、注意事項については、“Systemwalker Operation Manager リファレンス集”を参照してください。

注意

- 旧バージョン互換(旧・標準)(NORMAL)属性【UNIX版】のジョブの場合、PATH環境変数定義ファイルの指定は無効となります。
- 設定は即時有効になります。運用中の変更などは影響の考慮が必要です。

参考

- バックアップ・リストアについて

  PATH環境変数定義ファイルは、バックアップ・リストアの対象です。

  バックアップ・リストアする時の手順については、“第3章 運用環境をバックアップ・リストアする”を参照してください。

- ポリシー情報の抽出・配付について

  PATH環境変数定義ファイルは、ポリシー情報の抽出・配付の対象です。[ポリシーの抽出]ウィンドウ－[環境定義]シートの[運用情報]を選択することで、ポリシー情報を抽出・配付することができます。

  ポリシー情報を抽出・配付する手順については、“2.12.1 ポリシー情報の抽出”および“2.12.2 ポリシー情報の配付”を参照してください。

2.8 イベント監視の定義【Windows版】

イベント監視機能を使用するための環境定義について説明します。

2.8.1 イベント監視環境の定義

イベント監視環境の定義について説明します。

概要

イベント監視機能のうち、“ログファイル監視”機能を使用するために必要な定義について説明します。“ログファイル監視”とは、監視対象としたログファイルにテキストが追加された場合にイベント発生とみなす機能です。“ログファイル監視”を行う場合は、あらかじめ監視対象のログファイルを定義しておく必要があります。監視イベントとしてログファイル監視を選択すると、イベントログを出力していない製品についても、独自のテキストログファイルなどに異常事象をロギングしていれば監視できるようになります。

監視ログファイルは、[監視ログファイルの設定]ダイアログボックスを使って定義します。監視ログファイルは、最大20まで監視対象とすることができます。

注意

V5.0以降のSystemwalker Centric Managerと共存しているシステムでは、[監視ログファイルの設定]ダイアログボックスは使用できません。このようなシステムで監視ログファイルの設定をする場合は、Systemwalker Centric Managerの監視画面で提供されている同様のダイアログボックスを使用してください。

定義手順

1. [イベント監視の条件定義]ウィンドウの表示

   [Systemwalker Operation Manager]ウィンドウの[オプション]メニューで[イベント監視の条件定義]をクリックします。

2. [監視ログファイルの設定]ダイアログボックスの表示

   [イベント監視の条件定義]ウィンドウの[環境設定]メニューで[監視ログファイルの設定]をクリックします。

3. 監視対象のログファイルを定義

   表示された[監視ログファイルの設定]ダイアログボックスで、監視対象のログファイルを定義します。

4. 定義の保存

   [OK]ボタンをクリックして、設定内容を保存します。

[監視ログファイルの設定]ダイアログボックス



[監視ログファイル登録一覧]:

登録済の監視ログファイルが表示されます。

[監視ログファイル登録一覧]リストの項目を選択すると、[ラベル]および[監視ログファイル名]に選択した項目の内容が表示されます。

[ラベル]:

監視するファイルのラベルを256バイト以内で設定します。監視ファイルを特定できる名前を設定してください。ただし、以下の文字は使用できません。

( ) [ ] ^ $ * + ¥ ? . | "

また、以下の文字列はメッセージ監視(フィルタリング)が正しくできない場合がありますので、使用しないでください。

- INFO
- Information
- WARNING
- Warning

- ERROR
- Error
- HALT
- Stop
- 情報
- 警告
- エラー
- 停止

[監視ログファイル名]:

監視するログファイル名を259バイト以内で設定します。ログファイル名は一覧の中で一意にしてください。

ただし、ほかのアプリケーションが排他モードでオープンするファイルは指定しないでください。指定すると、アプリケーションまたはSystemwalker Operation Managerが行うファイルのオープンが失敗し、アプリケーションやSystemwalker Operation Managerが正常に動作しないことがあります。なお、アプリケーションがログファイルを排他モードでオープンするかどうかは、アプリケーションの提供元に確認してください。

[追加]ボタン:

各定義域の内容が[監視ログファイル登録一覧]リスト中の選択項目に追加されます。

[変更]ボタン:

各定義域の内容が[監視ログファイル登録一覧]リスト中の選択項目に反映されます。

[削除]ボタン:

[監視ログファイル登録一覧]リストで選択した項目が[監視ログファイル登録一覧]リストから削除されます。

2.8.2 アクション実行環境の定義

アクション実行環境の定義について説明します。

概要

イベント監視機能を使用すると、“システム異常を知らせるメッセージの出力”などのイベントが発生した時に、“システム管理者へショートメール送信”や“イベントに対処するアプリケーションの起動”といったアクションを、人手を介さずに自動的に行うことができます。イベントが発生した時に自動的にアクションを実行させるためには、あらかじめ環境設定をしておく必要があります。環境設定が必要なアクションと設定に使用するダイアログボックスを以下に示します。

- E-Mail送信
  - [アクション環境設定]ダイアログボックス-[メール]シート
- ショートメール通知
  - [アクション環境設定]ダイアログボックス-[ショートメール]シート
  - [アクション環境設定]ダイアログボックス-[COMポート]シート

定義手順

1. [イベント監視の条件定義]ウィンドウの表示

   [Systemwalker Operation Manager]ウィンドウの[オプション]メニューで[イベント監視の条件定義]をクリックします。

2. [アクション環境設定]ダイアログボックスの表示

   [イベント監視の条件定義]ウィンドウの[環境設定]メニューで[アクション環境設定]をクリックします。または、[Systemwalker Operation Manager環境設定]ウィンドウの[アクション]ボタンをクリックします。

3. 環境の設定

   表示された[アクション環境設定]ダイアログボックスでシートを選択し、環境を定義します。

[アクション環境設定]ダイアログボックス-[メール]シート



[E-Mail]:

E-Mail送信を行う場合は以下の定義を行います。

[SMTPサーバ名]:

E-Mailを送信するSMTPサーバ名を256バイト以内で指定します。

[Fromアドレス]:

デフォルトの送信元のメールアドレスを256バイト以内で指定します。

注意

E-Mailの送信について

- SMTPサーバへのダイヤルアップ接続はサポートしていません。
- Systemwalker Operation Managerでは、SMTP認証や、「POP before SMTP」、「SMTP-AUTH」のPOP認証をサポートしていません。E-Mail送信には、これらの認証を必要としないSMTPサーバを使用してください。

- [アクション環境設定]-[メール]シートの[Fromアドレス]に設定したアドレスの形式が、SMTPサーバが許可しているアドレスの形式に一致していない場合は、メール送信ができません。SMTPサーバのセキュリティの設定により、許可するアドレスの形式や文字列が違います。許可されている形式については、SMTPサーバの管理者に問い合わせてください。
- 社外発信権限が必要である運用で社外へメール送信する場合、[Fromアドレス]に社外発信権限があるメールアドレスを指定してください。
- E-Mail送信の送信ファイル名に、マルチバイト文字を含む文字列は指定できません。
- SMTPサーバとの通信ポートを変更する場合
  SMTPサーバとの通信ポートのデフォルトは、25/tcpです。ポート番号を変更したい場合は、システムルート¥system32¥drivers¥etc¥servicesファイルに、以下のようにサービス名「smtp_mpaosfb」を追加し、変更後のポート番号を定義してください。

```
smtp_mpaosfb xxxx/tcp
```

xxxx:ポート番号

[アクション環境設定]ダイアログボックス-[ショートメール]シート



[ショートメールの種類]:

登録されているショートメールの種類の一覧が表示されます。

[追加]ボタン:

ショートメールの種類を追加します。[追加]ボタンをクリックすると[ショートメールの種類の追加]ダイアログボックスが表示されます。

ショートメールの種類は20個まで登録できます。

[変更]ボタン:

[ショートメールの種類]で選択したショートメールの送信環境定義を変更します。[変更]ボタンをクリックすると、[ショートメールの種類の変更]ダイアログボックスが表示されます。

[削除]ボタン:

[ショートメールの種類]で選択したショートメールを一覧から削除します。

[詳細情報]:

[ショートメールの種類の追加]、[ショートメールの種類の変更]ダイアログボックスで設定した送信環境定義内容を表示します。

注意

ショートメールを使用する場合のモデムの設定について

ショートメールを使用する場合は、ショートメールのアクションを実行するサーバにモデムが必要です。モデムを使用する場合は、COMポートに関する定義を[アクション環境設定]ダイアログボックス-[COMポート]シートで行ってください。

[ショートメールの種類の追加]ダイアログボックス



[ショートメールの種類]:

アクションで使用するショートメール会社を識別するための名前を指定します。

新規に登録したショートメールの種類を使用してアクションを実行する場合、コード変換DLL(サポート外のショートメールのメッセージ変換用出口)をあらかじめ用意しておく必要があります。サポート外のショートメールのメッセージ変換用出口についての詳細は、“Systemwalker Operation Manager リファレンス集”を参照してください。

[詳細情報]：

以下の定義をします。

[ショートメール会社コード]:

ショートメール会社を識別するためのコードを1～20の範囲で指定します。すでに使用されているコードは指定できません。

[メッセージ入力までの時間]:

相手方のショートメールの会社に接続されてから、聞こえてくる音声ガイダンスが終了後、メッセージ入力が可能になります。ここでは、ダイヤル入力完了後からメッセージ入力が可能になるまでの時間を300秒以内で指定します。インストール時には、30秒が設定されています。音声ガイダンスがない場合は、時間間隔は短くなります。一度電話して入力が可能になるまでの時間を計測してください。

[メッセージ入力までの時間]に指定する時間が正しくないと、送信されるメッセージが文字化けを起こしたり、メッセージが送信されなかったりする場合があります。

[切断までの時間]:

メッセージ入力を完了(終了記号“##”を入力)すると、ショートメールの会社からメッセージ入力が完了した旨の音声ガイダンスが聞こえてきます。

メッセージ入力完了後、電話回線を切断するまでの時間を300秒以内で設定してください。

インストール時には、8秒が設定されています。

[終了記号]:

電話からショートメールのメッセージを入力する場合は、通常、数字などを入力した後にメッセージ入力の終了を示す“##”などの終了記号を16バイト以内で入力します。

[アクション環境設定]ダイアログボックス-[COMポート]シート



[外線発信番号]:

内線を使用している場合に、外線の発信番号を設定します。直接外線につながっている場合は、この欄には何も指定しないでください。

インストール時には、0が設定されています。

[COMポート番号]:

モデムが接続されているポート番号を指定します。COM1からCOM4までが選択可能ですが、それ以外の場合は直接入力してください。新規追加は1つだけできます。初期値は、COM1が設定されています。

電源制御装置もCOMポートを使用します。電源制御を行う場合には、COMポートが競合しないように注意してください。

[モデム初期化ATコマンド]:

モデムの初期化コマンドを設定します。初期値は、“AT&f”が設定されています。

モデムの初期化コマンドの詳細は、モデムの取扱説明書を参照してください。

[発信ダイアルタイプ]:

電話回線のタイプを指定します。

初期値は、[トーン(プッシュ)]が設定されています。

[トーン(プッシュ)]:

トーン回線の場合に選択します。

[パルス]:

パルス回線の場合に選択します。

注意

ショートメールを使用する場合のモデムの設定について

ショートメールを使用する場合は、モデムが必要です。モデムを外付けで使用する場合には、通常COM1かCOM2のどちらかに接続します。ただし、電源制御ボックスまたはSNMPアダプタを使用する場合は、これらのハードウェアもCOMポートを使用するため、ポート番号およびIRQが競合しないように設定します。また、電源制御系のハードがCOM1を優先的に使用する場合があるため、両方の機能を使用する場合は、COM1に電源制御系のRS-232Cケーブルを接続し、COM2にモデムを接続します。

モデムが内線回線に接続されている場合について

内線交換機の仕様により、ダイヤル時にモデムがダイヤルトーンを検出できない場合があります。その場合には、イベントログに以下のメッセージが表示され、ショートメールのメッセージ送信に失敗します。このメッセージが表示される場合は、[モデム初期化ATコマンド]にダイヤルトーンの検出を待たずにダイヤルするコマンド(例:AT&fX3)を設定してください。コマンドの詳細については、使用するモデムの説明書を参照してください。

ソース名: MpAosfB

4109: 電話回線からダイアルトーンを検出できません。

2.9 業務連携の定義

本節では、業務連携の動作環境を定義する方法について説明します。

注意

Windows版の場合

UNC形式指定で接続する場合は、Windowsのディレクトリ共有を利用したファイル制御(Windows共有方式)を行っています。そのため、業務連携コマンドまたはほかのアプリケーション(エクスプローラーなど)から、同一のサーバに対して同時に接続するときは、同じ資格情報(ユーザ名/パスワード)を使用する必要があります。異なる資格情報を使用した場合、接続エラーとなるので注意してください。

2.9.1 パスワード管理簿の定義

業務連携では、動作に必要なユーザのパスワードをパスワード管理簿から抽出します。そのため、あらかじめパスワード管理簿にユーザ名およびパスワードを定義しておく必要があります。

パスワード管理簿は、ユーザ名とパスワードを組み合わせてログイン定義名ごとにファイルとして管理します。業務連携機能を使用するサーバごとに用意してください。

ログイン定義名とは、パスワード管理簿を管理する名前のことで、システムに登録しているグループ名を使用します。

パスワード管理簿は、業務連携コマンドを実行するサーバ上でパスワード管理コマンドを使って定義します。定義方法の詳細は、“Systemwalker Operation Manager リファレンス集”を参照してください。

パスワード管理簿ファイルの管理は、以下のユーザのみ行うことができます。

- Administrators/rootグループに属しているユーザ
- ログイン定義名で示すグループに所属しているユーザ

パスワード管理簿ファイルは、ログイン定義名に拡張子「ini」を付加して、以下のディレクトリに格納されます。

【Windows版】

Systemwalkerインストールディレクトリ¥MpWalker.JM¥mpnjsosv¥manage

【UNIX版】

Solaris版	/opt/FJSVsnjss/manage
HP-UX版	/opt/FHPsnjss/manage
AIX版	/opt/FAIXsnjss/manage
Linux版	/opt/FJSVsnjss/manage

注意

業務連携のパスワード管理簿に登録したユーザに対して、パスワードの有効期限に伴いパスワードを更新する場合は、パスワード管理簿に設定したパスワードもあわせて更新する必要があります。

2.9.2 クライアント業務連携の定義

クライアントと業務連携する場合、クライアント側でクライアント業務連携をスタートアッププログラムに登録しておきます。

定義手順

1. クライアント業務連携実行ファイルの格納フォルダの表示

   エクスプローラーを起動し、以下のフォルダを開いておきます。

Systemwalker Operation Managerインストールディレクトリ¥MpWalker.JM¥mpnjsocl¥

2. 「スタートアップ」フォルダの表示

   エクスプローラーを起動し、以下のフォルダを開いておきます。(隠しファイル・フォルダを表示する設定にしておいてください)

C:¥Users¥*USER名*¥AppData¥Roaming¥Microsoft¥Windows¥スタートメニュー¥プログラム¥スタートアップ

   “*USER名*”は、OSのログインユーザ名です。

3. スタートアッププログラムへの登録

   1.のフォルダにある“CNSCLENG.EXE”を、2.のフォルダにドラッグ&ドロップします。ドロップ時には、CTRL+Shiftキーを押しながらマウスの左ボタンを離してください(注)。

   注)この際、ショートカットアイコン作成を示す小さな矢印アイコンが表示された状態で、マウスの左ボタンを離すようにしてください。

4. 登録されたことの確認

   2.のフォルダに“CNSCLENG.EXE - ショートカット”というショートカットファイルが作成されたことを確認します。

クライアント業務連携の起動と終了

連携させるクライアント上では、クライアント業務連携が動作している必要があります。以下のいずれかの方法でクライアント業務連携の起動を行ってください。

・ スタートアッププログラムへの登録による起動

・ クライアントにログインしたユーザによる手動起動

[スタート]－[Systemwalker Operation Manager]－[クライアント業務連携]を選択して起動させてください。

クライアント業務連携はアイコンで常駐しているので、以下のいずれかの方法で終了させてください。

・ メニューによる終了

アイコンを左クリックすると、メニューが表示されます。メニューの中の[閉じる]を選択して終了させます。

・ コンソールからログアウトする

・ システムをシャットダウンする

2.9.3　ホスト情報の定義

業務連携機能を使ってクライアントの電源投入を行う場合、ホスト情報定義ファイルを定義して運用することができます。ホスト情報定義ファイルは、電源投入するクライアントに関する情報を記述するファイルで、複数のホスト情報を記述しておくことができます。

ホスト情報定義ファイルは、ファイル名“hostinfo.ini”で作成し、以下のディレクトリに格納します。

【Windows版】

Systemwalkerインストールディレクトリ¥MpWalker.JM¥mpnjsosv ¥manage

【UNIX版】

Solaris版	/opt/FJSVsnjss/manage
HP-UX版	/opt/FHPsnjss/manage
AIX版	/opt/FAIXsnjss/manage
Linux版	/opt/FJSVsnjss/manage

ホスト情報定義ファイルは、viやメモ帳などのエディタを使用して直接編集してください。以下に記述形式について説明します。

記述形式

IPv4通信の場合

```
[HostName]
MACAddress=mac_address
IPAddress=ip_address
SubnetMask=subnet_mask
```

IPv6通信の場合

```
[HostName]
MACAddress=mac_address
IPAddress=ip_address
```

※IPv6形式の場合は、SubnetMaskの指定は不要です。

パラメタ説明

[HostName]

電源を投入するクライアントのホスト名を指定します。

ホスト名は、クライアント電源投入コマンドに指定するHostNameと同一のホスト名を指定します。なお、ここでは[ ]は省略できませんのでご注意ください。

MACAddress=mac_address

電源を投入するクライアントのMACアドレスを指定します。

mac_addressに、MACアドレスを00-00-0E-9D-2C-38のように16進数の文字列で指定してください。本パラメタは省略することはできません。

IPAddress=ip_address

電源を投入するクライアントのIPアドレスを指定します。ip_addressに、IPアドレスをIPv4またはIPv6形式で指定してください。

本パラメタは省略可能です。

IPアドレスは、まずHostNameから検索します。HostNameからIPアドレスが解決できない場合、ここに指定したIPアドレスを使用します。

SubnetMask=subnet_mask

電源を投入するクライアントのサブネットマスクを指定します。

subnet_maskには、IPv4通信環境の場合のみ、サブネットマスクを255.255.255.0のように、10進数の文字列で指定してください。本パラメタは省略することはできません。

IPv6通信環境の場合は、省略してください。

定義例

IPv4形式の場合の例：

```
[foo]
MACAddress=00-00-0E-9D-2C-38
IPAddress=192.0.2.0
SubnetMask=255.255.255.0
```

IPv6形式の場合の例：

```
[foo]
MACAddress=00-00-0E-9D-2C-38
IPAddress=2001:0db8:0000:0000:0123:4567:89ab:cdef
```

使用上の注意

ホスト情報定義ファイルは、ジョブスケジューラのスケジュール情報の一部として、ポリシー情報の配付の対象となります。

Windows版のV4.0L20より前のSystemWalker/OperationMGRおよびUNIX版のV5.0より前のSystemWalker/OperationMGRがインストールされているサーバに配付した場合、配付先サーバの作業ディレクトリにホスト情報定義ファイルが残ってしまうので、注意してください。

2.10 SSH通信の定義

mjrmtjobコマンドを利用してリモートマシン上でジョブを実行させる場合に、SSH通信を利用します。SSH通信を利用するために必要な定義について説明します。

なお、mjrmtjobコマンドを利用する場合、リモートマシン用のライセンスが必要です。

2.10.1 SSH通信の設定

mjrmtjobコマンドはSSH通信を利用します。mjrmtjobコマンドをジョブとして利用する場合は、あらかじめ以下を実施してください。

1. リモート接続(ログイン)するためのアカウントの準備

   mjrmtjobコマンドを実行するSystemwalker Operation Managerサーバ(SSHクライアント側)上の作業

   mjrmtjobコマンドを実行するユーザのアカウントを準備してください。(以降の説明ではUSERAとします。)

   リモートマシン(SSHサーバ側)上の作業

   mjrmtjobコマンドに指定する「ユーザ名」のアカウントを準備してください。(以降の説明ではUSERBとします。)

2. ファイアウォールの設定

   リモートマシン(SSHサーバ側)上の作業

   ファイアウォールでSSHを使用するポートを設定します。

   ```
   SSHで使用するポート：
     デフォルト(mjrmtjobコマンド -Pオプションで指定しない場合)：22/TCP
     mjrmtjobコマンド -Pオプションで指定した場合　　：指定したポート
   ```

3. SSHサービスの起動

   リモートマシン(SSHサーバ側)上の作業

   SSHサービスを起動します。SSHがインストールされていない環境では、SSHをインストールしてください。必要なSSHのバージョンについては、“Systemwalker Operation Manager 解説書”の“関連ソフトウェア”を参照してください。

   インストール方法やサービス起動方法は、使用するSSHのマニュアルを参照してください。

4. パスワードを入力せずにログインする設定

   mjrmtjobコマンドを実行するSystemwalker Operation Managerサーバ(SSHクライアント側)およびリモートマシン(SSHサーバ側)で、それぞれ設定が必要です。

   アカウントが複数ある場合は、すべてのアカウントについて同様に設定してください。

   以降の説明では、1.で準備したアカウントのホームディレクトリを“/home/USERA”、“/home/USERB”とします。

   1) mjrmtjobコマンドを実行するSystemwalker Operation Managerサーバ(SSHクライアント側)の設定

   Systemwalker Operation ManagerサーバがSolaris/Linuxの場合

   a. 以下を実行して、公開鍵を生成します。

   ```
   $ ssh-keygen -t rsa
   Generating public/private rsa key pair.
   Enter file in which to save the key (/home/USERA/.ssh/id_rsa):
   Enter passphrase (empty for no passphrase):
   Enter same passphrase again:
   Your identification has been saved in /home/USERA/.ssh/id_rsa.
    :
    :
   ```

   これにより、/home/USERA/.ssh/に下記2つのファイルが生成されます。

   - id_rsa(秘密鍵)
   - id_rsa.pub(公開鍵)

b. 作成された/home/USERA/.ssh/ディレクトリ、および配下のid_rsaファイル(秘密鍵)に、パーミッションを設定します。

```
$ chmod 700 /home/USERA/.ssh
$ chmod 600 /home/USERA/.ssh/id_rsa
```

c. a.で生成されたid_rsa.pubファイル(公開鍵)を、リモートマシン(SSHサーバ側)へコピーします。以下はリモートマシンの/tmpにコピーする例です。なお、コピー後は、id_rsa.pubファイル(公開鍵)は削除しても構いません。

```
$ scp /home/USERA/.ssh/id_rsa.pub USERB@リモートマシン:/tmp
```

Systemwalker Operation ManagerサーバがWindowsの場合

a. 公開鍵を生成します。
公開鍵を作成するユーザ(mjrmtjobコマンドを実行するユーザ)を“USERA”とし、d:¥temp配下に作成する場合、以下のように実行します。

```
$ mjkeygen create -k d:¥temp
```

d:¥temp配下に下記のファイルが作成されます。

```
USERA.mjeskey.pub(公開鍵)
```



公開鍵を作成するユーザ(mjrmtjobコマンドを実行するユーザ)について

ジョブ実行制御の定義で、[ジョブを所有者の権限で実行する]を指定していない場合、mjrmtjobコマンドを実行するユーザは、“Systemwalker MpMjes”サービスのスタートアップアカウントになります。

スタートアップアカウントの変更が必要な場合は、“D.1.1 スタートアップアカウントを変更する”を参照してください。

b. a.で生成されたUSERA.mjeskey.pub(公開鍵)を、リモートマシン(SSHサーバ側)へftpなどで転送します。
転送後は、USERA.mjeskey.pub(公開鍵)は削除しても構いません。
以降の説明では、リモートマシンの/tmpに転送したものとします。

2) リモートマシン(SSHサーバ側)の設定

Windowsの場合は、3.で起動(インストール)したCygwin Terminalで実行します。cygwinのインストールフォルダ配下にホームディレクトリの実体があります。

a. アカウントのホームディレクトリ/home/USERBに“.ssh”ディレクトリが存在しない場合は作成し、パーミッションを設定します。

```
$ mkdir /home/USERB/.ssh
$ chmod 700 /home/USERB/.ssh
```

b. “1) mjrmtjobコマンドを実行するSystemwalker Operation Managerサーバ(SSHクライアント側)の設定”の手順の最後でコピー(転送)した公開鍵を、/home/USERB/.ssh/authorized_keysファイルへ追加します。初めてauthorized_keysファイルを作成した場合は、パーミッションを設定します。その後、/tmp/公開鍵は削除してください。

```
$ cat /tmp/公開鍵 >> /home/USERB/.ssh/authorized_keys
$ chmod 600 /home/USERB/.ssh/authorized_keys
$ rm /tmp/公開鍵
```

3) mjrmtjobコマンドを実行するSystemwalker Operation Managerサーバ(SSHクライアント側)からリモートマシン(SSHサーバ側)への接続確認

Systemwalker Operation ManagerサーバがSolaris/Linuxの場合

mjrmtjobコマンドを実行するSystemwalker Operation Managerサーバ(SSHクライアント側)からリモートマシン(SSHサーバ側)へ、パスワードを入力せずに接続ログインできることを確認します。

mjrmtjobコマンドを実行するSystemwalker Operation Managerサーバ(SSHクライアント側)において、mjrmtjobコマンドを実行するユーザで下記を実行します。

```
$ ssh USERB@リモートマシン
```

実行後にパスワードの入力が求められなければ、設定は完了です。

パスワードの入力を求められた場合は、何らかの設定ミスがあります。設定を見直してください。

Systemwalker Operation ManagerサーバがWindowsの場合

mjrmtjobコマンドが実行できることを確認します。なお、手順5.に該当する場合は、手順5.の設定を実施してから確認してください。

5. 環境変数の設定

リモートマシン上で、コマンドまたはシェルスクリプトを実行する際に必要な環境変数は、リモートマシンで設定します。設定方法については、SSHのマニュアルを参照してください。

mjrmtjobコマンドを実行するサーバのOSがWindowsで、リモートマシンのOSがSolaris 11.3以降の場合

上記OSの組み合わせにおいては、mjrmtjobコマンドを実行するSystemwalker Operation Managerサーバ(Windows)にJRE8以上が必要です。JRE8以上をインストールし、インストールパスを環境変数“MJRMTJOB_JAVA_HOME”に設定してください。

mjrmtjobコマンドを実行するSystemwalker Operation Managerサーバ(Windows)の[システムのプロパティ]－[環境変数]で、[システム環境変数]に下記を設定します。

変数名: MJRMTJOB_JAVA_HOME

変数値: JREのインストールパス



2.10.2 SSH通信の設定解除

mjrmtjobコマンドはSSH通信を利用します。ジョブでmjrmtjobコマンドを使用するためにSSHのインストールおよび設定を追加した場合で、mjrmtjobコマンド以外にSSH通信が必要ない場合は、以下の手順で設定を解除してください。

1. SSHサービスを停止します。

2. ファイアウォールのSSH通信で使用するポートの設定を解除します。

   SSHで使用するポート：
     デフォルト(mjrmtjobコマンド -Pオプションで指定しない場合)：22/TCP
     mjrmtjobコマンド -Pオプションで指定した場合　　：指定したポート

3. mjrmtjobコマンドを実行するSystemwalker Operation Managerサーバ(SSHクライアント側)に作成した秘密鍵、リモートマシン(SSHサーバ側)に作成した公開鍵を削除します。
   SSHクライアントがSolaris/Linuxの場合は、id_rsa(秘密鍵)を削除します。
   SSHクライアントがWindowsの場合は、mjkeygenコマンドで以下のようにキーペアを削除します。

   ```
   $ mjkeygen delete
   ```

   リモートマシンでは、設定時にauthorized_keysファイルに追加したid_rsa.pub(公開鍵)、または、ユーザ名.mjeskey.pub(公開鍵)の情報を削除してください。

4. SSH通信するためのアカウントを追加した場合は、不要となったアカウントを削除してください。

5. OpenSSHをアンインストールしてください。

   OpenSSHをインストールした場合で、OpenSSHが必要ない場合は、アンインストールを実施してください。
   Linuxの場合で、OSの標準機能としてSSHがインストールされている場合は、アンインストールする必要はありません。

2.11 Systemwalker Centric Managerと連携してジョブネットの実行状態を監視する場合の定義

Systemwalker Centric Managerと連携してジョブネットの実行状態を監視する場合の定義について説明します。

注意

ジョブネットの実行状態を監視する場合、Systemwalker Centric Managerで以下のメッセージを監視できるように設定する必要があります。監視イベント種別は“バッチ業務”です。

【Windows版】

- Systemwalker CentricMGR V10.0L20以前

  ```
  AP:jobschExit: エラー:399:ジョブネットが異常終了しました.
  ジョブネット名称=xxx ジョブネット名=xxx コード=xxx
  プロジェクト名=xxx サブシステム番号=xxx
  ```

- Systemwalker CentricMGR V10.0L21以降

  ```
  AP:jobschExit: エラー: 399:ジョブネットが異常終了しました.
  ジョブネット名称=xxx ジョブネット名=xxx コード=xxx
  プロジェクト名=xxx サブシステム番号=xxx
  ```

【Solaris版】

- Systemwalker Centric Manager 11.0以前

  ```
  UX:jobschExit: ERROR: JOBNET has abnormal ended.
  JobNetComment=xxx
  JobNetName=xxx Code=xxx ProjectName=xxx SubSystemNumber=xxx
  ```

- Systemwalker Centric Manager 12.0以降

  ```
  UX:jobschExit: ERROR: JOBNET terminated abnormally.
  JobNetComment=xxx
  JobNetName=xxx Code=xxx ProjectName=xxx SubSystemNumber=xxx
  ```

【HP-UX版/Linux版】

Systemwalker Centric ManagerとSystemwalker Operation Managerのバージョンの組み合わせで出力されるメッセージが異なります。

Systemwalker Operation Manager	Systemwalker Centric Manager	
	11.0以前	12.0以降
10.1以前	メッセージ1	メッセージ2
11.0以降	メッセージ3	

- メッセージ1

```
UX:jobschExit: ERROR: JOBNET has abnormal ended.
JobNetComment=xxx
JobNetName=xxx Code=xxx ProjectName=xxx SubSystemNumber=xxx
```

- メッセージ2

```
UX:jobschExit: ERROR: JOBNET terminated abnormally.
JobNetComment=xxx
JobNetName=xxx Code=xxx ProjectName=xxx SubSystemNumber=xxx
```

- メッセージ3

```
UX:jobschExit: エラー: ジョブネットが異常終了しました.
ジョブネット名称=xxx ジョブネット名=xxx コード=xxx プロジェクト名=xxx
サブシステム番号=xxx
```

【AIX版/DS版】

```
UX:jobschExit: エラー: ジョブネットが異常終了しました.
ジョブネット名称=xxx ジョブネット名=xxx コード=xxx プロジェクト名=xxx
サブシステム番号=xxx
```

イベントを監視する設定の詳細については、“Systemwalker Centric Manager 使用手引書 監視機能編” を参照してください。

2.11.1 ジョブネットの異常終了を監視してジョブネットの再起動/確認により自動的に対処済にさせる場合

異常終了したジョブネットの再起動または確認操作を行った場合にも、自動的にSystemwalker Centric Managerに通知し、“対処済”の表示にします。

定義手順

1. Systemwalker Operation Managerサーバがインストールされているマシンに、Systemwalker Centric Managerの以下のいずれかのサーバ機能をインストールします。
   - 運用管理サーバ
   - 資産管理サーバ
   - 部門管理サーバ
   - 業務サーバ
2. [ジョブスケジューラ起動パラメタの定義]ウィンドウの[イベント出力]シートで、[自動通知/対処をする]チェックボックスを選択します。これでSystemwalker Centric Managerの監視画面への、ジョブネットの異常終了および再起動/確認操作の通知が自動的に行われるようになります。

3. ジョブスケジューラサービス/デーモンを再起動します。

クラスタ運用時の場合

Systemwalker Centric Managerの運用管理サーバと共存し、どちらもクラスタ運用している場合、Systemwalker Operation Manager と Systemwalker Centric Managerを、同じクラスタシステムのリソースまたはグループに登録してください。

各クラスタシステムのリソースまたはグループは、以下のとおりです。

- Oracle Solaris Cluster :リソースグループ
- MSCS : クラスタグループ
- Microsoft(R) Fail Over Clustering：クラスタサービス
- PRIMECLUSTER : クラスタアプリケーション

2.11.2 異常終了したジョブネットの監視画面を直接表示させる場合

Systemwalker Centric Managerの監視画面のイベント一覧から、異常終了したジョブネットの監視画面を直接表示させます。

Systemwalker Operation Managerのサーバ、クライアント、Systemwalker Centric Manager の運用管理サーバ、運用管理クライアントのすべてのバージョンがV12.0L10/12.0以降の場合に、利用可能です。

Systemwalker Operation Managerのジョブネットの監視画面を表示させるための定義とSystemwalker Centric Managerからの監視手順について説明します。

連携するSystemwalker Centric Managerのバージョンにより定義手順が異なります。

- Systemwalker Centric ManagerのバージョンがV13.4.0以降の場合
  - Systemwalker Operation Managerのクライアントがインストールされている場合
  - Systemwalker Operation Managerのクライアントがインストールされていない場合
- Systemwalker Centric ManagerのバージョンがV13.3.0/V13.3.1以前の場合

Systemwalker Centric ManagerのバージョンがV13.4.0以降の場合

Systemwalker Centric Managerの運用管理サーバ、運用管理クライアントのすべてのバージョンがV13.4.0以降の場合、Systemwalker Operation Managerのクライアント機能のインストール有無により、定義が異なります。

Systemwalker Operation Managerのクライアントがインストールされている場合

Systemwalker Centric ManagerのSystemwalkerコンソールを起動しているマシンに、Systemwalker Operation Managerのクライアントがインストールされている場合は、表示させる監視画面に応じて、以下の定義をしてください。

Windowsクライアントを表示させる場合の定義手順

すでに設定済みのため操作不要です。なお、設定を変更している場合は、以下に従って設定してください。

1. Systemwalker Centric ManagerのSystemwalkerコンソールの[監視]で、[表示]メニューの[デザインの設定]を選択します。
2. 表示された[デザインの設定]ダイアログボックスで、[監視イベント種別ウィンドウ]タブを選択します。
3. [監視イベント種別ウィンドウ]シートの[監視イベント種別一覧]リストの監視イベント種別で“バッチ業務”を選択して、[更新]ボタンをクリックします。
4. 表示された[カスタマイズ]ダイアログボックスで、[コマンドライン]の値を下記のとおり変更します。

   コマンドライン:

```
mpjobweb.exe /T %EVENTTEXT /H %HOST /I %IP /P %PAC /W %SVIP
```

注意

Windowsクライアントを表示させる場合は、後述の“Webコンソールを表示させる場合の定義手順”で設定するファイル(mpjobweb.ini)に“CLIENT=WEB”を設定しないでください。

Webコンソールを表示させる場合の定義手順

1. 以下のファイルを編集してください。

   ```
   Systemwalker Centric Managerインストールディレクトリ¥mpwalker.dm
   ¥mpbcmgui¥etc¥mpjobweb.ini
   ```

   “mpjobweb.ini”は、以下の形式で記載します。

   ```
   [mpjobweb]
   CLIENT=WEB
   ```

   [mpjobweb]

   Webコンソールを表示させる場合、本セクションを指定してください。

   CLIENT=WEB

   すべて大文字で指定します。空白を含むなど、この形式以外で指定した場合は無視されます。

   すでに本ファイルに同名のセクションが存在している場合は、既存の同名セクション配下に“CLIENT=WEB”行のみ追加してください。

2. 下記の“Systemwalker Operation Managerのクライアントがインストールされていない場合”に記載されている定義を行ってください。

Systemwalker Operation Managerのクライアントがインストールされていない場合

Systemwalker Operation Managerのクライアントがインストールされていない環境では、監視にはWebコンソールを利用します。Webコンソールを表示させるため、httpd.confファイルおよびmpjobweb.iniファイルに定義をします。

httpd.confの定義手順

1. 監視対象のサーバにシステム管理者(Administratorグループに属するユーザ/スーパーユーザ)権限でログインします。
2. poperationmgrコマンドで、Systemwalker Operation Managerを停止します。
3. httpd.confに、以下を追記します。

   【Solaris版/Linux版】
   /opt/FJSVftlo/mpahs/conf

   ```
   LoadModule rewrite_module "/opt/FJSVftlo/mpahs/modules/
   mod_rewrite.so"
   <Location ~ /Systemwalker-omgr/>
   RewriteEngine on
   SetEnvIf Request_URI .*home¥.op HOMEOP
   SetEnvIf HTTPS "on" P_TYPE=https://
   SetEnvIf P_TYPE "^$" P_TYPE=http://
   RewriteRule .* - [E=INFO_REFERER:%{ENV:P_TYPE}%
   {HTTP_HOST}/]
   ```

```
RequestHeader set referer "%{INFO_REFERER}e" env=HOMEOP
</Location>
```

【Windows版】
Systemwalker Operation Managerインストールディレクトリ¥mpwalker.jm¥mpahs¥conf

```
LoadModule rewrite_module "Systemwalker Operation Managerインストールディレクトリ/mpwalker.jm/mpahs/modules/mod_rewrite.so"
<Location ~ /Systemwalker-omgr/>
RewriteEngine on
SetEnvIf Request_URI .*home¥.op HOMEOP
SetEnvIf HTTPS "on" P_TYPE=https://
SetEnvIf P_TYPE "^$" P_TYPE=http://
RewriteRule .* - [E=INFO_REFERER:%{ENV:P_TYPE}%{HTTP_HOST}/]
RequestHeader set referer "%{INFO_REFERER}e" env=HOMEOP
</Location>
```

4. soperationmgrコマンドで、Systemwalker Operation Managerを起動します。

mpjobweb.iniの定義

Systemwalker Centric Manager 運用管理サーバとSystemwalker Operation Managerサーバが同一のマシンにインストールされている場合は、本定義は不要です。

1. 以下のファイルを編集してください。

```
Systemwalker Centric Managerインストールディレクトリ¥mpwalker.dm¥mpbcmgui¥etc¥mpjobweb.ini
```

“mpjobweb.ini”は、以下の形式で記載します。

```
[mpjobweb]
WEB_IP_ADDR=%IP%
```

[mpjobweb]

Webコンソールを表示させる場合、本セクションを指定してください。

WEB_IP_ADDR=%IP%

%IP%には、Systemwalker Operation ManagerのWebサーバのIPアドレスを記載します。

すでに本ファイルに同名のセクションが存在している場合は、既存の同名セクション配下に“WEB_IP_ADDR=%IP%”行のみ追加してください。

2. 運用管理クライアントを導入しているホストのhostsファイルに、Systemwalker Operation ManagerのWebサーバのホスト名とIPアドレスを記載してください。

Operation Manager 共通サービス(JMSRV)のポート番号を変更している場合

Systemwalker Operation ManagerのWebサーバおよびSystemwalker Operation Managerのサーバで、Operation Manager 共通サービス(JMSRV)のポート番号を変更している場合は、Systemwalker Centric Manager環境のservicesファイルに、Systemwalker Operation Managerで指定しているものと同じ値で、Operation Manager 共通サービス(JMSRV)の設定を追加する必要があります。設定方法については、“2.2.2 ポート番号の変更方法”を参照してください。

Systemwalker Centric ManagerのバージョンがV13.3.0/V13.3.1以前の場合

Systemwalker Operation Managerのサーバ、Systemwalker Centric Manager の運用管理サーバ、運用管理クライアントのいずれかのバージョンがV13.3.0/V13.3.1以前の場合には、Windowsクライアントの[ジョブネットの監視]ウィンドウが表示されます。

Systemwalker Operation Managerサーバがインストールされているマシンに、Systemwalker Centric Manager V13.3.0/V13.3.1以前の以下のいずれかのサーバ機能がインストールされている環境で定義してください。

- 運用管理サーバ
- 部門管理サーバ
- 業務サーバ

1. [ジョブスケジューラ起動パラメタの定義]ウィンドウの[イベント出力]シートで、[自動通知/対処をする]チェックボックスを選択します。
2. ジョブスケジューラサービス/デーモンを再起動します。

なお、Systemwalker Operation ManagerのサーバがV13.3.0/V13.3.1以前の場合の設定は、各バージョンに合わせたSystemwalker Operation Managerのマニュアルを参照してください。

クラスタ運用している場合

Systemwalker Operation Managerサーバがクラスタ運用されている場合には、上記の定義手順に加え、Systemwalker Operation Managerクライアントの“cluster_ip.csv”定義ファイルを作成し、論理IPアドレス、サブシステム番号、物理IPアドレスを定義します。

“cluster_ip.csv”定義ファイルの詳細は、“Systemwalker Operation Manager リファレンス集”を参照してください。

Systemwalker Centric Managerからの監視手順

Systemwalker Centric Managerの監視画面から、Systemwalker Operation Managerの監視画面を表示させる手順は以下のとおりです。

1. Systemwalker Centric Managerの監視画面のイベント一覧から、ジョブネットの異常終了イベントを選択します。
2. [操作]メニュー、またはマウスの右クリックにより表示されるポップアップメニューから、[ジョブスケジューラ]メニューをクリックします。

なお、Systemwalker Centric Managerの監視画面のイベント一覧から、Systemwalker Operation Managerの監視画面を直接表示させる場合には、システム管理者またはユーザ認証により一般ユーザの権限として表示させることができます。

Windowsクライアントに接続される環境で、以下のような場合は、Systemwalker Centric Managerの監視画面から起動された[ジョブネットの監視]ウィンドウの“接続ホスト名”には、ジョブネットの異常終了が発生した時点のサーバのホスト名が表示されます。

- ジョブネットの異常発生後に、ホスト名が変更された場合
- クラスタの切り替えにより接続先のサーバのホスト名が変更された場合

注意

画面連携ができない場合は、以下のケースが考えられます。設定を確認してください。

- [表示]－[デザインの設定]メニューから起動される[デザインの設定]ダイアログボックスの[監視イベント種別ウィンドウ]シートで、監視イベント種別の“バッチ業務”に定義されている連携製品のコマンドライン設定が誤っている場合

  以下の手順で、元の設定に戻してください。なお、定義を変更したSystemwalkerの監視画面のログインユーザごとに操作が必要です。

1. Systemwalkerコンソール[監視]で、[表示]メニューの[デザインの設定]を選択します。

   →[デザインの設定]ダイアログボックスが表示されます。

2. [監視イベント種別ウィンドウ]シートの[初期値に戻す]ボタンをクリックし、[監視イベント種別一覧]リストの設定を初期値に戻します。

3. [デザインの設定]ダイアログボックスの[OK]ボタンをクリックします。

ただし、この操作により監視イベント種別一覧のすべての種別の設定が、初期値に戻ります。初期値に戻したくない種別の設定がある場合は、設定を一時的に退避する必要があります。その場合は、以下のように退避を考慮して初期化を行ってください。

1. [監視イベント種別一覧]リストから退避したい設定済みの種別を選びます。

2. [更新]ボタンを押して[カスタマイズ]ウィンドウを開き、[コマンド名]と[コマンドライン]に設定された値を退避します。

- Webコンソールに接続される環境で、Systemwalker Centric Managerから以下のホストを参照しようとした場合

  ー Windowsクライアントの[監視ホストの定義]ウィンドウで設定していないホスト

  ー Webコンソールの[設定]メニューー[監視ホスト]で設定していないホスト

  参照するにはWindowsクライアントの[監視ホストの定義]ウィンドウおよびWebコンソールの[設定]メニューー[監視ホスト]の両方を設定してください。

2.11.3 イベントログ/SYSLOGに出力される実行履歴を利用して監視する場合

異常終了と再起動以外の実行状態も、イベントログ/SYSLOGに出力される実行履歴を利用して監視します。

なお、この監視方法では、異常終了したジョブネットを再起動しても自動的に対処済にはなりません。

注意

- SYSLOGへの日本語出力をサポートしていない環境で、SYSLOGに日本語メッセージを出力した場合、Systemwalker Centric Managerで正しく監視することができません。このため、SYSLOGへの日本語出力をサポートしていない環境でSystemwalker Centric Managerによる監視を行う場合は、プロジェクト名/ジョブネット名/ジョブネット名称に日本語を使用しないでください。

  なお、SYSLOGへの日本語出力をサポートしていない環境は以下のとおりです。

  ー HP-UX版

  ー AIX版(EUCコード以外)

- [ジョブスケジューラ起動パラメタの定義]-[イベント出力]-[自動通知/対処をする]が有効になっている状況で、当方式での監視を行うと、異常終了/強制終了/実行中断の状態が発生した場合に二重に通知されます。二重通知を抑止したい場合は、2.11.1 ジョブネットの異常終了を監視してジョブネットの再起動/確認により自動的に対処済にさせる場合の方法にて監視してください。

- SYSLOGで同じメッセージが続けて出力される場合、二度目からのメッセージが「last messages repeated」で始まるメッセージに変更され、正しく監視できない場合があります。

定義手順

1. Systemwalker Operation Managerサーバがインストールされているマシンに、Systemwalker Centric Managerの以下のいずれかのサーバ機能をインストールします。

   ー 運用管理サーバ

   ー 資産管理サーバ

- 部門管理サーバ
- 業務サーバ

2. [ジョブスケジューラ起動パラメタの定義]ウィンドウ−[イベント出力]シートの、[イベントの出力]の[詳細設定]で、監視対象としたいジョブネットの実行状態を選択します。ここで選択された実行状態の履歴がイベントログに出力されるようになります。
3. ジョブスケジューラサービスを再起動します。
4. サーバ機能のインストールされたSystemwalker Centric Managerを、Systemwalker Centric Managerの運用管理サーバから監視できるように、Systemwalker Centric Manager側で定義します。

   【Windows版】

   通常は、Systemwalker Centric Managerではエラーレベルまたは警告レベルのイベントログメッセージだけを監視します。ジョブネットの開始(情報レベル)など、警告レベルまたはエラーレベル以外のイベントログメッセージを監視する場合は、これらのイベントログメッセージを監視するように定義を変更します。これで、イベントログに出力された実行履歴が監視画面に表示されるようになります。

   【UNIX版】

   通常は、Systemwalker Centric ManagerではERRORレベルまたはWARNINGレベル以上のSYSLOGメッセージだけを監視します。ジョブネットの開始(INFOレベル)など、WARNINGレベルまたはERRORレベル以外のSYSLOGメッセージを監視する場合は、これらのSYSLOGメッセージを監視するように定義を変更します。これで、SYSLOGに出力された実行履歴が監視画面に表示されるようになります。

   定義方法については、“Systemwalker Centric Manager 導入手引書”を参照してください。

なお、イベント監視のメール送信アクションを利用して、終了したジョブネットの情報を送る場合は、“Systemwalker Centric Manager 使用手引書 監視機能編”および“Systemwalker Operation Manager リファレンス集”の“jobschgetoutputコマンド”を参照してください。

2.11.4 Web連携のトップページから使用する場合の定義

Web連携のトップページから、Systemwalker Operation Manager Webコンソールを使用するための定義について説明します。

定義手順

必要に応じて、以下の手順に沿って設定を行ってください。

1. 連携時の接続情報の更新

   V13.4.0以降のSystemwalker Operation Managerが先にインストールされている状態で、Systemwalker Centric Managerをインストールした場合には、Systemwalkerインストールディレクトリにおいて、次のコマンドを実行してください。

   【Windows版】

   ```
   COPY MPWALKER.JM¥mpjmweb¥f3csbjob.htm MPWALKER¥inet
   ¥wwwroot¥mpjm¥f3csbjob.htm /Y
   ```

   【UNIX版】

   ```
   ln -s -f /opt/FJSVjmweb/f3csbjob.htm /opt/systemwalker/inet/wwwroot/mpjm/
   f3csbjob.htm
   ```

2. 連携時の接続情報の変更

   Systemwalker Operation Managerで以下の変更を行っている場合は、連携接続情報ファイル“f3csbjob.htm”の修正を行ってください。

   - 2.4.7 Webコンソール/Web APIの暗号化通信(HTTPS通信)の定義を実施した場合
   - Webサーバ用ポート番号をデフォルト値(9900)から変更した場合

修正ファイル:

【Windows版】

MPWALKER¥inet¥wwwroot¥mpjm¥f3csbjob.htm

【UNIX版】

/opt/systemwalker/inet/wwwroot/mpjm/f3csbjob.htm

修正対象箇所:

```
top.location.replace('http://' + location.hostname + ':9900/Systemwalker-omgr/login.op');
```

修正方法:

viやメモ帳などのエディタを使用して、編集してください。

HTTPS通信を行う場合

修正対象箇所の“http”を“https”に置き換えてください。なお、HTTPS通信を行わない場合は、“https”を“http”に戻してください。

ポート番号を変更する場合:

修正対象箇所の“9900”を変更したポート番号に置き換えてください。

2.12 既存環境を他のサーバ上に構築する場合の定義

Systemwalker Operation Managerでは、すでに運用中のサーバから以下の情報を抽出し、任意のサーバに配付することができます。この運用は、Administratorsグループに所属するシステム管理者/スーパーユーザだけが行うことができます。UNIX版で拡張ユーザ管理機能が有効な場合は、管理者権限を持つOperation Managerユーザだけが行うことができます。

- Systemwalker Operation Managerの環境定義情報
- Systemwalker Operation Managerの登録情報

以降、これらの情報をまとめてポリシー情報と呼びます。

ポリシー情報を抽出し、配付することにより、すでに運用中のサーバと同じ運用環境を他のサーバ上にも構築することができます。

ポリシー情報の抽出、配付はSystemwalker Operation Managerが提供する機能単位に行うことができますが、それぞれの機能単位の一部(例えば特定のカレンダ、特定の出口など)を選択して抽出、配付することはできません。

また、Windows版サーバから抽出したポリシー情報をUNIX版サーバに配付したり、UNIX版サーバから抽出した情報をWindows版サーバに配付したりすることはできません。

本節では、以下の内容について説明します。

- ポリシー情報の抽出
- ポリシー情報の配付
- 拡張ユーザ管理機能を利用する場合のポリシー情報の抽出/配付【UNIX版】

なお、本バージョンと旧バージョン間でポリシーの抽出および配付(ファイル複写も含む)を行う場合は、“Systemwalker Operation Manager 解説書”を参照してください。

EE GEE

マスタスケジュール管理機能のポリシー情報を抽出・配付する方法については、“Systemwalker Operation Manager マスタスケジュール管理 ユーザーズガイド”を参照してください。

2.12.1 ポリシー情報の抽出

ポリシー情報の抽出について説明します。

定義手順

1. [ポリシーの抽出]ウィンドウの表示

   [Systemwalker Operation Manager 環境設定]ウィンドウの[ポリシー抽出]ボタンをクリックします。

2. ポリシー情報の指定

   表示された[ポリシーの抽出]ウィンドウでシートを選択し、ポリシー情報を指定します。

3. ポリシー情報の保存

   [OK]ボタンをクリックして、ポリシー情報を保存します。

[ポリシーの抽出]ウィンドウの[環境定義]シート



[監視ホスト]:

環境定義(監視ホスト)で定義した監視ホスト情報を抽出する場合に選択します。

[共通パラメタ]:【UNIX版】

環境定義(Operation Manager共通パラメタの定義)で定義したセキュリティ情報を抽出する場合に選択します。

[アクション]:【Windows版】

環境定義(アクション)で定義したアクションの実行環境の情報を抽出する場合に選択します。

[起動パラメタ]:

環境定義(起動パラメタ)で定義した起動パラメタ情報を抽出する場合に選択します。

[メッセージテーブル]:【Windows版】

環境定義(メッセージテーブル)で定義したメッセージテーブル情報を抽出する場合に選択します。

[監視許可ホスト]:

環境定義(監視許可ホスト)で定義した複数サーバ監視機能の監視を許可するホスト情報を抽出する場合に選択します。

[運用情報]:

環境定義(運用情報)で定義した運用情報を抽出する場合に選択します。

[信頼ホスト]:

環境定義(信頼ホスト)で定義したネットワークジョブの信頼ホスト情報を抽出する場合に選択します。

[ジョブ所有者]:【Windows版】

環境定義(ジョブ所有者)で定義したジョブ所有者情報を抽出する場合に選択します。

[ノード名定義ファイル]:

環境定義(運用情報)で定義したクラスタシステムのためのノード名情報を抽出する場合に選択します。

EE GEE

[環境設定]:

マスタスケジュール管理環境設定クライアントで設定したマスタスケジュール管理機能に関する環境設定の情報を抽出する場合に選択します。

詳細については、“Systemwalker Operation Manager マスタスケジュール管理 ユーザーズガイド”を参照してください。

[ポリシーの抽出]ウィンドウの[登録情報]シート



[Operation Managerユーザ]:【UNIX版】

“拡張ユーザ管理”機能で登録したOperation Managerユーザ情報を抽出する場合に選択します。Operation Managerユーザ情報は、抽出元、配付先において、拡張ユーザ管理機能が有効/無効にかかわらず配付されます。配付先の拡張ユーザ管理機能の有効/無効は変更されません。

ポリシーの抽出元、配付先がクラスタ運用をしている場合は、本項目を選択しないでください。クラスタ環境で、Operation Managerユーザ情報の抽出を行う場合は、“クラスタ環境でOperation Managerユーザ情報の抽出を行う場合【UNIX版】”を参照してください。

[カレンダ]:

“カレンダ”機能で登録したカレンダ情報および電源制御情報を抽出する場合に選択します。

[サービス・アプリケーション起動]:

“サービス・アプリケーション起動”機能で登録したサービス・アプリケーション起動情報を抽出する場合に選択します。

[スケジュール・起動日雛形]:

以下の場合に選択します。

- “ジョブスケジューラ”機能で登録したスケジュール情報および起動日雛形情報を抽出する場合
- プロジェクトに設定したアクセス権の情報を抽出する場合
- 業務連携のパスワード管理簿情報を抽出する場合
- jobschsetauthinfoコマンドで登録した認証情報を抽出する場合

EE GEE
- マスタスケジュール管理機能のマスタ情報を抽出する場合
- サブシステムの日変わり時刻を抽出する場合

[出口ファイル]:

“ジョブスケジューラ”機能で呼び出す出口プログラムファイルを抽出する場合に選択します。

[システムのジョブ定義変数]:

“ジョブスケジューラ”機能で登録したジョブ定義変数を抽出する場合に選択します。

[イベント監視の条件]:【Windows版】

“イベント監視の条件定義”画面で登録した監視イベント・実行アクション情報を抽出する場合に選択します。

[ジョブフォルダ]:

“ジョブ”機能で登録したジョブフォルダ(ジョブファイルを含む)情報を抽出する場合に選択します。

ポイント

[カレンダ]および[スケジュール・起動日雛形]のポリシー配付について

- [カレンダの保存]ウィンドウで設定した反映開始日は、ポリシー配付されません。
- [ジョブスケジューラ起動パラメタの定義]ウィンドウ[利用機能２]シートで、[起動日再作成の抑止]オプションが設定されていない状態で、[カレンダ]をポリシー配付した場合、[スケジュール・起動日雛形]の抽出の有無に関わらず、カレンダを使用しているジョブネットの起動日が再作成され、[起動日]ウィンドウで個別に設定したジョブネットの起動日情報はクリアされます。
- ポリシーの抽出元と配付先の起動日情報を一致させたい場合、[カレンダ]を抽出せず、[スケジュール・起動日雛形]のみを抽出するか、[ジョブスケジューラ起動パラメタの定義]ウィンドウ[利用機能２]シートで、[起動日再作成の抑止]オプションを設定した状態で、ポリシーを配付してください。配付先に引用するカレンダ情報がない場合、ジョブスケジューラ起動時や年をまたいだ時点で、イベントログ/SYSLOGに以下のメッセージが出力されることがあります。

  「カレンダ情報が失われています」

クラスタ環境でOperation Managerユーザ情報の抽出を行う場合【UNIX版】

ポリシーの抽出元、配付先がクラスタ運用をしている場合は、ポリシー抽出時に[Operation Managerユーザ]を選択しないでください。

Operation Managerユーザ情報をポリシー抽出する場合は、以下の手順に従ってください。

1. [ポリシーの抽出]ウィンドウでのポリシー抽出(この時[Operation Managerユーザ]は指定しません)の完了後に、ポリシー抽出元の環境へスーパーユーザ(root)でログインします。
2. ポリシー抽出元で、以下のコマンドを実行します。

   ```
   /opt/FJSVfwseo/bin/mpuserspol -u -d <任意のディレクトリ>
   ```

3. 手順2.の-dオプションで指定したディレクトリ直下に生成される“userdata.sh”を、ポリシー配付先環境へコピーします。

配付先での操作については、“クラスタ環境へOperation Managerユーザ情報の配付を行う場合【UNIX版】”を参照してください。

スケジュール・起動日雛形情報のポリシー抽出についての注意【UNIX版】

英大文字と英小文字が異なるだけで同じつづりのプロジェクト名を、プロジェクトとして登録している場合、スケジュール情報を正しくポリシー抽出できません。このような場合は、以下の手順で作業してください。

なお、以下の手順で抽出・配付したポリシー情報は、次回のデーモン起動時に適用されます。

1. ポリシー抽出元サーバで、以下のコマンドを起動します。

   アクセス権設定用スクリプトが出力されます。

   ```
   /usr/bin/mkbat -j -f acldata.bat
   ```

EE GEE

   複数サブシステム運用をしているサーバからポリシーを抽出する場合は、以下のコマンドを起動します。

   ```
   /usr/bin/mkbat -j -x -c -r mpjobsch/schedulen -f acldata.bat
   ```

   n：ポリシー抽出を行うサブシステムのサブシステム番号

2. ftpなどを使って、上記のacldata.batファイル(アクセス権設定用スクリプト)を、ポリシー配付先サーバの以下のディレクトリ配下に直接複写してください。

Solaris版	/var/opt/FJSVJMCMN/policy
DS版	/var/opt/uxpJMCMN/policy
HP-UX版	/opt/FHPJMCMN/db/policy
AIX版	/usr/FAIXJMCMN/db/policy
Linux版	/var/opt/FJSVJMCMN/policy

EE GEE

   複数サブシステム運用ができるサーバで、上記のファイル名(acldata.bat)のまま複写すると、サブシステム番号0のジョブスケジューラに反映されます。

   サブシステム番号1～9までのいずれかのサブシステムにポリシーを反映させたい場合は、ファイル名をacldatan.bat(n:配付先のジョブスケジューラに対応するサブシステム番号)に変更してください。

3. ftpなどを使って、ジョブスケジューラのデータベースディレクトリ配下の以下のファイルを、ポリシー配付先サーバに直接複写します。

   - プロジェクト名.jsp
   - プロジェクト名.dbz
   - プロジェクト名.grz
   - db_calendar_ex.default

   [複写先ディレクトリ]

Solaris版	/var/opt/FJSVJMCMN/policy/jobdb
DS版	/var/opt/uxpJMCMN/policy/jobdb
HP-UX版	/opt/FHPJMCMN/db/policy/jobdb
AIX版	/usr/FAIXJMCMN/db/policy/jobdb
Linux版	/var/opt/FJSVJMCMN/policy/jobdb

EE GEE

   複数サブシステム運用ができるサーバで、上記のディレクトリに対してポリシー情報を複写すると、サブシステム番号0のジョブスケジューラに反映されます。

   サブシステム番号1～9までのいずれかのサブシステムのジョブスケジューラにポリシーを反映させたい場合は、配付先のディレクトリをjobdbn(n:配付先のジョブスケジューラに対応するサブシステム番号)に変更してください。

EE GEE

4. マスタスケジュール管理機能を利用している場合は、ポリシー情報の適用後にポリシー配付先サーバで、配付したマスタプロジェクトに対して再度、マスタ設定を行ってください。詳細は、“Systemwalker Operation Manager リファレンス集”の“stemSetPrjMaster プロジェクトマスタ設定コマンド”を参照してください。

2.12.2 ポリシー情報の配付

ポリシー情報の配付について説明します。

定義手順

1. [Systemwalker Operation Manager 配付先 [ログイン]]ウィンドウの表示

   [Systemwalker Operation Manager 環境設定]ウィンドウの[ポリシー配付]ボタンをクリックします。

2. 配付先の指定

   表示された[Systemwalker Operation Manager 配付先 [ログイン]]ウィンドウで配付先を指定します。配付先は、ホスト名を指定する方法とフォルダを指定する方法があります。ホスト名を指定する場合は、ホスト名、ユーザーIDおよびパスワードを指定します。フォルダを指定する場合は、[フォルダの選択]ボタンをクリックして表示される[配付先フォルダの選択]ウィンドウで、配付先フォルダを指定します。

3. [ポリシーの適用]ウィンドウの表示

   正常に認証されると、[ポリシーの適用]ウィンドウが表示されます。(注)

EE GEE

   注)

   複数サブシステム運用を行っているサーバでは、[Systemwalker Operation Manager 配付先 [ログイン]]ウィンドウの次に[配付先サブシステムの指定]ウィンドウが表示されます。ここで配付先のサブシステム番号を選択して[OK]ボタンをクリックすると[ポリシーの適用]ウィンドウが表示されます。

4. ポリシー情報の適用

   [OK]ボタンをクリックして、ポリシー情報を適用します。



注意

[Systemwalker Operation Manager 配付先 [ログイン]]ウィンドウで配付先を指定する場合、システム管理者(接続先のサーバがWindows版の場合は、Administratorsグループ所属ユーザ、UNIX版の場合は、スーパーユーザ)のユーザーIDを使用してください。UNIX版で拡張ユーザ管理機能が有効な場合は、管理者権限を持つOperation Managerユーザのユーザーを使用してください。管理者権限を持たないユーザーIDを指定した場合、[ポリシーの適用]ウィンドウは利用できません。

[Systemwalker Operation Manager 配付先 [ログイン]]ウィンドウ



[ホスト名]:

ポリシー情報を配付するホスト名(DNSホスト名またはIPアドレス)を指定します。128バイト以内で指定します。

省略した場合は、Systemwalker Operation Manager 環境設定クライアントに接続しているサーバに対してポリシー情報が配付されます。

[フォルダ]:

[フォルダの選択]ボタンをクリックして表示される[配付先フォルダの選択]ウィンドウで、選択されたフォルダが表示されます。

[フォルダの選択]:

[配付先フォルダの選択]ウィンドウを表示します。環境設定画面を接続しているサーバに登録されている、監視ホスト情報内のフォルダ情報が一覧表示されます。表示されたフォルダ情報一覧より、配付先フォルダを選択してください。

[ユーザーID]:

ユーザーIDを指定します。

ユーザーIDを省略した場合、Systemwalker Operation Manager 環境設定クライアントに接続しているユーザーIDが指定されます。

【Windows版】

36バイト以内で指定します。ドメインユーザの場合は、ドメイン名とユーザーIDを¥で区切ってください。

指定したユーザーIDにパスワードが設定されている場合は、パスワードの指定が必要です。パスワードが無効になっているユーザーIDは指定できません。

【UNIX版】

20バイト以内で指定します。パスワードが無効になっているユーザーIDは指定できません。

[パスワード]:

ログインユーザのパスワードを50バイト以内で指定します。

EE GEE **[配付先サブシステムの指定]ウィンドウ**



[サブシステム番号]:

接続先のサブシステムに対応するサブシステム番号を選択します。

[ポリシーの適用]ウィンドウ



[次回のサービス/デーモン起動時に適用する]:

ポリシー情報の配付のみ行います。ポリシー情報は、次回のサービス/デーモン起動時に適用されます。

なお、監視ホストの定義の情報およびジョブフォルダ情報は、[次回のサービス/デーモン起動時に適用する]を選択しても、配付と同時に適用されます。ただし、サービス/デーモンは再起動されません。

【UNIX版】

起動パラメタを配付する場合で、かつ実行継続モードの有効/無効の設定がポリシー情報の抽出元サーバと配付先サーバの間で異なる場合は、以下の各デーモンを同時に再起動してください。どちらか一方のみ再起動した場合、一部の情報で不整合が発生し、正常に動作しない場合があります。

- ジョブスケジューラデーモン
- ジョブ実行制御デーモン

[すぐに適用する]:

ポリシー情報を配付し、すぐに適用します。配付先のサービス/デーモンを再起動するため、運用が一時中断されます。サービス/デーモンが停止していた場合は、起動されません。

EE GEE 複数サブシステム運用をしているシステムでは、[配付先サブシステムの指定]ウィンドウで選択したサブシステム番号に対応するサブシステムが起動されます。

ネットワークで接続できないサーバに対してポリシーを配付する場合

抽出したポリシー情報をネットワークで接続できないサーバに対して配付する場合は、ファイル複写によるポリシー配付を行います。詳細な手順については“2.12.2.1 ファイル複写によるポリシー情報の配付”を参照してください。

ポリシー配付についての注意事項

起動パラメタの配付について【Windows版】

ジョブスケジューラの起動パラメタをポリシー配付する場合で、以下のいずれかに該当する場合は、通常のポリシー配付/適用作業のほかに別途作業が必要となります。

a. データベースの格納ディレクトリが、ポリシー情報の抽出元サーバと配付先サーバの間で異なる場合

b. ネットワークジョブの実行継続モードの設定が、ポリシー情報の抽出元サーバと配付先サーバの間で異なる場合

それぞれ必要となる作業について以下に説明します。

a.データベースの格納ディレクトリが異なる場合

データベースの格納ディレクトリが、ポリシー情報の抽出元サーバと配付先サーバの間で異なる場合は、ポリシー適用前に配付先サーバで以下の作業を実施してください。

1. [Systemwalker Operation Manager 環境設定]ウィンドウを使って、ジョブスケジューラサービスを停止します。
2. [ジョブスケジューラ起動パラメタの定義]ウィンドウ-[データベース]シートの[ディレクトリ]入力域に、抽出元サーバのデータベースの格納ディレクトリと同じディレクトリを指定します。
3. [ジョブスケジューラ起動パラメタの定義]ウィンドウ-[データベース]シートの[現在のデータベースを指定先に複写する]チェックボックスをチェックします。

b.実行継続モードの設定が異なる場合

実行継続モードの有効/無効の設定が、ポリシー情報の抽出元サーバと配付先サーバの間で異なる場合は、ポリシー適用後に配付先サーバで以下の作業を実施してください。

- 抽出元サーバでの設定が有効、配付先サーバでの設定が無効の場合

  continueオペランドを指定してjmmodeコマンド実行し、実行継続モードを有効にしてください。

- 抽出元サーバでの設定が無効、配付先サーバでの設定が有効の場合

  cancelオペランドを指定してjmmodeコマンドを実行し、実行継続モードを無効にしてください。

監視ホストの配付について

ポリシー抽出元の監視ホストの定義情報にポリシー配付先のホストが存在しない状態でポリシー配付を実施した場合、ポリシー配付後、監視ホストの定義で、ポリシー配付先のホスト名を登録する必要があります。

共通パラメタの配付について【UNIX版】

抽出した共通パラメタ情報をポリシー配付する場合、配付先サーバでは、配付と同時にSystemwalker Operation Manager サーバを再起動する必要があります。

運用情報の配付について

- 抽出元サーバのジョブ実行履歴情報および稼働実績情報の保存場所を[運用情報の定義]ウィンドウの[ログ]シートで確認し、保存場所が配付先サーバ上に存在することを確認してください。存在しない場合、配付後にSystemwalker Operation Managerを再起動するとエラーになるため、抽出元サーバの保存場所と同じディレクトリを、配付先サーバに作成してください。
- V13.2.0以前の抽出元サーバから、新規インストールしたV13.3.0以降の配付先サーバに配付する場合、デフォルト設定のままではジョブ実行履歴情報の保存場所が異なります。配付後にSystemwalker Operation Managerを再起動するとエラーとなるため、以下のいずれかの対処を実施してください。【Windows版】

  ー 運用情報を配付する前に、抽出元サーバのジョブ実行履歴情報の保存場所と同じディレクトリを、配付先サーバに作成する。

  ー 運用情報を配付した後に、配付先サーバのデフォルトの保存場所を[運用情報の定義]ウィンドウの[ログ]シートに設定する。

  V13.3.0以降に新規インストールした場合は、以下がデフォルトの保存場所になります。

```
C:¥systemwalker¥MpWalker.JM¥mpmjessv¥hist
```

- クラスタ環境から抽出したポリシー情報をクラスタでない環境に配付する場合、[運用情報の定義]ウィンドウ－[クラスタ設定]シート－[スプールディレクトリ]が配付先サーバ上に存在しないと、配付後にSystemwalker Operation Managerを再起動するとき、エラーとなります。このため、配付先の[スプールディレクトリ]に以下を設定してください。【Windows版】

  － 配付先が複数サブシステム運用なし、またはサブシステム0の場合

    Systemwalker Operation Managerインストールディレクトリ¥MpWalker.JM¥mpmjessv¥mjespool

  － 配付先がサブシステム1～9の場合

    Systemwalker Operation Managerインストールディレクトリ¥MpWalker.JM¥mpmjessv¥mjesn¥mjespool

    なお、“mjesn”の“n”は、サブシステム番号を表します。

- クラスタ環境に、ポリシー情報を配付する場合、[運用情報の定義]ウィンドウ-[クラスタ設定]シート－[論理IPアドレス]がポリシー情報を抽出した抽出元マシンのIPアドレスで設定された状態になる可能性があります。ポリシー情報を配付後、[論理IPアドレス]の確認を行い、必要に応じて変更してください。

クラスタ環境へOperation Managerユーザ情報の配付を行う場合【UNIX版】

ポリシーの抽出元、配付先がクラスタ運用をしている場合のOperation Managerユーザ情報の配付は、[ポリシーの適用]ウィンドウでのポリシー適用の完了後、以下の操作を実施してください。

1. 配付先環境へスーパーユーザ(root)でログインします。
2. “クラスタ環境でOperation Managerユーザ情報の抽出を行う場合【UNIX版】”の操作で、抽出元からコピーしてきた“userdata.sh”を実行します。

スケジュール・起動日雛形情報の配付について

ジョブスケジューラのスケジュール・起動日雛形情報をポリシー配付する場合、以下のことに注意してください。

- ポリシー情報の抽出元サーバと配付先サーバで、ユーザアカウント情報やドメイン情報が異なる場合は、プロジェクトのセキュリティ情報を変更する必要があります。

  以下の対処を行ってください。

  1. ポリシー情報を適用する前に、アクセス権設定用スクリプトのセキュリティ情報を変更します。ポリシー情報が格納されているディレクトリ配下にあるacldata.batファイル内の“mpsetaclコマンド”と“mpchownコマンド”のオペランドを修正して、プロジェクトの所有者情報およびアクセス権情報を変更してください。

     抽出し、配付する前のポリシー情報は、[Systemwalker Operation Manager 環境設定]ウィンドウを起動したPC上の以下のディレクトリ配下に格納されています。

     ```
     Systemwalker Operation Managerインストールディレクトリ¥MpWalker.JM
     ¥mpjmcl¥work¥policy
     ```

     配付したポリシー情報は、ポリシー情報を配付したサーバ上の以下のディレクトリ配下に格納されています。

     【Windows版】

     ```
     Systemwalker Operation Managerインストールディレクトリ¥MpWalker
     ¥mpaosfsv¥policy
     ```

     【UNIX版】

Solaris版	/var/opt/FJSVJMCMN/policy
DS版	/var/opt/uxpJMCMN/policy

HP-UX版	/opt/FHPJMCMN/db/policy
AIX版	/usr/FAIXJMCMN/db/policy
Linux版	/var/opt/FJSVJMCMN/policy

“mpsetaclコマンド”および“mpchownコマンド”の詳細については、“Systemwalker Operation Manager リファレンス集”を参照してください。

2. ポリシー情報を適用した後(サービス/デーモンが再起動された後)に、ジョブスケジューラのセキュリティ情報を変更します。Systemwalker Operation Managerクライアントを起動して、Administratorsグループに所属しているユーザ/スーパーユーザで配付先サーバに接続し、プロジェクトの所有者情報およびアクセス権情報を変更してください。プロジェクトの所有者情報およびアクセス権情報は、[所有者の変更]ウィンドウと[アクセス権情報]ウィンドウを使って変更します。

- ポリシー情報を配付または適用した直後の配付先サーバでは、ジョブ、ジョブネットおよびグループの状態が実行待ち(停止中、無効状態の場合を除く)となり、開始時刻、終了時刻、終了コードなどの実行実績情報は初期化されて表示されます。また、メッセージ事象の発生状況もクリアされます。
- ポリシー情報の抽出元のサーバでプロジェクトの所有者となっているユーザーID、プロジェクトにアクセス権が設定されているユーザーIDが、ポリシー情報の配付先のサーバに登録されている必要があります。プロジェクトにアクセス権が設定されているユーザーIDの確認方法については、“Systemwalker Operation Manager リファレンス集”の“mplstacluserコマンド”を参照してください。

ジョブフォルダの配付について

ジョブフォルダをポリシー配付する場合、以下のことに注意してください。

- ジョブフォルダに、システム情報が含まれているディレクトリを設定している場合には、他システムにポリシー配付を行うと他システムの情報を書き換えてしまいます。ジョブフォルダの管理より、システム情報が含まれているディレクトリを解除(削除)してから、ポリシー配付を行うようにしてください。
- ジョブフォルダをポリシー配付する場合、ポリシー抽出元サーバからポリシー配付先サーバへ直接ファイル転送が行われるため、以下の環境設定が必要です。
  - ポリシー抽出元サーバ上で、ポリシー配付先サーバのホスト名とIPアドレスを“hosts”ファイルに定義しておくなど、ホスト名が解決されるように設定を行ってください。

ジョブ所有者情報の配付について【Windows版】

抽出元サーバにおいて、ジョブ所有者のユーザーIDに対して与えられている“バッチジョブとしてログオン”の権限は、OSが管理している情報であるため、配付されません。配付先サーバにおいて、ジョブ所有者のユーザーIDに対して、“バッチジョブとしてログオン”の権限を与えてください。

詳細は、“2.7.1 運用情報の定義”の、“[運用情報の定義]ウィンドウの[利用機能]シート”の“[ジョブを所有者の権限で実行する]:【Windows版】”を参照してください。

言語種別が異なる環境での配付について【UNIX版】

EUCコードの環境から抽出したポリシー情報をシフトJISコードの環境へポリシー配付したり、シフトJISコードの環境から抽出したポリシー情報をEUCコードの環境へポリシー配付したりした場合、Systemwalker Operation Managerが正しく動作しません。この場合はポリシー情報を適用した後に、jobschconvertコマンドでコード変換を行ってください。

jobschconvertコマンドについては、“Systemwalker Operation Manager リファレンス集”を参照してください。

イベント監視の条件定義機能の配付について【Windows版】

Systemwalker Centric Managerがインストールされている場合、イベント監視の条件定義機能はSystemwalker Centric Managerでポリシーを設定し、配付してください。

Systemwalker Centric Managerがインストールされている場合のイベント監視の条件定義機能に関するポリシーの配付については、“Systemwalker Centric Manager 使用手引書 監視機能編”の“その他の機能のポリシー設定”を参照してください。

ユーザ管理が異なる環境での配付について

ユーザーIDの管理が異なる環境でポリシー抽出/配付を実施した場合、配付されるプロジェクトのアクセス権情報は以下のとおりです。

	配付先		
	ユーザーID管理の方法	OSによるユーザ管理 または Systemwalker認証リポジトリ(*)	拡張ユーザ管理機能【UNIX版】
抽出元	**OSによるユーザ管理 または Systemwalker認証リポジトリ(*)**	・システム管理者は、更新権を持った状態となる ・プロジェクトの所有者は、所有者となっているプロジェクトに対して更新権を持った状態となる ・プロジェクトに設定されているOSユーザのアクセス権情報が配付される	・管理者権限を持つOperation Managerユーザは、更新権を持った状態となる
	拡張ユーザ管理機能【UNIX版】	・システム管理者は、更新権を持った状態となる ・プロジェクトの所有者は、所有者となっているプロジェクトに対して更新権を持った状態となる	—

***)**

抽出元が“OSによるユーザ管理”の場合は、配付先は“Systemwalker認証リポジトリ”、抽出元が“Systemwalker認証リポジトリ”の場合は、配付先は“OSによるユーザ管理”となります。
なお、V17.0.0以降の場合、Systemwalker認証リポジトリによる管理は選択できません。

2.12.2.1 ファイル複写によるポリシー情報の配付

ポリシー情報を配付したいサーバにネットワークで接続できない場合は、ファイル複写によりポリシー情報を配付することができます。

ファイル複写によるポリシー情報の配付について説明します。

定義手順

1. “2.12.1 ポリシー情報の抽出”の定義手順に従って、ポリシー情報を抽出します。

   この操作により、[Systemwalker Operation Manager 環境設定]ウィンドウを起動したPC上の下記のディレクトリ配下に、抽出したポリシー情報が格納されます。

   － 抽出したポリシー情報の格納先ディレクトリ

Systemwalker Operation Managerインストールディレクトリ¥MpWalker.JM¥mpjmcl¥work¥policy

2. 上記の“抽出したポリシー情報の格納先ディレクトリ”配下のすべてのファイルを記憶媒体に保存します。保存するときは、ディレクトリ構成を保ったまま保存してください。

3. ポリシー情報を配付したいサーバに接続が可能であり、Systemwalker Operation Managerクライアント機能がインストールされているPCにおいて、2.で保存したファイルのディレクトリ構成を保ったまま、下記のディレクトリに格納します。

   なお、ファイルを格納する前に、格納先ディレクトリ配下のファイルおよびディレクトリをすべて削除しておいてください。

－ 配付するポリシー情報の格納先ディレクトリ

Systemwalker Operation Managerインストールディレクトリ¥MpWalker.JM¥mpjmcl¥work¥policy

4. [Systemwalker Operation Manager 環境設定]ウィンドウを起動して、ポリシー情報を配付したいサーバに対して“ポリシー情報の配付”を行います。

ファイル複写によるポリシー配付についての注意

ファイル複写によってポリシー情報を配付する場合は、以下のことに注意してください。

- ジョブフォルダ情報は、この方法では適用されません。

  各ジョブファイルを別途複写して、新規にジョブフォルダを作成してください。

そのほかの注意事項については、“ポリシー配付についての注意事項”および“Systemwalker Operation Manager 解説書”を参照してください。

2.12.3 拡張ユーザ管理機能を利用する場合のポリシー情報の抽出/配付【UNIX版】

拡張ユーザ管理機能を利用して設定した、Operation Managerユーザ情報やプロジェクトに設定したアクセス権をポリシー情報の抽出/配付機能により他のSystemwalker Operation Managerサーバに配付することができます。

拡張ユーザ管理機能を利用する場合の、ポリシー情報の抽出/配付について説明します。

注意

- ポリシー情報の抽出元と配付先とで拡張ユーザ管理機能の有効/無効が違う場合、[Operation Managerユーザ]は配付されますが、配付先の拡張ユーザ管理機能の有効/無効は変更されません。
- V11.0以前のバージョンで抽出された[スケジュール・起動日雛形]のポリシー情報を拡張ユーザ管理機能が有効となっている環境へ配付することはできません。配付する場合は、mpsetusermodeコマンドを使用して、配付先の拡張ユーザ管理機能を無効にしてください。mpsetusermodeコマンドの詳細は、“Systemwalker Operation Manager リファレンス集”を参照してください。

定義手順

1. ポリシー情報を抽出/配付する前に、以下を確認してください。

   配付先に抽出元と同名のシステム管理者やOperation Managerユーザに対応づけたOSユーザが存在しない場合、ポリシー情報の配付に失敗します。配付する前に、配付先のサーバに、抽出元と同名のシステム管理者、およびOperation Managerユーザに対応づけたOSユーザが登録されていることを確認し、登録されていない場合は、システム管理者およびOSユーザを登録してください。OSユーザの権限についても抽出元と配付先のサーバで同一にしてください。

2. 抽出元のサーバで、Operation Managerユーザ情報のポリシー配付方法を確認し、必要なら配付方法を変更します。

   ポリシー配付方法の表示は、mpupolmodeコマンドで行います。

   配付方法の変更は、mpsetupolmodeコマンドで行います。インストール直後は、配付先のサーバ上に登録されたOperation Managerユーザ情報を削除しない“keep”が指定されています。配付先のサーバ上に登録されたOperation Managerユーザ情報を配付前に削除するには、“clear”を指定してコマンドを実行してください。

   コマンドの詳細は、“Systemwalker Operation Manager リファレンス集”を参照してください。

3. ポリシー情報を抽出します。

   拡張ユーザ管理機能で登録したOperation Managerユーザ情報を抽出/配付する場合は、[ポリシーの抽出]ウィンドウ－[登録情報]シートで、[Operation Managerユーザ]を選択します。

拡張ユーザ管理機能で登録したOperation Managerユーザ情報とプロジェクトに設定したアクセス権情報を抽出/配付する場合は、[ポリシーの抽出]ウィンドウ－[登録情報]シートで、[Operation Managerユーザ]および[スケジュール・起動日雛形]を選択します。

ポリシー情報の抽出手順の詳細については、“2.12.1 ポリシー情報の抽出”を参照してください。

4. ポリシー情報を配付します。

   Operation Managerユーザ情報は、ポリシー情報の抽出元、配付先のサーバで、拡張ユーザ管理機能が有効/無効にかかわらず配付されます。

   2.の手順で、ポリシー配付方法を“keep”にした場合は、配付先に、すでにOperation Managerユーザ情報が存在する場合、Operation Managerユーザ情報はマージされます。同名のユーザ情報が存在した場合は、抽出元の情報で上書きされます。

   2.の手順で、ポリシー配付方法を“clear”にした場合は、配付先の既存のOperation Managerユーザ情報が削除されてから、抽出元のOperation Managerユーザ情報が配付されます。

   ポリシー情報の配付手順の詳細については、“2.12.2 ポリシー情報の配付”を参照してください。

5. 必要に応じて、拡張ユーザ管理機能の有効/無効を変更します。

   ポリシー情報を配付しても、配付先のサーバで、拡張ユーザ管理機能の有効/無効は変更されません。必要に応じて、配付先のサーバで、拡張ユーザ管理機能の有効/無効を変更してください。

アクセス権情報の配付についての注意事項

- [スケジュール・起動日雛形]を単独で抽出/配付する場合、配付先のサーバで拡張ユーザ管理機能が有効となっていないと、拡張ユーザ管理機能でプロジェクトに設定された、Operation Managerユーザのアクセス権情報は配付されません。プロジェクトに設定されたOperation Managerユーザのアクセス権情報を[スケジュール・起動日雛形]で単独に配付する場合は、配付先のサーバで拡張ユーザ管理機能を有効にしてから配付してください。
- 拡張ユーザ管理機能が有効/無効にかかわらず、配付先に存在しないユーザのアクセス権情報は、配付を行っても配付先には設定されません。この場合、SYSLOGに以下のメッセージが表示されます。

Access control information was restored incompletely. For details, see %1

  %1 ： エラー原因を記述したファイル名

  この場合は、配付先にユーザを作成してから、再度、ポリシーを配付してください。
- ポリシー情報の抽出元には存在し、配付先には存在しないプロジェクトのアクセス権情報を、[スケジュール・起動日雛形]で配付すると、配付先のサーバでは、以下のアクセス権を持った状態となります。
  - 抽出元で拡張ユーザ管理機能が有効となっており、配付先で無効となっている場合(OSユーザを使用している場合)

    システム管理者は、更新権を持った状態となります。

    プロジェクトの所有者は、所有者となっているプロジェクトに対して更新権を持った状態となります。
  - 抽出元で拡張ユーザ管理機能が無効となっており(OSユーザを使用しており)、配付先で有効となっている場合

    管理者権限を持つOperation Managerユーザは、更新権を持った状態となります。

2.13 保守のための定義

本節では、Systemwalker Operation Manager自身の保守のために必要な設定について説明します。

2.13.1 プロセス監視機能の定義

Systemwalker Operation Managerのプロセス監視機能についての概要、定義情報の内容およびカスタマイズの方法について説明します。

2.13.1.1 Systemwalkerのプロセス監視

Systemwalker Operation Managerのプロセス監視機能は、Systemwalker自身のプロセスの稼働状態を監視する機能です。プロセス監視機能は、Systemwalkerのサービスまたはデーモン起動のプロセスが稼働しているかを一定間隔で監視し、プロセスの稼働違反(起動されているべきプロセスが存在しない)を検出した場合、異常を知らせるアプリケーションログ(UNIX版の場合はシステムログ)を出力し、管理者に異常を通知します。プロセスが存在している場合は、プロセス監視機能では異常を通知しません。

なお、Systemwalkerのサービスまたはデーモンのプロセスの起動が失敗した時に、プロセス監視機能では異常を通知しない場合があります。この場合は、イベントログ/SYSLOGに異常を示すログが記録されていないか確認して対処してください。

参考

Systemwalker Centric Managerと共存する場合

Systemwalker Centric Managerと共存している場合、プロセス監視機能からの通知は、Systemwalker Centric Managerのシステム監視エージェント機能によって、自動的に上位の通知先サーバに通知されます。Systemwalker Centric Managerと共存する場合のプロセス監視機能については、“Systemwalker Centric Manager 導入手引書”を参照してください。

プロセス監視機能の使用方法

プロセス監視機能は、システムの起動時に自動的に起動されるため、利用者が意識する必要はありません。動作中は、Systemwalker自身のプロセスの監視が一定間隔で行われます。

プロセスの異常が検出された場合、利用者は異常が検出されたマシンにおけるSystemwalker Operation Managerの稼働状態を確認して、原因を調べてください。プロセス異常時の対処方法については、“Systemwalker Operation Manager トラブルシューティングガイド”を参照してください。

監視対象プロセス一覧

プロセス監視機能の監視対象プロセスおよび対応するサービス名/機能名は、以下のとおりです。

【Windows版】

機能区分略称	機能区分説明	機能名	サービス名	サービス表示名	監視対象プロセス名
BASE	認証	セキュリティ	Fujitsu MpWalker ACL Manager	Systemwalker ACL Manager	f3crssvr.exe
OMGR	Operation Manager	カレンダ	Fujitsu MpWalker MpJmCal	Systemwalker MpJmCal	f3crhcs1.exe f3crhcs2.exe
		電源制御(電源制御、サービス・アプリケーション起動)	MpAosfP	Systemwalker MpAosfP	f3crhsv2.exe
		自動運用支援(イベント監視、アクション管理)	MpAosfB	Systemwalker MpAosfB	f3crhesv.exe f3crhdsv.exe f3crhxsw.exe f3crhesv_64.exe(注1) f3crhdsv_64.exe(注1) f3crhxsw_64.exe(注1) f3crhesv_x64.exe(注2)

機能区分略称	機能区分説明	機能名	サービス名	サービス表示名	監視対象プロセス名
					f3crhdsv_x64.exe(注2) f3crhxsw_x64.exe(注2)
		Systemwalker Operation Manager基盤	Fujitsu MpWalker MpJmSrv	Systemwalker MpJmSrv	mpjmsrv.exe jmnetsv.exe java.exe
			SystemwalkerMpAHSO	Systemwalker MpAHSO	httpd.exe
		業務連携	MpNjsosv	Systemwalker MpNjsosv	CNSSVENG.exe
		ジョブ実行制御	Fujitsu MpWalker MpMjes	Systemwalker MpMjes	mjssvc.exe mjsoba.exe
		ジョブスケジューラ	Fujitsu MpWalker MpJobsch	Systemwalker MpJobsch	tskmnsrv.exe

注1)

Windows for Itanium版の場合のプロセス名です。

注2)

Windows x64版の場合のプロセス名です。

【UNIX版】

機能区分略称	機能区分説明	機能名	パッケージ名	起動コマンド	監視対象プロセス名
BASE	認証	セキュリティ	FJSVfwseo	rc.mpfwsec	MpFwsec
OMGR	Operation Manager	カレンダ	FJSVjmcal	S99JMCAL	f3crhcs2
		Systemwalker Operation Manager基盤	FJSVJMCMN(注2)	start_jmcmn	mpjmsrv jmnetsv java httpd
		ジョブ実行制御	FJSVMJS(注2)	S99MJS	mjsdaemon (注1) mjsnetsv (注1)
		ジョブスケジューラ	FJSVJOBSC(注2)	start_jobs	tskmnsrv (注1)

注1)

サブシステム運用をしている場合は、サブシステムごとにプロセスが存在します。

注2)

Solaris版およびLinux版のパッケージ名です。HP-UX版およびAIX版のパッケージ名は以下となります。

[HP-UX版の場合]

Systemwalker Operation基盤：FHPJMCMN
ジョブ実行制御：FHPMJS
ジョブスケジューラ：FHPJOBSCH

[AIX版の場合]

Systemwalker Operation基盤：FAIXJMCMN
ジョブ実行制御：FAIXMJS
ジョブスケジューラ：FAIXJOBSC

プロセス監視機能の停止方法

プロセス監視機能は、poperationmgrコマンドによるSystemwalker Operation Managerの停止時およびシステムの停止時に自動的に停止されます。

Systemwalker Operation Manager運用中にプロセス監視機能を停止させる場合は、Systemwalker Operation Managerサーバ上で以下の設定を行ってください。

【Windows版】

[コントロールパネル]－[管理ツール]－[サービス]を開いて、以下のサービスを停止させます。

```
Systemwalker MpPmonO
```

【UNIX版】

以下のコマンドを実行し、プロセス監視機能のデーモンを停止させます。

```
/opt/FJSVftlo/pmon/bin/stpmppmon.sh
```

プロセス監視機能の起動抑止方法

プロセス監視機能は、Systemwalker Operation Managerの起動時に自動的に起動されます。プロセス監視機能の自動起動を抑止する場合は、以下の設定を行ってください。なお、設定内容は次回起動時から有効となります。

【Windows版】

[コントロールパネル]－[管理ツール]－[サービス]を開いて、以下のサービスを“手動”にします。

```
Systemwalker MpPmonO
```

【UNIX版】

定義手順

1. Systemwalker Operation Managerサーバ上で、以下のデーモン一括起動・停止コマンドの定義ファイルをエディタなどで開きます。

   ```
   /etc/opt/FJSVftlo/daemon/custom/rc3.ini
   ```

2. 定義ファイルを編集します。

   プロセス監視機能のデーモン起動コマンドが記述されている行の先頭に、“#”を挿入します。対象行はコメントとして扱われます。

   ```
   …
   DAEMONnn="/opt/FJSVftlo/pmon/bin/strmppmon.sh"
   ```

   ↓

   ```
   …
   #DAEMONnn="/opt/FJSVftlo/pmon/bin/strmppmon.sh"
   ```

2.13.1.2　プロセス監視対象を変更する

プロセス監視機能で監視対象とするプロセスは、必要に応じて選択することができます。監視対象プロセスの定義ファイルの内容および変更の仕方について説明します。

監視対象の変更手順

プロセス監視対象の変更は、以下の手順で行います。

1. 定義ファイルの変更

   監視対象プロセスの定義ファイルを変更します。定義ファイルの内容および変更方法については、後述しています。

2. プロセス監視機能の再起動

   変更したプロセス監視対象を有効にするには、プロセス監視機能の再起動が必要です。以下の方法で再起動してください。

   【Windows版】

   ー [コントロールパネル]－[管理ツール]－[サービス]を開いて、以下のサービスを再起動させます。

Systemwalker MpPmonO

   【UNIX版】

   1. プロセス監視機能の停止

      以下のコマンドを実行します。

/opt/FJSVftlo/pmon/bin/stpmppmon.sh

   2. プロセス監視機能の起動

      以下のコマンドを実行します。

/opt/FJSVftlo/pmon/bin/strmppmon.sh

定義ファイル

監視対象プロセスの定義ファイルは以下のとおりです。

【Windows版】

Systemwalker Operation Managerインストールディレクトリ¥mpwalker.jm¥mpcmtool¥pmon¥etc¥mppmon.usr

【UNIX版】

/etc/opt/FJSVftlo/pmon/mppmon.usr

定義ファイルの内容

定義ファイルの内容を以下に示します。後述の“定義ファイルの設定値”を参照し、必要に応じて設定値を変更してください。

【Windows版】

[BASE] Fujitsu MpWalker ACL Manager=1 [OMGR] Fujitsu MpWalker MpJmCal=1

```
MpNjsosv=1
MpAosfP=1
MpAosfB=1
Fujitsu MpWalker MpJobsch=1
Fujitsu MpWalker MpJmSrv=1
Fujitsu MpWalker MpMjes=1
SystemwalkerMpAHSO=1
```

【UNIX版】

```
[BASE]
rc.mpfwsec=1
[OMGR]
S99JMCAL=1
start_jmcmn=1
start_jobs=1
S99MJS=1
```

定義ファイルの設定値

定義ファイルの設定値について説明します。

```
[機能区分]
機能=監視動作
```

機能区分：

機能区分略称

機能：

機能の略称

監視動作：

0または1

0：監視しない。

1：監視を行い、異常時には通知を行う。

なお、機能区分と機能、機能に属するプロセスについては、監視対象プロセス一覧を参照してください。

定義ファイルの変更方法

定義を変更する場合、機能区分と機能については変更せず、監視動作の値のみを変更してください。

【変更例】

Windows版でカレンダ機能を監視対象からはずす場合の例を以下に示します。

```
…
[OMGR]
Fujitsu MpWalker MpJmCal=1
…
```

↓

```
…
[OMGR]
```

```
Fujitsu MpWalker MpJmCal=0
…
```

注意

以下の機能に対しては、監視を行う設定(監視動作“1”)にしても、監視は行われません。

- インストールされていない機能
- サービスの“スタートアップの種類”で “手動”や“無効”に設定している機能【Windows版】
- 以下のデーモン一括起動カスタマイズ用ファイルで、デーモンの自動起動の設定を解除している機能【UNIX版】

  /etc/opt/FJSVftlo/daemon/custom/rc3.ini

2.13.1.3 プロセス監視機能の定義情報を変更する

プロセス監視機能は、定義ファイルの内容に従って動作します。定義ファイルの内容は必要に応じて変更することができます。定義ファイルの内容および変更の仕方について説明します。

定義情報の変更手順

プロセス監視機能の定義情報の変更は、以下の手順で行います。

1. 定義ファイルの変更

   プロセス監視機能の定義ファイルを変更します。定義ファイルの内容および変更方法については、後述しています。

2. プロセス監視機能の再起動

   変更した定義情報を有効にするには、プロセス監視機能の再起動が必要です。以下の方法で再起動してください。

   【Windows版】

   ー [コントロールパネル]－[管理ツール]－[サービス]を開いて、以下のサービスを再起動させます。

   ```
   Systemwalker MpPmonO
   ```

   【UNIX版】

   1. プロセス監視機能の停止

      以下のコマンドを実行します。

      ```
      /opt/FJSVftlo/pmon/bin/stpmppmon.sh
      ```

   2. プロセス監視機能の起動

      以下のコマンドを実行します。

      ```
      /opt/FJSVftlo/pmon/bin/strmppmon.sh
      ```

定義ファイル

プロセス監視機能の定義ファイルは、以下のとおりです。

【Windows版】

```
Systemwalker Operation Managerインストールディレクトリ¥mpwalker.jm¥mpcmtool¥pmon
¥etc¥mppmon.ini
```

【UNIX版】

/etc/opt/FJSVftlo/pmon/mppmon.ini

定義ファイルの内容

定義ファイルの内容を以下に示します。後述の定義項目一覧を参照し、必要に応じて設定値を変更してください。

```
# Process Monitoring Definition File
#    Systemwalker Operation Manager

[Common]
StartWait=60              # Interval to Start Monitoring
                          # 60-3600 secs is available

CheckWait=60              # Interval of Each Monitoring
                          # (If, Monitor Result is Normal)
                          # 60-3600 secs is available

RetryWait=60              # Interval of Retry Monitoring
                          # (If, Monitor Result is Abnormal)
                          # 60-3600 secs is available

RetryCount=3              # Time to Retry
                          # 3-255 times is available

[Notification]
Destination=
                          # Destination Nodes to Notify
                          # You can direct until 4 nodes, as
                          # "Destination=node1,node2,node3,node4"
                          # If you don't direct any node, we use
                          # System Monitor default notification node
                          # (If System Monitor is running).

MyIPaddr=
                          # IP address of this host.
                          # If you don't direct, we try to find
                          # the one of this host, and use the one
                          # which we find at first.

MpTrap=OFF                # If you want to use Systemwalker Trap,
                          # edit as "MpTrap=ON",
                          # otherwise edit as "MpTrap=OFF"

MpConsole=OFF            # If you want to notify to Systemwalker Console,
                          # edit as "MpConsole=ON",
                          # otherwise edit as "MpConsole=OFF"

MpEvlog=ON                # If you want to output Eventlog,
                          # edit as "MpEvlog=ON",
                          # otherwise edit as "MpEvlog=OFF"

UserOriginal=OFF          # If you want to use your original command,
                          # edit as "UserOriginal=ON",
                          # otherwise edit as "UserOriginal=OFF"

### End of Definition File ###
```

定義項目一覧

プロセス監視機能の定義ファイルの項目一覧を以下に示します。

[Common]セクション

設定値名	説明	初期値	設定可能値
StartWait	起動時にプロセス監視が開始されるまでの待ち時間(秒)を指定します。	60	60～3600
CheckWait	プロセス状態をチェックする時間間隔(秒)を指定します。	60	60～3600
RetryWait	プロセス異常を検出したときに、再確認を行うまでの時間間隔(秒)を指定します。	60	60～3600
RetryCount	プロセスの異常を最初に検出してから通知するまでに再確認を行う回数を指定します。	3	3～255

[Notification]セクション

設定値名	説明	初期値	設定可能値
Destination (注1)	プロセス状態の異常を通知する通知先ノード名を指定します。4ノードまで指定可能です。値が未設定の場合、Centric Managerのシステム監視の通知先が使用されます。 この通知先設定は、トラップ通知機能/カスタマイズ通知コマンドにおいて有効です。 [指定例] Destination=node1,node2,node3	なし	コンマ区切り4ノードまで
MyIPaddr (注1)	プロセス状態の異常を通知する場合の検出元(自ノード)のIPアドレスを指定します。 複数のIPアドレスを持つノードで、検出元IPを固定したい場合に設定します。 未指定の場合は、初めに見つかる自ノードのIPアドレスが使用されます。	なし	xxx.xxx.xxx.xxx 形式
MpTrap (注1)	異常通知をトラップ通知機能で行います。 通知先にSystemwalker CentricMGR V10L20/10.1以降のバージョンが動作している場合に有効です。 ON: 有効 / OFF: 無効	OFF	ON / OFF
MpConsole (注2)	異常通知を、Centric ManagerのSystemwalkerコンソールが起動している画面に、ダイアログで表示します。 ON: 有効 / OFF: 無効	OFF	ON / OFF
MpEvlog	異常検出時に、検出元のアプリケーションログ/システムログに情報を出力します。 ON: 有効 / OFF: 無効	ON	ON / OFF
UserOriginal	異常検出時にカスタマイズ通知コマンドを実行します。 ON: 使用する / OFF: 使用しない	OFF	ON / OFF

注1)

トラップ通知機能は、Systemwalker Centric Managerと混在している場合のみ有効です。

注2)

Systemwalker Centric Manager運用管理サーバと混在している場合のみ有効です。

異常検出時に特定の処理を実行させる

プロセス監視機能でプロセスの異常を検出した場合に、利用者側で定義した特定の処理を実行させることができます。

異常時に特定の処理を実行させるためには、あらかじめ“カスタマイズ通知コマンド”(バッチファイル/シェルスクリプト)に処理を記述し、“mppmon.ini”(プロセス監視定義ファイル)ファイル内の[Notification]セクションの“UserOriginal”パラメタを“ON”にしておきます。

カスタマイズ通知コマンド

【Windows版】

```
Systemwalker Operation Managerインストールディレクトリ¥mpwalker.jm¥mpcmtool¥pmon¥bin
¥mppmonsnd.bat
```

【UNIX版】

```
/opt/FJSVftlo/pmon/bin/mppmonsnd.sh
```

コマンド内容

デフォルトでは何も実行しません。必要に応じて処理を記述してください。

【Windows版】

- mppmonsnd.bat

```
@echo off
REM
################################################
###############
REM # [Usage]
REM # mppmonsnd.bat %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8
REM #
REM # Parameters
REM # %1: Product Information(CMGR 1, OMGR 2)
REM # %2: Error Process Name
REM # %3: IP Address (My Host)
REM # %4: The Number of Destination Hosts
REM # %5: Destination Host1 (if directed at mppmon.ini)
REM # %6: Destination Host2 (if directed at mppmon.ini)
REM # %7: Destination Host3 (if directed at mppmon.ini)
REM # %8: Destination Host4 (if directed at mppmon.ini)
REM
################################################
###############

REM # Specify User Original Commands.
REM #
REM # If you want to execute this mppmonsnd.bat, you should edit
REM # mppmon.ini file. you should edit like "UserOriginal=ON" of
REM # [Notification] section. So, in case that some processes of
REM # Systemwalker are in trouble, this mppmonsnd.bat will be
REM # executed.
REM # mppmon.ini is at [INSTALLDIR]¥MpWalker.JM¥mpcmtool
¥pmon¥
REM #
```

```
REM ### End of mppmonsnd.bat
###################################
```

【UNIX版】

- mppmonsnd.sh

```
#!/bin/sh
################################################
##################
# [Usage]
# mppmonsnd.sh $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8
#
# Parameters
# $1: Product Information(CMGR 1, OMGR 2)
# $2: Error Process Name
# $3: IP Address (My Host)
# $4: The Number of Destination Hosts
# $5: Destination Host1 (if directed at mppmon.ini)
# $6: Destination Host2 (if directed at mppmon.ini)
# $7: Destination Host3 (if directed at mppmon.ini)
# $8: Destination Host4 (if directed at mppmon.ini)
################################################
##################

# Specify User Original Commands.
#
# If you want to execute this mppmonsnd.bat, you should edit
# mppmon.ini file. you should edit like "UserOriginal=ON" of
# [Notification] section. So, in case that some processes of
# Systemwalker are in trouble, this mppmonsnd.bat will be
# executed.
# mppmon.ini is at /opt/FJSVftlc[o]/pmon/
#


########### End of mppmonsnd.sh
################################
```

2.13.2　保守情報収集ツールの定義

保守情報収集ツールは、Systemwalker Operation Managerの運用中に発生したトラブルに対して、トラブル対処に必要な情報を収集します。

2.13.2.1　トラブル発生とともに保守情報を収集するには

保守情報収集ツールのコマンドは、処理中のメッセージボックスの表示、問い合わせの表示がないので、処理が途中で停止されることはありません。

トラブル発生時、イベント監視やプロセス監視で、コマンドを発行する機能と連携して保守情報収集ツールのコマンドを設定し、トラブル発生時に自動的に調査資料が採取できるようになります。以下に例を記述します。

例

- イベント(メッセージ)が発生した時にアクションを自動的に実行させる機能に、アクションとしてコマンドを設定します。コマンドに保守情報収集ツールコマンドを設定することで、イベントの発生時にコマンドが自動的に実行され、調査資料が採取できます。

  アクションの定義方法は、“Systemwalker Operation Manager 運用ガイド”を参照してください。

- Systemwalkerのプロセス監視機能を使用して、各プロセスの異常を検出した場合、保守情報収集ツールのコマンドを実行するように設定すると、異常の検出時に即座に調査資料が採取できます。

  1. プロセス監視定義ファイル(mppmon.ini)を編集します。

     異常検出時にカスタマイズ通知コマンドを使用します。

     ```
     [Notification]
     UserOriginal=ON
     ```

  2. プロセス監視のカスタマイズ通知コマンド(mppmonsnd.bat【Windows版】/mppmonsnd.sh【UNIX版】)を編集します。

     保守情報収集コマンド(swcolinf)を設定します。

     【Windows版】

     ```
     swcolinf [/i 機能名] /o 格納先ディレクトリ [/c コメント]
     ```

     【UNIX版】

     ```
     swcolinf [-i 機能名] -o 格納先ディレクトリ [-c コメント]
     ```

     swcolinfコマンドの詳細は、“Systemwalker Operation Manager リファレンス集”を参照してください。

  プロセス監視定義ファイルおよびカスタマイズ通知コマンドについては、“2.13.1.3 プロセス監視機能の定義情報を変更する”を参照してください。

2.13.2.2 世代管理の設定

保守情報収集ツールを実行して採取する保守情報は、フォルダ単位で世代管理を行うことができます。世代管理では、初期値は3世代が設定されています。世代を変更する場合は、以下のようにコマンドを実行し、変更をしてください。

定義方法

コマンドラインで、以下のように実行します。

コマンドはシステム管理者(Administratorsグループに所属しているユーザまたはスーパーユーザ)が実行してください。

【Windows版】

```
Systemwalker Operation Managerインストールディレクトリ
¥mpwalker.jm¥mpcmtool¥swcolinf¥swcolinf.exe /w 世代数
```

【UNIX版】

```
/opt/FJSVftlo/swcolinf/swcolinf -w 世代数
```

世代数：

管理する世代数を1～10の範囲で指定します。

世代管理を行わない場合は、世代を1と設定してください。

コマンドの使用方法の詳細は、“Systemwalker Operation Manager リファレンス集”を参照してください。



参考

世代管理した場合のディレクトリ構成の例

世代数に“3”を指定して設定し、その後、保守情報収集ツールで情報の収集を行った場合の情報格納先ディレクトリの構成例を以下に示します。



2.14 クラウドサービスと連携してオートスケールを利用した分散実行を行う場合の定義【Windows版】【Linux版】

クラウドサービスと連携し、業務量やリソース使用量に応じて自動的にホストグループの実行サーバ数を増減させる場合の定義について説明します。

2.14.1 Amazon Web Servicesを利用する場合

Amazon Web Servicesと連携して、オートスケールを利用した分散実行を行う場合の構成を以下に示します。



定義手順

上記構成を構築するための手順を以下に示します。

なお、クラウドサービスの詳細については、Amazon Web Servicesが提供するドキュメントを参照してください。

1. Amazon Elastic Compute Cloud(以降、Amazon EC2と呼びます)で、実行サーバ用にSystemwalker Operation Managerをインストールしたマシンに対し、以下を設定します。

   ー 分散実行に必要な設定

   分散実行で使用する実行ユーザの登録と分散実行を利用する際に必要なジョブ実行制御の定義を行います。詳細については、“2.7 ジョブ実行制御の定義”を参照してください。

   ー 複数サブシステム環境の作成(複数サブシステムを利用する場合のみ)

   複数サブシステムを利用する場合は、下記手順の前にサブシステム環境を作成してください。複数サブシステム運用の設定方法については、“2.5 複数サブシステム運用の定義”を参照してください。

2. Amazon EC2で、手順1.の設定をした実行サーバ用のマシンから、実行サーバ用のAmazon マシンイメージ(以降、AMIと呼びます)を作成します。

3. Amazon EC2のAuto Scalingで“起動テンプレート”を作成します。

   ー AMIには、手順2.で作成したAMIを選択します。

   ー スケジュールサーバと実行サーバ間で通信が行えるよう、セキュリティグループを設定します。スケジュールサーバと実行サーバの双方向通信で使用するポート番号については、“C.1 ポート番号一覧”を参照してください。

4. Amazon EC2のAuto Scalingで“Auto Scalingグループ”を作成します。

   ー 起動テンプレートには、手順3.で作成した起動テンプレートを選択します。

   ー スケジュールサーバとAuto Scalingグループの実行サーバは、プライベート接続できるように設定します。

   ー Auto Scalingグループ内では、常に1台以上のインスタンスが起動されている必要があります。そのため、スケーリングポリシーで、起動するインスタンスの最小容量を1以上に設定します。

   ー スケールインと同時にインスタンスが削除されないよう、Auto Scalingグループにインスタンス終了のライフサイクルフックを追加します。

   ライフサイクルフックのハートビートタイムアウトで、スケールインの一時停止時間を設定します。設定時間内に実行サーバで実行中のジョブが終了しない場合は、ジョブは異常終了となります。

5. スケジュールサーバで、分散実行を利用するためのキューを作成します。

   分散実行キューに割り当てるホストグループの構成ホストには、手順4.で起動済みとなったAuto Scalingグループのインスタンスを構成ホストとして登録します。

   分散実行の設計例については、“Systemwalker Operation Manager 活用ガイド”の“ジョブを自動的に負荷の少ないサーバに分散して実行させたい”を参照してください。

6. AWS Lambdaで、構成ホストの追加/削除をSystmwalker Operation Managerに依頼する関数を作成します。関数は、Auto Scalingグループと同一のAWSアカウント、リージョンに作成してください。
   以下を実行する関数を作成します。

   ー オートスケール時にAWS Lambdaに送られてくるイベントデータからスケールアウトかスケールインかを判定し、インスタンスIDを抽出。

   - イベントデータの“detail-type”の値から、スケールアクション種別を判定

     EC2 Instance Launch Successfulの場合：スケールアウト

     EC2 Instance-terminate Lifecycle Actionの場合：スケールイン

   - イベントデータの“EC2InstanceId”の値から、インスタンスIDを抽出

   ー 対象のインスタンスIDから分散実行先として追加/削除依頼するホスト名を抽出し、構成ホストの追加/削除をリクエスト

   - スケールアウトの場合：構成ホストの追加をSystemwalker Operation Managerにリクエスト

   - スケールインの場合：構成ホストの削除をSystemwalker Operation Managerにリクエスト

構成ホストの追加/削除のリクエストには、Web APIを使用します。Web APIの使用方法については“Systemwalker Operation Manager リファレンス集”の“Web API【Windows版】【Linux版】”を参照してください。

ポイント

構成ホストの追加をリクエストする時に、多重度を指定できます。省略した場合は、多重度10が設定されます。必要に応じて多重度を設定してください。

7. Amazon CloudWatch Eventsで、オートスケールイベントを契機にLambda関数を実行する設定をします。

   Amazon CloudWatch Eventsで以下のルールを作成します。ルールはAuto Scalingグループと同一のAWSアカウント、リージョンに作成してください。

   ー イベントソース

   サービス名：Auto Scaling

   イベントタイプ：Instance Launch and Terminate

   特定のインスタンスイベント：以下を選択

   - EC2 Instance Launch Successful
   - EC2 Instance-terminate Lifecycle Action

   ー ターゲット：手順6.で作成したLambda関数

参考

手順4.で設定したハートビートタイムアウトの時間内に実行中のジョブが終了せず異常終了となる場合は、Auto Scalingグループの設定を見直し、再度ジョブを実行してください。

2.14.2 Microsoft Azureを利用する場合

Microsoft Azureと連携して、オートスケールを利用した分散実行を行う場合の構成を以下に示します。



定義手順

上記構成を構築するための手順を以下に示します。

なお、クラウドサービスの詳細については、Microsoft Azureが提供するドキュメントを参照してください。

1. Azure Virtual Machinesで、実行サーバ用にSystemwalker Operation Managerをインストールしたマシンに対し、以下を設定します。

   - 分散実行に必要な設定

     分散実行で使用する実行ユーザの登録と分散実行を利用する際に必要なジョブ実行制御の定義を行います。詳細については、“2.7 ジョブ実行制御の定義”を参照してください。

   - 複数サブシステム環境の作成(複数サブシステムを利用する場合のみ)

     複数サブシステムを利用する場合は、下記手順の前にサブシステム環境を作成してください。複数サブシステム運用の設定方法については、“2.5 複数サブシステム運用の定義”を参照してください。

2. Azure Virtual Machinesで、手順1.の設定をした実行サーバ用のマシンから、実行サーバ用のイメージを作成します。

3. Azure Virtual Machine Scale Setsを作成します。

   - イメージには、手順2.で作成したイメージを選択します。
   - スケジュールサーバと同一のプライベートネットワークに設定します。
   - スケジュールサーバと実行サーバ間でホスト名を使用したポート通信が行えるよう、ネットワークセキュリティグループを設定します。。スケジュールサーバと実行サーバの双方向通信で使用するポート番号については、“C.1 ポート番号一覧”を参照してください。
   - 初期インスタンス数には、1以上の値を設定します。
   - 自動スケールのルールを設定します。VMの最小値には、1以上の値を設定します。
   - [インスタンスの終了通知]で[終了の遅延(分)]を設定します。設定した時間内にSystemwalker Operation Managerで実行するジョブが終了しない場合は、ジョブは異常終了となります。

4. スケジュールサーバで、分散実行を利用するためのキューを作成します。

   分散実行キューに割り当てるホストグループの構成ホストには、手順3.で起動済みとなったインスタンスを登録します。

   分散実行の設計例については、“Systemwalker Operation Manager 活用ガイド”の“ジョブを自動的に負荷の少ないサーバに分散して実行させたい”を参照してください。

5. Azure Functionsで、HTTPリクエストに基づいて実行される関数を作成します。関数はプライベートネットワークと同一のサブスクリプション、リージョンに作成してください。

   以下を実行できる関数を作成します。

   - Webhook通知のリクエストを解析し、通知が発生したタイミングがスケールインかスケールアウトかを判定

     - リクエストボディの“operation”の値から、スケールアクション種別を判定

       Scale Outの場合：スケールアウト

       Scale Inの場合：スケールイン

   - スケールアウト時に発生した通知の場合の処理

     a. スケジュールサーバに対して構成ホストの一覧取得要求を行い、応答情報から手順4.で設定したホストグループ配下の構成ホスト一覧を取得します。

        構成ホスト情報の一覧取得のリクエストには、Web APIを使用します。

     b. Azure Virtual Machine Scale Sets内のインスタンスのプロビジョニングの状態を確認します。すべてのインスタンスのプロビジョニング状態が成功になるまで監視します。

c. Azure Virtual Machine Scale Sets内にある仮想マシンのホスト名一覧を取得します。

d. 手順a.で取得した構成ホストのホスト名一覧と手順c.で取得したホスト名一覧を比較し、追加されたホスト名を特定します。

   追加されたホスト名を使用して、手順4.で登録したホストグループの構成ホストへの追加をスケジュールサーバに対してリクエストします。

   構成ホストの追加のリクエストには、Web APIを使用します。

   ポイント

   構成ホストの追加をリクエストする時に、多重度を指定できます。省略した場合は、多重度10が設定されます。必要に応じて多重度を設定してください。

- スケールイン時に発生した通知の場合の処理

  a. スケジュールサーバに対して、構成ホストの一覧取得をWeb APIを要求します。

     構成ホスト情報の一覧取得のリクエストには、Web APIを使用します。

  b. Azure Virtual Machine Scale Sets内のインスタンスのプロビジョニング状態を確認し、状態がDeleting(削除中)になっている仮想マシンのホスト名を取得します。

  c. 手順b.で取得したホスト名を使用して、手順4.で登録したホストグループの構成ホストの削除をスケジュールサーバに対してリクエストします。

     構成ホストの削除のリクエストには、Web APIを使用します。

  Web APIの使用方法については“Systemwalker Operation Manager リファレンス集”の“Web API【Windows版】【Linux版】”を参照してください。

6. Azure Virtual Machine Scale Setsで、自動スケールのWebhook通知設定を行います。

   通知先には、手順5.で作成した関数のURLを設定します。

参考

手順3.で設定した[インスタンスの終了通知]の[終了の遅延(分)]の時間内に実行中のジョブが終了せず異常終了となる場合は、インスタンスの終了通知の設定を見直し、再度ジョブを実行してください。

第3章 運用環境をバックアップ・リストアする

Systemwalker Operation Managerでは、運用環境を誤って削除したり、破壊したりした場合に備えて、ユーザ登録情報や運用管理情報をバックアップ・リストアするツールおよびコマンドを提供しています。

本章では、バックアップおよびリストアについて説明します。

3.1 バックアップ

Systemwalker Operation Manager運用中に作成された、サーバ上のユーザ登録情報、管理情報(レジストリ)およびログ情報を、バックアップ機能(Windows版の場合は 運用環境保守ウィザードまたはmpbkoコマンド、UNIX版の場合は mpbkoコマンドを指します)を使ってハードディスクに退避します。

バックアップ作業は以下の契機で行うことを推奨します。

- 定義や設定を変更した場合
- 運用データを保存した場合

3.1.1 バックアップ時の注意事項

バックアップする時は、以下の点に注意してください。

- バックアップは、Systemwalker Operation Managerが正常に動作している環境で行ってください。
- バックアップ時には、Systemwalker Operation Managerのサービス/デーモンが自動的に停止され、バックアップ完了後に自動的に起動されます。
  また、Systemwalker Operation Managerのサービス/デーモンが停止状態でバックアップを行った場合でも、バックアップ完了後には自動的に起動されます。
- バックアップは、ジョブ/ジョブネット/グループが実行していない時間帯に行うことを推奨します。
- ジョブ/ジョブネット/グループが実行中にバックアップを行い、バックアップが正常に行われなかった場合（エラーメッセージが出力された場合）は、もう一度バックアップを実行してください。
- ジョブ/ジョブネット/グループの実行中にバックアップを行い、その情報をリストアした場合、実行中だったジョブ/ジョブネット/グループは、終了コード239で異常終了になります。
- Systemwalker Centric Managerと連携し、Systemwalker Centric Managerをクラスタ運用している場合は、クラスタシステムの以下の画面にてSystemwalker Centric Manager用のグループをオフラインにしてからバックアップしてください。
  - Microsoft(R) Fail Over Clusteringの場合
    - [フェールオーバ クラスタ管理]
- 下記条件を、バックアップ元とリストア先で揃えてください。
  - OSに登録されているユーザ名、パスワード、ユーザグループ名

3.1.2 Windowsサーバ環境をバックアップする

Windowsサーバ環境をバックアップする場合の手順について説明します。



参考

mpbkoコマンドによるバックアップについて

Windows版の場合、運用環境保守ウィザードを利用してバックアップを行うことを推奨しています。ただし、以下の場合は、mpbko バックアップコマンドを利用してください。

- バックアップ後にサービスを自動起動させたくない場合

mpbkoコマンドに/pオプションを指定してコマンド実行してください。

mpbkoコマンドについては、“Systemwalker Operation Manager リファレンス集”を参照してください。

操作手順

バックアップは、Systemwalker Operation Managerのサーバ機能がインストールされているマシン上で、システム管理者(“Administrators”グループに属するユーザ)が行います。以下にバックアップの手順を示します。

1. 退避データ格納先の空き容量の確認

   データ格納先のドライブに、十分な空き容量があることを確認してください。

2. バックアップの実行

   バックアップはウィザードを使って実施します。

   1. 運用環境保守ウィザードを起動します。

      Server Core環境以外の場合は、[スタート]－[Systemwalker Operation Manager]－[運用環境の保守]をクリックします。

      Server Core環境の場合は、コマンドプロンプトから以下のコマンドを実行してください。

      ```
      Operation Managerインストールディレクトリ¥mpwalker.jm
      ¥mpcmtool¥common¥mpenvset.exe
      ```

      コマンドの詳細は、“Systemwalker Operation Manager リファレンス集”の“mpenvset 運用環境保守ウィザード起動コマンド”を参照してください。

      以下の画面が表示されますので、表示内容を確認して、[次へ]ボタンをクリックしてください。



2. 処理の種類および退避データの格納先を指定します。

   以下の画面が表示されますので、[運用環境の退避]を選択し、退避データの格納先を指定して、[次へ]ボタンをクリックしてください。



[退避データ格納先]：

退避データの格納先を指定します。

半角英数字32文字以内で指定します。空白を含むことはできません。

3. 運用データの退避方法を指定します。

   以下の画面が表示されますので、必要に応じて退避オプションを選択してください。[次へ]ボタンをクリックしてください。



[退避オプション]：

以下の定義をします。

[サービスを停止せずにデータの退避を行う]：

サービスを停止しないでバックアップを行う場合に指定します。

[共有DISK上のデータを退避する]：

クラスタシステムにおける運用系のノードでバックアップを行う場合に指定が可能です。指定した場合は、運用系のノード上の情報と共有ディスク上の情報がバックアップされます。

4. 設定内容を確認します。

   以下の画面が表示されますので、設定内容に問題がなければ、[次へ]ボタンをクリックしてください。



バックアップ処理が開始され、以下の画面が表示されます。



処理が完了すると、以下の画面が表示されます。



以上で、バックアップ作業は完了です。

3.1.3 UNIXサーバ環境をバックアップする

UNIXサーバ環境をバックアップする場合の手順について説明します。

操作手順

UNIXサーバ環境のバックアップは、Systemwalker Operation Managerのサーバ機能がインストールされているマシン上で、システム管理者(スーパーユーザ)が行います。以下にバックアップの手順を示します。

1. バックアップ先の空き容量の確認

   以下を目安として、バックアップ先のドライブに十分な空き容量があることを確認してください。

“/etc/opt/FJSV*”配下の容量の合計値 ＋“/var/opt/FJSV*”の配下の容量の合計値

   FJSV*：製品に含まれるコンポーネントのパッケージ名。FJSV*はOSにより異なります。以下に読み替えて見積もってください。

   Solaris版/Linux版：FJSV*
   HP-UX版：FHP*
   AIX版：FAIX*

2. バックアップコマンドの実行

   以下のコマンドを実行して、情報をバックアップします。

   ```
   /opt/systemwalker/bin/mpbko -b バックアップ先のディレクトリ名
   ```

   mpbkoコマンドの使用方法については、“Systemwalker Operation Manager リファレンス集”を参照してください。

   mpbkoコマンドによってバックアップされる情報の種類については、“付録A 定義情報ファイルの格納先”を参照してください。

   以下に、バックアップ先を“/var/tmp/OMGRBack”ディレクトリとした場合のバックアップの指定例を示します。

   ```
   /opt/systemwalker/bin/mpbko -b /var/tmp/OMGRBack
   ```

   指定したバックアップ先のディレクトリが空ではない場合、そのディレクトリを本当にバックアップ先ディレクトリとして使用するのかを確認するメッセージが出力されます。

   このメッセージに対して"はい"と答えると、既存のファイルがすべて削除され、その後バックアップが行われます。"いいえ"と答えた場合は処理を中止します。

注意

- 本コマンドはフルパスで指定してください。
- Systemwalker Operation Managerのデーモンを停止しないでバックアップを行う場合は、-SNオプションを指定してください。
- バックアップが正常に行われなかった場合は以下の対処をした後、もう一度mpbkoコマンドを実行してください。

  － バックアップ先のディレクトリに十分な容量があるか確認する。

参考

ジョブとして登録する

- mpbkoコマンドをジョブとしてスケジュールすることができます。ジョブとして登録する場合は、必ずコマンドに-SNオプションを指定し、バックアップ時にデーモンが停止しないようにしてください。
- ジョブネットは、バックアップした時点のジョブネットの状態(“[実行中]”の状態)で保持されます。バックアップを実施したジョブネットのジョブスケジューラデーモンを、リストア後に起動すると“[実行中断]”の終了コード239で異常終了となります。

3.2 リストア

バックアップ機能により退避したサーバ上のユーザ登録情報および管理情報を、リストア機能(Windows版の場合は 運用環境保守ウィザードまたはmprsoコマンド、UNIX版の場合は mprsoコマンドを指します)を使って復元します。

3.2.1 リストア時の注意事項

リストアする時は、以下の点に注意してください。

- リストアは、Systemwalker Operation Managerが正常に動作している環境で行ってください。
- 旧バージョンレベルのバックアップデータを、本バージョンレベルにリストアすることはできません。

- 異なる製品(OS種別/対応アーキテクチャ種別)のバックアップデータをリストアすることはできません。
- 異なるインストールドライブ/インストールディレクトリのバックアップデータはリストアできません。
- リストア時には、Systemwalker Operation Managerのサービス/デーモンが自動的に停止されます。リストア完了後のSystemwalker Operation Managerサービス/デーモンの自動起動は、リストア方法によって下記のように異なります。

  ー 運用環境保守ウィザードでリストアした場合は、リストア完了後にサービス/デーモンが自動起動されます。

  ー mprsoコマンドでリストアした場合は、リストア完了後にサービス/デーモンは自動起動されません。
- 運用環境保守ウィザードでリストアした場合、またはmprsoコマンドをオプション/c【Windows版】、-c【Linux版】の指定をしないで実行した場合、バックアップ取得時点よりも後に新規で追加された以下のデータは削除されません。これにより起こる事象は以下のとおりです。

  ー プロジェクト

    マスタスケジュール管理で、運用日管理プロジェクトを作成している場合は、リストアにより、スケジュールの作成に失敗します。
    リストアにより、管理情報がバックアップ時点の情報に戻るため、プロジェクトを削除していないと、同名の運用日管理プロジェクトが存在することになるためです。

  ー 休日カレンダ

    バックアップ後に作成したカレンダを引用してサービス・アプリケーション起動を設定していた場合、リストア後に情報が残った状態となります。

  [対処方法]

  リストア時にmprsoコマンドをオプション/c【Windows版】、-c【Linux版】を指定して実行するか、バックアップ時点よりも後に作成された運用日管理プロジェクトまたは休日カレンダを削除してからリストアしてください。
- リストア後にジョブ実行制御の設定を反映させるには、初期化モードで起動する必要があります。初期化モードで起動する方法については、“Systemwalker Operation Manager リファレンス集”を参照してください。
- UNIX版で拡張ユーザ管理機能を利用している場合、バックアップ時の拡張ユーザ管理機能の有効/無効によって、以下のようにリストアされます。

  ー バックアップ時に拡張ユーザ管理機能が有効の場合、リストア時には、拡張ユーザ管理機能の有効/無効にかかわらず、拡張ユーザ管理機能が有効に設定され、Operation Managerユーザ情報、Operation Managerユーザのプロジェクトへのアクセス権情報がリストアされます。

  ー バックアップ時に拡張ユーザ管理機能が無効であった場合、リストア時の拡張ユーザ管理機能の有効/無効にかかわらず、拡張ユーザ管理機能が無効に設定され、OSユーザのプロジェクトへのアクセス権情報がリストアされます。
- 下記条件を、バックアップ元とリストア先で揃えてください。

  ー OSに登録されているユーザ名、パスワード、ユーザグループ名
- バックアップ元のサーバでプロジェクトの所有者となっているユーザーID、プロジェクトにアクセス権が設定されているユーザーIDが、リストア先のサーバに登録されている必要があります。プロジェクトにアクセス権が設定されているユーザーIDの確認方法については、“Systemwalker Operation Manager リファレンス集”の“mplstacluserコマンド”を参照してください。
- Systemwalker Centric Managerと連携し、Systemwalker Centric Managerをクラスタ運用している場合は、クラスタシステムの以下の画面にてSystemwalker Centric Manager用のグループをオフラインにしてからリストアしてください。

  ー Microsoft(R) Fail Over Clusteringの場合

    - [フェールオーバ クラスタ管理]

EE GEE
- リストア先の環境がバックアップ時の環境と同じでない場合は、同じ環境にしてください。

  リストアする場合には、以下がバックアップ時の環境と同じである必要があります。

- 複数サブシステム環境の構築（サブシステムの構成）
- クラスタ環境の構築
- マスタスケジュール管理機能の構築

これらの環境構築がされていた場合は、リストア先でもリストア前に同じ環境にしておく必要があります。

3.2.2 Windowsサーバ環境をリストアする

Windowsサーバ環境をリストアする場合の手順について説明します。

参考

mprsoコマンドによるリストアについて

Windows版の場合、運用環境保守ウィザードを利用してリストアを行うことを推奨しています。ただし、以下の場合は、mprso リストアコマンドを利用してください。

- バックアップ取得時点よりも後に、新規で追加されたプロジェクト、休日カレンダの情報を削除してリストアしたい場合

mprsoコマンドに/cオプションを指定してコマンド実行してください。

mprsoコマンドについては、“Systemwalker Operation Manager リファレンス集”を参照してください。

操作手順

リストアは、Systemwalker Operation Managerのサーバ機能がインストールされているマシン上で、システム管理者(“Administrators”グループに属するユーザ)が行います。以下にリストアの手順を示します。

1. リストア先の空き容量の確認

   リストア先のドライブに、十分な空き容量があることを確認してください。

2. リストアの実行

   リストアは、ウィザードを使って実施します。

   1. 運用環境保守ウィザードを起動します。

      Server Core環境以外の場合は、[スタート]－[Systemwalker Operation Manager]－[運用環境の保守]をクリックします。

      Server Core環境の場合は、コマンドプロンプトから以下のコマンドを実行してください。

      ```
      Operation Managerインストールディレクトリ¥mpwalker.jm
      ¥mpcmtool¥common¥mpenvset.exe
      ```

      コマンドの詳細は、“Systemwalker Operation Manager リファレンス集”の“mpenvset 運用環境保守ウィザード起動コマンド”を参照してください。

以下の画面が表示されますので、表示内容を確認して、[次へ]ボタンをクリックしてください。



2. 処理の種類および退避データの格納先を指定します。

   以下の画面が表示されますので、[運用環境の復元]を選択し、退避データの格納先を指定して、[次へ]ボタンをクリックしてください。



   [退避データ格納先]：

   退避データの格納先を指定します。

   半角英数字32文字以内で指定します。空白を含むことはできません。

3. 退避データの復元方法を指定します。

   以下の画面が表示されますので、復元方法を指定し、復元オプションで復元する情報を選択してください。

選択後、[次へ]ボタンをクリックしてください。



[復元オプション]：

以下の定義をします。

[復元する情報]：

復元する情報を“ログ情報と定義情報”、“ログ情報のみ”、“定義情報のみ”から選択します。

[共有DISK上のデータを復元する]：

指定した場合は、運用系のノードと共有ディスクに情報がリストアされます。

バックアップ時に[共有DISK上のデータを退避する]オプション選択して共用ディスク上のデータが採取されており、その退避データ格納先を、クラスタシステムの運用系のノードで選択した場合に選択可能になります。

4. 設定内容を確認します。

   以下の画面が表示されますので、設定内容に問題がなければ、[次へ]ボタンをクリックしてください。



リストア処理が開始され、以下の画面が表示されます。



処理が完了すると、以下の画面が表示されます。



以上で、リストア作業は完了です。

3.2.3 UNIXサーバ環境をリストアする

UNIXサーバ環境をリストアする場合の手順について説明します。

操作手順

UNIXサーバ環境のリストアは、Systemwalker Operation Managerのサーバ機能がインストールされているコンピュータ上で、システム管理者(スーパーユーザ)が行います。以下にリストアの手順を示します。

1. リストアコマンドの実行

   以下のコマンドを実行して、バックアップデータをリストアします。

   ```
   /opt/systemwalker/bin/mprso -b バックアップデータの格納先ディレクトリ名
   ```

   mprsoコマンドの使用方法については、“Systemwalker Operation Manager リファレンス集”を参照してください。

   以下に、バックアップデータの格納先を“/var/tmp/OMGRBack”ディレクトリとした場合のリストアの指定例を示します。

   ```
   /opt/systemwalker/bin/mprso -b /var/tmp/OMGRBack
   ```

2. Systemwalker Operation Managerの各デーモンの起動

   soperationmgrコマンドを実行して、Systemwalker Operation Managerの各デーモンを起動します。

注意

- 本コマンドはフルパスで指定してください。

3.3 Systemwalker Centric Managerと共存する場合の注意事項

Systemwalker Operation ManagerとSystemwalker Centric Managerが共存する環境でバックアップおよびリストアをする場合は、以下のことに注意してください。

【Windows版】

- 以下の場合、Systemwalker Centric Managerのサービスも同時に停止します。
  - バックアップ実行時に退避オプション[サービスを停止せずにデータの退避を行う]を指定しない場合
  - リストア実行時
- イベント監視機能またはアクション管理機能の設定を変更した場合は、それがSystemwalker Operation Managerだけ、またはSystemwalker Centric Managerだけでの変更であっても、Systemwalker Operation ManagerおよびSystemwalker Centric Managerの両方のバックアップを行ってください。

参考

Systemwalker Operation ManagerとSystemwalker Centric Managerが共存する環境では、ジョブスケジューラを使ってSystemwalker Centric Managerのバックアップコマンドをスケジュールすることができます。Systemwalker Centric Managerのバックアップコマンドについては、“Systemwalker Centric Manager リファレンスマニュアル”を参照してください。

付録A　定義情報ファイルの格納先

Systemwalker Operation Managerの環境定義情報や運用管理情報の定義ファイルの格納先を示します。

なお、これらの定義情報ファイルは、バックアップ機能を使ってバックアップすることができます。

バックアップする時の手順については、“第3章 運用環境をバックアップ・リストアする”を参照してください。

A.1　各機能共通の情報

各機能共通情報の格納先は、以下のとおりです。

【Windows版】

```
“インストール先ディレクトリ”
 └ MpWalker.JM
    └ mpjmsrv
      └ etc
         ├ monitor_hosts_ex  ← 監視ホストの定義の情報（DEFAULT）
         ├ *.mhz             ← 監視ホストの定義の情報
         └ OMGRev.txt        ← 共通パラメタ情報
```

【UNIX版】

```
“各OS固有のディレクトリ”　〈注〉
 └ etc
    ├ monitor_hosts_ex ← 監視ホストの定義の情報（DEFAULT）
    ├ *.mhz            ← 監視ホストの定義の情報
    └ OMGRev.txt       ← 共通パラメタ情報
```

注

“各OS固有のディレクトリ”とは以下のディレクトリを指します。

Solaris版	/var/opt/FJSVJMCMN
HP-UX版	/opt/FHPJMCMN/db
AIX版	/usr/FAIXJMCMN/db
Linux版	/var/opt/FJSVJMCMN

A.2　カレンダおよび電源制御に関する情報

カレンダ機能および電源制御機能に関する情報は以下のとおりです。

【Windows版】

```
インストール先ディレクトリ”
├ MpWalker
|  └ mpaosfsv
|     └ ini
|        └ *       ← サービス・アプリケーション起動の定義ファイル
└ MpWalker.JM
   └ mpjmcal
      ├ caldb
      |  └ *       ← カレンダ/電源制御の定義ファイル
      └ etc
         └ *       ← カレンダの定義ファイル(クラスタ用)
```

【UNIX版】

```
“各OS固有のディレクトリ ”〈注〉
  ├ caldb
```

```
  |  ├ *          ← カレンダ/電源制御の定義ファイル
  |  └ old_back
  |     └ *       ← カレンダの定義ファイル
  ├ srvapp
  |  └ *          ← アプリケーション起動の定義ファイル
  └ etc
     └ *          ← カレンダの定義ファイル(クラスタ用)
```

注

“各OS固有のディレクトリ”とは以下のディレクトリを指します。

Solaris版	/var/opt/FJSVjmcal
HP-UX版	/opt/FHPjmcal
AIX版	/opt/FAIXjmcal
Linux版	/var/opt/FJSVjmcal

A.3　ジョブスケジューラに関する情報

バックアップ機能を使ってバックアップされる、ジョブスケジューラ機能に関する情報は以下の3つに大別されます。

- ジョブスケジューラの情報
- プロジェクトに設定されているアクセス制御情報、Operation Managerユーザ情報
- 出口ファイル

それぞれの情報について以下に示します。

ジョブスケジューラの情報

ジョブスケジューラに関する情報の格納先は、以下のとおりです。

【Windows版】

```
“インストール先ディレクトリ”
  └ MpWalker.JM
     └ mpjobsch
        ├ jobdb   <注1>
        |  ├ *.jsp                ← プロジェクト情報
        |  ├ *.dbz                ← ジョブネット情報
        |  ├ *.grz                ← グループ情報
        |  ├ sysfile.sys               ← システム情報
        |  ├ db_calendar_ex.default    ← 起動日雛形情報
        |  ├ msm.db
        |  |  └ access_hosts           ← 監視許可ホスト情報
        |  ├ jobschprop
        |  |   ├ *.prm             ← ジョブのパラメタ情報
        |  |   └ *.tpr             ← ジョブのパラメタ情報
        |  ├ jobschtvr
        |  |   ├ *.tvr             ← ジョブネット変数情報
        |  |   └ *.tvh             ← ジョブネット変数情報
        |  ├ *.log                 ← ログ情報
        |  └ sroot.var             ← ジョブ定義変数情報
        └ etc
           └ jobschev.txt <注2>    ← 起動パラメタ情報
```

【UNIX版】

```
“各OS固有のディレクトリ”    <注3>(データベースディレクトリ)
 └ (JOBDBn)  <注4>
    ├ *.jsp                        ← プロジェクト情報
```

```
    ├ *.dbz                          ← ジョブネット情報
    ├ *.grz                          ← グループ情報
    ├ sysfile.sys                    ← システム情報
    ├ db_calendar_ex.default         ← 起動日雛形情報
    ├ msm.db
    |    └ access_hosts              ← 監視許可ホスト情報
    ├ jobschprop
    |    ├ *.prm                     ← ジョブのパラメタ情報
    |    └ *.tpr                     ← ジョブのパラメタ情報
    ├ jobschtvr
    |    ├ *.tvr                     ← ジョブネット変数情報
    |    └ *.tvh                     ← ジョブネット変数情報
    ├ etc
    |   └ jobschev.txt               ← 起動パラメタ情報
    ├ sroot.var                      ← ジョブ定義変数情報
    └ *.log                          ← ログ情報
```

EE GEE

注1

複数サブシステム環境が存在する場合は、“jobdb*n*”となります。“*n*”は、サブシステム番号を表します。

注2

複数サブシステム環境が存在する場合は、“jobschev*n*.txt”となります。*n*は、サブシステム番号を表します。

注3

UNIX版の“各OS固有のディレクトリ”とは、以下のディレクトリを指します。

Solaris版	/var/opt/FJSVJOBSC
HP-UX版	/opt/FHPJOBSCH/db
AIX版	/usr/FAIXJOBSC/db
Linux版	/var/opt/FJSVJOBSC

注4

複数サブシステム環境が存在する場合、“JOBDB*n*”配下に格納されます。“JOBDB*n*”の“*n*”は、サブシステム番号を表します。複数サブシステム環境が存在しない場合、“各OS固有のディレクトリ”配下に格納されます。

プロジェクトに設定されているアクセス制御情報、Operation Managerユーザ情報

アクセス制御情報、Operation Managerユーザ情報の格納先は、以下のとおりです。

【Windows版】

```
“インストール先ディレクトリ”
  └ MpWalker
     └ mpaclmgr
        └ config
           └ JM
              └ *      ← アクセス制御情報ファイル
```

【UNIX版】

```
var
 └ opt
    └ FJSVfwseo   <注>
       └ config
          └ JM
             └ *     ← アクセス制御情報ファイル
                       Operation Managerユーザ情報
```

注

以下の場合、“FJSVfwseo”が“FJSVfwsec”になります。

- Systemwalker Operation Managerを導入後、同一バージョンのSystemwalker Centric Managerを導入した場合
- Systemwalker Operation Managerより、新しいバージョンのSystemwalker Centric Managerを導入した場合(導入の順序は関係ありません)

出口ファイル

出口ファイルの格納先は、以下のとおりです。

【Windows版】

```
“インストール先ディレクトリ”
  └ MpWalker.JM
    └ bin
      ├ *exit.bat      ← 出口ファイル
      ├ *exit.exe      ← 出口ファイル
      ├ *exitex.bat    ← 出口ファイル
      └ *exitex.exe    ← 出口ファイル
```

注

“*”部分の文字列が以下に該当するファイルのみ、バックアップ機能でバックアップされる対象となります。

- “normal”
- “jobsch”
- “job”
- “jobdb”
- “time”
- “jobschend”
- “jobschnoend”
- “startlate”
- “endlate”
- EE “job_start_”
- “job_end_”
- “jobnet_start_”
- “jobnet_end_”
- “msg_event_”

【UNIX版】

```
“各OS固有のディレクトリ”  〈注〉
    └ bin
      ├ *.exit          ← 出口ファイル
      └ *.exit.normal   ← 出口ファイル
```

注

“各OS固有のディレクトリ”とは、以下のディレクトリを指します。

Solaris版	/opt/FJSVJOBSC
HP-UX版	/opt/FHPJOBSCH
AIX版	/usr/FAIXJOBSC

Linux版　　/opt/FJSVJOBSC

A.4　ジョブ実行制御に関する情報

ジョブ実行制御情報の格納先は、以下のとおりです。

【Windows版】

ファイル

```
“インストール先ディレクトリ”
  └ MpWalker.JM
     └ mpmjessv
        ├ mjespool
        │ └ *              ← スプール
        ├ mjsinfo
        │ ├ jfinfo         ← ジョブフォルダ定義ファイル
        │ └ jnuinfo        ← ジョブ所有者情報ファイル
        └ user（ユーザ環境定義情報ディレクトリ）
           ├ initfile.txt   ← 初期化ファイル
           ├ nodemap        ← ノード名定義ファイル
           ├ mjhosts        ← 信頼ホスト定義ファイル
           ├ mjsubsysname.txt ← 実行サブシステム名定義ファイル
           └ mjspath.txt      ← PATH環境変数定義ファイル
```

レジストリ

```
¥¥HKEY_LOCAL_MACHINE
  └ ¥SOFTWARE
     └ ¥Fujitsu
        └ ¥MpWalker
           └ ¥CurrentVersion
              └ ¥MpMjes      ← MpMjes キー配下のすべて
```

【UNIX版】

```
etc
└ mjes（運用情報ディレクトリ）
   ├ initfile    ← 初期化ファイル
   ├ mjhosts     ← 信頼ホスト定義ファイル
   ├ nodemap     ← ノード名定義ファイル
   ├ mjsubsysname.txt  ←実行サブシステム名定義ファイル
   └ mjspath.txt  ←PATH環境変数定義ファイル

var
└ spool
   └ mjes（スプールディレクトリ）
      ├ mjespool     ← スプール
      └ mjsinfo
         └ jfinfo    ← ジョブフォルダ定義ファイル
```

EE GEE

注

複数サブシステム運用のサーバに接続している場合、各定義ファイルは以下に格納されます。

【Windows版】

Systemwalker Operation Managerインストールディレクトリ
¥MpWalker.JM¥mpmjessv¥mjes*n*

【UNIX版】

初期化ファイル、信頼ホスト定義ファイル、実行サブシステム名定義ファイル、PATH環境変数定義ファイル：

/etc/mjes/mjes*n* 配下

スプール、ジョブフォルダ定義ファイル：

/var/spool/mjes/mjes*n* 配下

なお、“mjes*n*”の“*n*”は、サブシステム番号を表します。

A.5　イベント監視・アクション管理に関する情報【Windows版】

イベント監視機能およびアクション管理機能の情報の格納先は、以下のとおりです。

```
“インストール先ディレクトリ”
  └ MpWalker
     └ mpaosfsv
        └ base
           ├ etc
           │  └ *   ← イベント・アクション関連の情報
           └ temp
              └ *   ← イベント・アクション関連の情報
```

A.6　業務連携に関する情報

業務連携の情報の格納先は、以下のとおりです。

【Windows版】

```
“インストール先ディレクトリ”
  └ MpWalker.JM
     └ mpnjsosv
        └ manage
           ├ hostinfo.ini    ← ホスト情報定義ファイル
           └ *.ini           ← パスワード管理簿ファイル
```

【UNIX版】

```
“各OS固有のディレクトリ”〈注〉
  └ manage
     ├ hostinfo.ini    ← ホスト情報定義ファイル
     └ *.ini           ← パスワード管理簿ファイル
```

注

“各OS固有のディレクトリ”とは、以下のディレクトリを指します。

Solaris版	/opt/FJSVsnjss
HP-UX版	/opt/FHPsnjss
AIX版	/opt/FAIXsnjss
Linux版	/opt/FJSVsnjss

EE GEE

A.7　マスタスケジュール管理機能に関する情報

マスタスケジュール管理機能に関する情報の格納先は以下のとおりです。

以下の情報は、マスタスケジュール管理機能が有効になっているときに、mpbkoコマンド/mprsoコマンドでバックアップ/リストアされます。

管理サーバの場合

【Windows版】

```
“インストール先ディレクトリ”
  └ mpwalker.jm
    └ mpstemsv
      ├ stemDBn            〈注1〉（データベースディレクトリ）
      │ ├ etc
      │ │ └ stemmanager.ini          ← スケジュール環境設定ファイル
      │ │
      │ ├ stemmanager.db             ← スケジュール状況DB
      │ ├ *.lst                      ← 持ち越し状況ファイル
      │ ├ change_master.log          ← 運用変更ログファイル
      │ ├ project
      │ │ ├ *.org                    ← プロジェクト制御文(登録済)
      │ │ └ *.err                    ← プロジェクト制御文(エラー情報)
      │ ├ rcv
      │ │ ├ *.log                    ← スケジュール適用DB
      │ │ ├ *.exc                    ← プロジェクト制御文
      │ │ ├ *.lst                    ← 配付ファイルリスト
      │ │ ├ *.dbz,*.grz              ← スケジュールファイル
      │ │ ├ work
      │ │ │ ├ yyyymmdd.dat 〈注2〉    ← スケジュール投入リストファイル
      │ │ │ └ yyyymmdd.loc 〈注2〉    ← 持ち越し監視ファイル
      │ │ └ jobschpropmmdd  〈注2〉
      │ │   └ *.prm                  ← ジョブのパラメタ情報
      │ ├ snd                        ← 配付関連情報
      │ ├ log
      │ │ └ *.log                    ← トレース情報
      │ ├ Start_Check.log            ← 持ち越しログファイル
      │ └ move
      │   └ *.dbz,*.grz,*.jsp,*.prm  ← 退避スケジュールファイル
      ├ stem.ini                     ← 環境構築定義ファイル
      └ log
        └ *.log                      ← トレース情報

“インストール先ディレクトリ”
  └ mpwalker.jm
    └ mpjobsch
      └ jobdb   〈注3〉
        └ jobschbackup2              ← 運用変更退避情報
```

注1

“*n*”は、サブシステム番号(0～9)を表します。

注2

yyyymmdd(年月日)、mmdd(月日)には、日付の数字が入ります。

注3

複数サブシステム環境が存在する場合は、“jobdb*n*”となります。“*n*”は、サブシステム番号(1～9)を表します。

【UNIX版】

```
/var/opt/FJSVstem
  ├ stemDBn          〈注1〉（データベースディレクトリ）
  │ ├ etc
  │ │ ├ stemmanager.ini      ← スケジュール環境設定ファイル
  │ │ └ schedule_hosts       ← スケジュールサーバリストファイル
  │ ├ stemmanager.db         ← スケジュール状況DB
  │ ├ *.lst                  ← 持ち越し状況ファイル
```

```
  |  ├ change_master.log       ← 運用変更ログファイル
  |  ├ project
  |  |  ├ *.org             ← プロジェクト制御文(登録済)
  |  |  └ *.err             ← プロジェクト制御文(エラー情報)
  |  ├ rcv
  |  |  ├ *.log             ← スケジュール適用DB
  |  |  ├ *.exc             ← プロジェクト制御文
  |  |  ├ *.tar             ← 配付tarファイル
  |  |  ├ *.lst             ← 配付ファイルリスト
  |  |  ├ *.dbz,*.grz       ← スケジュールファイル
  |  |  └ work
  |  |     ├ yyyymmdd.dat <注2>   ← スケジュール投入リストファイル
  |  |     └ yyyymmdd.loc <注2>   ← 持ち越し監視ファイル
  |  ├ snd                  ← 配付関連情報
  |  ├ log
  |  |  └ *.log             ← トレース情報
  |  ├ Start_Check.log      ← 持ち越しログファイル
  |  └ move
  |     └ *.dbz,*.grz,*.jsp,*.prm     ←退避スケジュールファイル
  ├ stem.ini                          ← 環境構築定義ファイル
  └ log
     └ *.log                ←トレース情報

“各OS固有のディレクトリ”  <注3>
  └ (JOBDBn)               <注4>
     └ jobschbackup2       ← 運用変更退避情報
```

注1

“*n*”は、サブシステム番号(0～9)を表します。

注2

yyyymmdd(年月日)には、日付の数字が入ります。

注3

UNIX版の“各OS固有のディレクトリ”とは、以下のディレクトリを指します。

Solaris版	/var/opt/FJSVJOBSC
HP-UX版	/opt/FHPJOBSCH/db
AIX版	/usr/FAIXJOBSC/db
Linux版	/var/opt/FJSVJOBSC

注4

複数サブシステム環境が存在する場合、“JOBDB*n*”配下に格納されます。“JOBDB*n*”の“*n*”は、サブシステム番号(1～9)を表します。複数サブシステム環境が存在しない場合、“各OS固有のディレクトリ”配下に格納されます。

スケジュールサーバの場合【UNIX版】

```
/var/opt/FJSVstem
  ├ stemDBn       <注1>(データベースディレクトリ)
  |  ├ etc
  |  |  └ stemmanager.ini          ← スケジュール環境設定ファイル
  |  ├ *.lst                      ← 持ち越し状況ファイル
  |  ├ rcv
  |  |  ├ *.log                   ← スケジュール適用DB
  |  |  ├ *.exc                   ← プロジェクト制御文
  |  |  ├ *.tar                   ← 配付tarファイル
  |  |  ├ *.lst                   ← 配付ファイルリスト
  |  |  ├ *.dbz,*.grz             ← スケジュールファイル
  |  |  └ work
```

```
  |  |     ├ yyyymmdd.dat <注2>      ← スケジュール投入リストファイル
  |  |     └ yyyymmdd.loc <注2>      ← 持ち越し監視ファイル
  |  ├ log
  |  |  └ *.log                      ← トレース情報
  |  ├ Start_Check.log               ← 持ち越しログファイル
  |  └ move
  |     └ *.dbz,*.grz,*.jsp,*.prm    ← 退避スケジュールファイル
  ├ stem.ini                         ← 環境構築定義ファイル
  └ log
     └ *.log                         ← トレース情報
```

注1

“*n*”は、サブシステム番号(0～9)を表します。

注2

yyyymmdd(年月日)、mmdd(月日)には、日付の数字が入ります。

付録B　運用情報をファイルで定義する

本付録では、運用情報の定義をファイルで直接テキスト編集する方法について説明します。

B.1　初期化ファイル(ジョブ実行制御)

ジョブ実行制御の初期化ファイルは、テキストファイルとして以下の場所に格納されています。

このファイルは、viやメモ帳などのエディタを使用して直接編集できます。

ただし、初期化ファイルの格納パスおよびファイル名は変更しないでください。

ファイル名：

【Windows版】initfile.txt

【UNIX版】initfile

格納パス：

【Windows版】

Systemwalker Operation Managerインストールディレクトリ¥MpWalker.Jm¥mpmjessv¥user

EE

複数サブシステム運用を行っている場合は以下のようになります。

サブシステム番号0：

サブシステム運用していない場合と同じ

サブシステム番号1～9：

Systemwalker Operation Managerインストールディレクトリ¥MpWalker.Jm¥mpmjessv¥mjes*n*¥user (*n* = サブシステム番号)

【UNIX版】

/etc/mjes

EE GEE

複数サブシステム運用を行っている場合は以下のようになります。

サブシステム番号0：

サブシステム運用していない場合と同じ

サブシステム番号1～9：

/etc/mjes/mjes*n* (*n* =サブシステム番号)

記述形式

初期化ファイルの記述形式を以下に示します。各パラメタおよびオペランドの意味については、“B.1.1 初期化ファイルの定義項目一覧”を参照してください。

【Windows版】

```
system [dfltqueue=キュー名,]
        maxexec=システム内のジョブの多重度[,
        dfltprty=優先順位の省略値]
queue name=キュー名,
        maxexec=キュー内のジョブの多重度[,
        dfltprty=優先順位の省略値][,
        limittime=ジョブ経過時間の制限値][,
        maxjob=投入可能ジョブ数][,
        dfltdprty=ジョブ実行優先度][,
```

```
        host=ホストグループ名]
hostgrp name=ホストグループ名,
        host=(ホスト名(実行多重度)[, …])
prt プリンタの別名=プリンタの本名[,
        fontname=フォント名, fontsize=フォントサイズ][,
        orient={port|land}][,
        form=用紙サイズ]
log path=パス名[,
        keepdays=保存日数]
record path=パス名[,
        keepdays=保存日数]
execasuser
convert
qinactive
namechk
scriptnocopy
clusterip ipaddress
jclexitcode
jclstdout
distexec
qstop
networkretry interval=リトライ間隔,retry=リトライ回数
```

【UNIX版】

```
system [dfltqueue=キュー名,]
        maxexec=システム内のジョブの多重度[,
        dfltprty=優先順位の省略値]
queue name=キュー名,
        maxexec=キュー内のジョブの多重度[,
        dfltprty=優先順位の省略値][,
        limittime=ジョブ経過時間の制限値][,
        maxjob=投入可能ジョブ数][,
        dfltdprty=ジョブ実行優先度]
        host=ホストグループ名]
hostgrp name=ホストグループ名,
        host=(ホスト名(実行多重度)[, …])
log path=パス名[,
        keepdays=保存日数]
record path=パス名[,
        keepdays=保存日数]
convert
qinactive
namechk
scriptnocopy
clusterip ipaddress
jclexitcode
jclstdout
qstop
networkretry interval=リトライ間隔,retry=リトライ回数
```

入力規約

初期化ファイルの入力規約を以下に示します。

- パラメタの前には空白のみ入力できます。
- 1行に複数のパラメタを記述することはできません。
- 1つのパラメタの定義が複数行にわたる場合は、継続する行の最後尾はパラメタの区切り記号“,”(コンマ)にしてください。
- パラメタとオペランドの間は、1つ以上の空白をいれてください。

- “=”の前後に空白をいれることはできません。
- 複数のオペランドを記述する場合、各オペランドは“,”(コンマ)で区切ります。ただし、“,”の前に空白をいれることはできません。
- オペランドに使用できる文字は英大文字、英小文字、数字です。以下の特殊文字は使用できません。

  ? " / ¥ < > * | : ,

  注)

  - パスの指定をする場合は、“¥”、“/”、“:”を使用できます。
  - IPv6形式のIPアドレスで、ホスト名を指定する場合は、“:”を使用できます。
- キュー名は、英大文字と英小文字の区別がされません。
- systemパラメタおよびqueueパラメタの定義を省略することはできません。
- systemパラメタは、queueパラメタよりも先に記述してください。
- コメントはコメント行にだけ記述できます。1カラム目に“*”を記述してください。
- 空白は、半角スペースを使用してください。TABや全角スペースは使用できません。

B.1.1 初期化ファイルの定義項目一覧

初期化ファイルで定義するパラメタおよびオペランドは、[運用情報の定義]および[キューの作成]ウィンドウからも定義可能となっています。以下に初期化ファイル内の設定項目の一覧をウィンドウ上の項目名と対応させて示します。

各パラメタおよびオペランドの詳細については、“2.7.1 運用情報の定義”を参照してください。

[運用情報の定義]ウィンドウの[運用制御]シートで設定する項目

ウィンドウ定義項目名	初期化ファイル上でのパラメタ/オペランド名
ジョブ投入先のキューの省略値を指定する(デフォルトキュー名)	systemパラメタのdfltqueueオペランド
同時実行可能なジョブ数を制限する(ジョブの多重度)	systemパラメタのmaxexecオペランド
優先順位の省略値を指定する(優先順位の省略値)	systemパラメタのdfltprtyオペランド

[キューの作成]ウィンドウで設定する項目

ウィンドウ定義項目名	初期化ファイル上でのパラメタ/オペランド名
キュー名	queueパラメタのnameオペランド
同時実行可能なジョブ数を制限する(ジョブの多重度)	queueパラメタのmaxexecオペランド
投入可能ジョブ数を制限する(ジョブ数)	queueパラメタのmaxjobオペランド
優先順位の省略値を指定する(優先順位の省略値)	queueパラメタのdfltprtyオペランド
ジョブ実行優先度を指定する(ジョブ実行優先度)	queueパラメタのdfltdprtyオペランド
ジョブ経過時間を制限する(制限時間)	queueパラメタのlimittimeオペランド
分散実行機能を使用する(ホストグループ名)	hostgrpパラメタのnameオペランド(注)

ウィンドウ定義項目名	初期化ファイル上でのパラメタ/オペランド名
分散実行機能を使用する(構成ホスト名)	hostgrpパラメタのhostオペランド(注)

注)

初期化ファイルで直接編集する場合、当該キューが実際にジョブを分散させて実行するホストまたはホストグループ名は、queueパラメタのhostオペランドで指定します。hostgrpパラメタでは、ホストグループ名とその構成ホストの定義を行うだけとなります。

[運用情報の定義]ウィンドウの[ログ]シートで設定する項目

ウィンドウ定義項目名	初期化ファイル上でのパラメタ/オペランド名
ジョブ実行履歴情報を保存する(保存場所)	logパラメタのpathオペランド(注1)
ジョブ実行履歴情報を保存する(保存日数)	logパラメタのkeepdaysオペランド(注2)
稼働実績情報を保存する(保存場所)	recordパラメタのpathオペランド(注1)
稼働実績情報を保存する(保存日数)	recordパラメタのkeepdaysオペランド(注2)

注1)

初期化ファイルを直接編集する場合に、指定可能な長さを超えたパス名または存在しないパス名を指定すると以下の現象が発生します。

Windowsサーバの場合：イベントログにメッセージが出力され、サービスの起動に失敗します。
UNIXサーバの場合：SYSLOGにメッセージが出力され、デーモンの起動に失敗します。

注2)

初期化ファイルを直接編集する時に省略した場合、省略値は7日となります。

[運用情報の定義]ウィンドウの[利用機能]シートで設定する項目

ウィンドウ定義項目名	初期化ファイル上でのパラメタ/オペランド名
ジョブを所有者の権限で実行する【Windows版】	execasuserパラメタ【Windows版】
ファイルのコード変換を行う	convertパラメタ
サービス起動時にすべてのキューを停止状態とする	qstopパラメタ
prtパラメタを有効にする【Windows版】	当項目に該当するパラメタおよびオペランドは存在しません
最後に実行されたジョブステップの終了コードをジョブの終了コードとする	jclexitcodeパラメタ
標準出力にジョブステップの区切りを出力する	jclstdoutパラメタ
リカバリモードで起動した時、全てのキューを停止する	qinactiveパラメタ

[運用情報の定義]ウィンドウの[旧互換]シートで設定する項目

ウィンドウ定義項目名	初期化ファイル上でのパラメタ/オペランド名
サービスmjsnetを9327/tcpで登録する【Windows版】	当項目に該当するパラメタおよびオペランドは存在しません
同名ジョブを同時に実行しない	namechkパラメタ
ジョブ登録時に指定したディレクトリに移動し、実行する	nochdirパラメタ(注1)
ジョブ登録時に指定したスクリプトファイルをスプールに複写し、実行する	scriptnocopyパラメタ(注1)
旧互換負荷分散機能を有効にする【Windows版】	distexecパラメタ【Windows版】(注1)
ホストグループ間で同一実行サーバへのジョブ投入数を共有する	shareruncountパラメタ (注2)

注1)

パラメタを設定しない場合にウィンドウ定義項目名で示した機能が有効になります。

注2)

distexecパラメタが同時に設定されている必要があります。

[運用情報の定義]ウィンドウの[クラスタ設定]シートで設定する項目

ウィンドウ定義項目名	初期化ファイル上でのパラメタ/オペランド名
スプールディレクトリ【Windows版】	spoolパラメタのpathオペランド【Windows版】
論理IPアドレス	clusterip ipaddressパラメタ
ノード名一覧	初期化ファイル上のパラメタ/オペランドはありません。ウィンドウで設定してください。

[運用情報の定義]ウィンドウの[ネットワーク]シートで設定する項目

ウィンドウ定義項目名	初期化ファイル上でのパラメタ/オペランド名
ネットワークジョブで、接続エラー時のリトライの動作を変更する(間隔)	networkretryパラメタのintervalオペランド
ネットワークジョブで、接続エラー時のリトライの動作を変更する(回数)	networkretryパラメタのretryオペランド

[運用情報の定義]ウィンドウの[印刷形式]シートで設定する項目【Windows版】

ウィンドウ定義項目名	初期化ファイル上でのパラメタ/オペランド名
プリンタの本名/プリンタの別名	prtパラメタのオペランド
フォントを指定する(フォント名)	prtパラメタのfontnameオペランド
フォントを指定する(フォントサイズ)	prtパラメタのfontsizeオペランド
印刷方向を指定する	prtパラメタのorientオペランド
用紙サイズを指定する	prtパラメタのformオペランド

B.2　信頼ホスト定義ファイル

信頼ホスト定義ファイルは、テキストファイルとして以下に格納されています。

このファイルは、viやメモ帳などのエディタを使用して直接編集できます。

ファイル名：

mjhosts

格納パス：

信頼ホスト定義ファイルは、サーバ上の以下の場所に格納します。

【Windows版】

Systemwalker Operation Managerインストールディレクトリ¥MpWalker.Jm¥mpmjessv¥user

EE

複数サブシステム運用を行っている場合は以下のようになります。

サブシステム番号0：

サブシステム運用していない場合と同じ

サブシステム番号1～9：

Systemwalker Operation Managerインストールディレクトリ¥MpWalker.Jm¥mpmjessv¥mjes*n*¥user (*n* = サブシステム番号)

【UNIX版】

/etc/mjes

EE GEE

複数サブシステム運用を行っている場合は以下のようになります。

サブシステム番号0：

サブシステム運用していない場合と同じ

サブシステム番号1～9：

/etc/mjes/mjes*n* (*n* =サブシステム番号)

ファイルのパスおよびファイル名は変更しないでください。特にmjhostsファイルをメモ帳で新規に作成した場合、ファイル名が“mjhosts.txt”となり、定義内容が無効となりますので注意してください。

記述形式

信頼ホスト定義ファイルの記述形式を以下に示します。

```
ホスト名 [noroot]
```

ホスト名:

ネットワークジョブの受付を許可する投入元サーバのホスト名を指定します。ホスト名は最大64バイトまで指定できます。

noroot:

当該サーバからネットワークジョブの依頼を受けた時に、そのジョブの投入者が一般ユーザの場合にのみ、ジョブを受け付けます。投入者がシステム管理者(Administratorsグループに所属しているユーザまたはスーパーユーザ)の場合は受け付けません。

入力規約

信頼ホスト定義ファイルの入力規約を以下に示します。

- 1つのサーバの定義は1行で行います。

- ホスト名の前には空白のみ入力できます。
- ホスト名とnorootパラメタの間は、1つ以上の空白を入力してください。
- ホスト名は最大256個まで定義できます。
- 同名のホスト名を定義した場合、先に記述された定義が有効となります。
- ホスト名の長さが64バイトを超えている場合、当該行は無効となります。

コメント

- norootパラメタのうしろには、空白を1つ以上空けてコメントを記述できます。
- コメントは128バイトまで指定できます。
- 空行はコメント行となります。
- norootパラメタ以外の文字列がホスト名のうしろに記述された場合は、コメントとして扱われます。

記述例

記述例を以下に示します。

```
server1 This server is ……
server2 noroot This server is ……
```

付録C　ポート番号一覧

本付録では、Systemwalker Operation Managerの各機能が使用するポート番号の初期値について、説明します。

C.1　ポート番号一覧

Systemwalker Operation Managerの各機能は以下のポート番号をデフォルトで使用します。

以下のポート番号がすでに他製品で使用されている場合は、未使用のポート番号に変更する必要があります。ポート番号の変更について詳細は、“2.2.2 ポート番号の変更方法”を参照してください。

【外部通信用】

送信元とあて先の間にファイアウォールが存在する場合は、ファイアウォールへのポート番号の設定が必要です。

機能名	サービス名	ポート番号	services ファイルへの自動追加(注4)		データ方向		備考
			Windows版	UNIX版	送信元	あて先	
Operation Manager 共通サービス	JMSRV	9367/tcp	○	－	クライアント	サーバ	クライアントの接続認証用
	jmnet	9352/tcp	－	－	クライアント	サーバ	クライアントデータ通信用
					ジョブ依頼元サーバ	ジョブ実行サーバ	ネットワークジョブの強制終了用
					ジョブ実行サーバ	ジョブ依頼元サーバ	ネットワークジョブの終了通知用
					メッセージ事象発行元	メッセージ事象通知先	他サーバへのメッセージ事象用
カレンダ サービス・アプリケーション起動	JMCAL	9368/tcp	○	－	クライアント サーバ(注2)	サーバ	カレンダデータの通知用
ジョブスケジューラ	jobsch_win	9297/tcp	○	－	クライアント	サーバ	ジョブネットの登録・監視・操作用
					監視ホスト	被監視ホスト	複数サーバの監視用
					被監視ホスト	監視ホスト	
ジョブ実行制御	mjsnet	9327/tcp	－	－	ジョブ依頼元サーバ	ジョブ実行サーバ	ネットワークジョブの依頼・監視用
セキュリティ	mpaclmgr	4013/tcp	○	○	クライアント	サーバ	使用権限のチェック用
イベント監視(注1)	JMEVT1	9371/tcp	○	－	クライアント	サーバ	イベント監視の条件定義用

機能名	サービス名	ポート番号	servicesファイルへの自動追加(注4)		データ方向		備考
			Windows版	UNIX版	送信元	あて先	
アクション管理(注1)	JMACT1	9369/tcp	○	－	クライアント	サーバ	アクションの管理(同期用)
	JMACT2	9370/tcp	○	－	クライアント	サーバ	アクションの管理(非同期用)
	JMACT3	6961/tcp	○	－	サーバ	クライアント	アクション実行用
アクション実行(メール)	smtp_mpaosfb	25/tcp(注5)	－	－	サーバ	SMTPサーバ	メール送信(SMTPサーバとの通信)用
業務連携(注3)	mpnjsocl	2685/tcp	－	－	サーバ	クライアント	クライアント業務連携コマンド用
	mpnjsc	1952/tcp 1952/udp	－	－	サーバ	クライアント	リモート電源投入用
リモート電源制御	JMPWR	9373/tcp	○	－	Systemwalker Centric Manager	サーバ	Systemwalker Centric Manager電源制御機能からの通信用
Webコンソール/Web API	mpahso	9900/tcp	－	－	Webコンソール/Web API	サーバ	FJApache HTTPサービス用

注1)

接続先がUNIXサーバの場合は、このポート番号は使用しません。

注2)

クラスタ環境で自動反映機能を使用する場合

注3)

機能を利用しない場合は、このポート番号は使用しません。

注4)

インストール時にservicesファイルに自動的に追加されるポート番号を示します。
○：自動追加されます。
－：自動追加されません。

注5)

SMTPサーバとの通信ポートのデフォルトは、25/tcpです。ポート番号を変更したい場合は、servicesファイルにサービス名「smtp_mpaosfb」を追加し、変更後のポート番号を定義してください。

【内部通信用】

機能名	サービス名	ポート番号	servicesファイルへの自動追加(注2)		データ方向		備考
			Windows版	UNIX版	送信元	あて先	
業務連携	mpnjsomb	2681/tcp	－	－	クライアント	送信元と同一のクライアント	業務連携の内部制御用
	mpnjsosv(注1)	2684/tcp	－	－	サーバ	送信元と同一のサーバ	サーバ業務連携コマンド用
	mpnjsomg(注1)	2686/tcp	－	－	サーバ	送信元と同一のサーバ	業務連携の内部制御用
Webコンソール/Web API	mpojeed1httpo	9901/tcp	－	－	サーバ	送信元と同一のサーバ	Webコンソール/Web APIの内部制御用
	mpojeed1httpso	9902/tcp	－	－			
	mpojeed1adminо	9903/tcp	－	－			
	mpojeed1jmso	9904/tcp	－	－			
	mpojeed1iiopo	9905/tcp	－	－			
	mpojeed1iiopsmo	9906/tcp	－	－			
	mpojeed1iiopso	9907/tcp	－	－			
	mpojeed1jmxo	9908/tcp	－	－			

注1)

接続先がUNIXサーバの場合は、このポート番号は使用しません。

注2)

インストール時にservicesファイルに自動的に追加されるポート番号を示します。
○：自動追加されます。
－：自動追加されません。

リモートマシン(外部のサーバから受け付ける必要のあるポート番号)

mjrmtjobコマンドを利用してリモートマシン上でジョブを実行させる場合に、SSH通信で下記のポート番号を使用します。また、jobschmsgeventコマンドを利用してリモートマシン上でメッセージ事象を発生させる場合に、リモートイベントのログ管理のアプリケーションを使用します。

送信元とあて先の間にファイアウォールが存在する場合は、ファイアウォールへのポート番号／アプリケーションの設定が必要です。

なお、mjrmtjobコマンドを利用する場合、リモートマシン用のライセンスが必要です。

機能名	サービス名	ポート番号/アプリケーション	servicesファイルへの自動追加(注1)		データ方向		備考
			Windows版	UNIX版	送信元	あて先	
mjrmtjobコマンド	−	22/tcp (注2)	−	−	mjrmtjobコマンドを実行するサーバ	リモートマシン	リモートマシンでのコマンドまたはスクリプト実行用
jobschmsgeventコマンド	−	リモートイベントのログ管理(RPC動的ポート番号)	−	−	jobschmsgeventコマンドを実行するサーバ	リモートマシン	リモートマシンでのメッセージ事象発生用

注1)

インストール時にservicesファイルに自動的に追加されるポート番号を示します。
○：自動追加されます。
−：自動追加されません。

注2)

デフォルトのポート番号。mjrmtjobコマンドの-Pオプションで指定する場合はそのポート番号。

付録D　導入環境の変更

本付録では、Systemwalker Operation Managerの導入環境を変更する方法について説明します。

D.1　スタートアップアカウントの変更【Windows版】

Systemwalker Operation Managerに設定されているスタートアップアカウントの変更方法について説明します。

D.1.1　スタートアップアカウントを変更する

Systemwalker Operation Managerのスタートアップアカウントを変更する場合の手順について説明します。
Systemwalker Operation Managerの利用者としてスタートアップアカウントを使用している場合は、Systemwalker Operation Managerの利用者情報も変更します。

ここで対象となるSystemwalker Operation Managerの利用者とは以下を指します。

- ジョブスケジューラのプロジェクトの所有者
- ジョブ所有者
- 業務連携のパスワード管理簿に登録したユーザ

操作手順

1. Systemwalker Operation Managerのサービスを停止する
2. スタートアップアカウントの名前を変更する
3. Systemwalker Operation Managerのサービスの起動アカウントを変更する
4. Systemwalker Operation Managerのサービスを起動する
5. 終了処理ジョブネットの再設定を実施する
6. (変更が必要な場合のみ)
   Systemwalker Operation Managerの利用者情報を変更する
   1. ジョブのプロジェクトのセキュリティ情報を変更する
   2. ジョブ所有者情報を変更する
   3. 業務連携のパスワード管理簿の定義情報を変更する

各操作の内容について、以下に説明します。

1) Systemwalker Operation Managerのサービスを停止する

Systemwalker Operation Managerのサービスをすべて停止します。

Systemwalker Operation Managerのサービスの停止方法については、“Systemwalker Operation Manager 運用ガイド”の“Systemwalker Operation Managerサーバの終了【Windows版】”を参照してください。なお、[Systemwalker Operation Manager環境設定]ウィンドウの[サービス制御]で、Systemwalker Operation Managerのすべてのサービスを停止することはできません。

2) スタートアップアカウントの名前を変更する

OSのユーザ名変更機能を使用して、スタートアップアカウントのユーザ名を変更します。

ユーザ名変更ではなく、変更前のユーザを残し、新規に作成したユーザまたは既存のユーザをスタートアップアカウントとして使用する場合、以下のすべての条件を満たすアカウントに変更してください。

a. ローカルコンピュータのAdministratorsグループに所属していること
b. 以下のユーザの権利が与えられていること
   “サービスとしてログオン”権限

“オペレーティングシステムの一部として機能”権限

“プロセスのメモリクォータの増加”

“プロセス レベル トークンの置き換え”権限

c. 無期限パスワードが設定されていること

d. 空白を含まない名前/パスワードであること

e. ローカルシステムアカウントを選択していないこと

上記の条件を満たしていない場合、次の現象が発生します。

- Systemwalker Operation Managerのサービス起動に失敗する

  上記条件のb、cが原因です。

- クライアントの起動時にユーザ名およびパスワードを指定して接続を行った場合に、ユーザ認証でエラーとなる

  上記条件のa、bが原因です。

本ソフトウェアのサーバ機能をドメインに所属するコンピュータで使用する場合、“Systemwalker ACL Manager”サービスのスタートアップアカウントには、以下のユーザを設定してください。

- 上記条件をすべて満たし、かつ、ドメインのDomain Adminsグループに所属するドメインユーザ

3) Systemwalker Operation Managerのサービスの起動アカウントを変更する

[コントロールパネル]－[管理ツール]－[サービス]を起動し、Systemwalker Operation Managerのサービスについてそれぞれ、以下の確認および変更を行います。

確認事項：

サービスのログオンアカウントに、スタートアップアカウントが設定されているかどうかを確認します。

スタートアップアカウントが設定されている場合

“アカウント”に変更後のアカウント名を入力し、“パスワード”および“パスワードの確認入力”に変更後のパスワードを入力します。

スタートアップアカウントが設定されていない場合

対処は不要です。

4) Systemwalker Operation Managerのサービスを起動する

1)で停止したSystemwalker Operation Managerのサービスを起動します。

Systemwalker Operation Managerのサービスの起動方法については、“Systemwalker Operation Manager 運用ガイド”の“Systemwalker Operation Managerサーバの起動【Windows版】”を参照してください。

5) 終了処理ジョブネットの再設定を実施する

ジョブスケジューラに“終了処理ジョブネット”が定義されている場合、終了処理ジョブネットの再設定作業が必要となります。“終了処理ジョブネット”については、“Systemwalker Operation Manager 運用ガイド”の“任意の時刻にシステムをシャットダウンする【Windows版】”を参照してください。

終了処理ジョブネットとして動作するためには、以下の条件を満たす必要があります。

- “Systemwalker MpJobsch”サービスのスタートアップアカウントと同じ名前のプロジェクト名に登録されているジョブネットである。

- ジョブネット名が“JSHEND”または“JSHFORCE”である。

このため、サービスのスタートアップアカウントを変更した場合は、ジョブスケジューラ上に新しいスタートアップアカウントと同じ名前のプロジェクトを作成し、終了処理ジョブネット(“JSHEND”または“JSHFORCE”)を新しいプロジェクト配下に複写する必要があります。(古いプロジェクトの情報は複写後に削除してください。)

必要に応じて、再設定を行ってください。

6) Systemwalker Operation Managerの利用者情報を変更する

スタートアップアカウントをプロジェクトやジョブの所有者として定義している場合や、業務連携機能のパスワード管理簿に定義している場合は、それぞれの情報の変更が必要です。

Operation Managerを利用しているユーザの情報を変更する場合の手順について説明します。

- ジョブのプロジェクトのセキュリティ情報を変更する
- ジョブ所有者情報を変更する
- 業務連携のパスワード管理簿の定義情報を変更する

各操作の内容について、以下に説明します。

ジョブのプロジェクトのセキュリティ情報を変更する

ジョブスケジューラのプロジェクトに対し、スタートアップアカウントを所有者として設定している場合、プロジェクトの所有者を変更します。また、プロジェクトに、スタートアップアカウントのアクセス権を設定している場合は、プロジェクトのアクセス権情報を変更します。

プロジェクトの所有者を変更する場合:

プロジェクトの所有者の変更方法については、“Systemwalker Operation Manager 運用ガイド”の“プロジェクトを変更する”を参照してください。

プロジェクトのアクセス権を変更する場合:

プロジェクトのアクセス権の変更方法については、“Systemwalker Operation Manager 運用ガイド”の“プロジェクトにアクセス権を設定する”を参照してください。

ジョブ所有者情報を変更する

ジョブ実行制御の定義で、[ジョブを所有者の権限で実行する]を指定しており、スタートアップアカウントを所有者として定義しているジョブが存在する場合、ジョブの所有者情報を変更する必要があります。

操作手順

1. ジョブ実行制御の定義で、[ジョブを所有者の権限で実行する]が有効となっているかどうかを確認します。

   有効となっている場合は、以下の手順2の作業を行ってください。

   確認方法については、“2.7.1 運用情報の定義”を参照してください。

   なお、[ジョブを所有者の権限で実行する]が有効となっていない場合は、ジョブ所有者情報を変更する必要はありません。

2. ジョブ所有者情報の定義に変更後のスタートアップアカウントが登録されているかどうかを確認します。

   変更後のスタートアップアカウントが登録されている場合は、パスワード情報を設定し直します。登録されていない場合は、登録します。

   ジョブ所有者情報の定義の確認およびパスワードの設定方法については、“2.7.3 ジョブ所有者情報の定義【Windows版】”を参照してください。

旧互換負荷分散機能を使用している場合

旧互換負荷分散機能を使用している場合は、分散先サーバのスタートアップアカウントの名前も変更します。

当該サーバのジョブ実行制御起動アカウントと、負荷分散先サーバのジョブ実行制御サービス起動アカウントが同じである必要があります。負荷分散先サーバのスタートアップアカウントの名前を変更してください。

分散実行機能および旧互換負荷分散機能については、“2.7.1 運用情報の定義”を参照してください。

業務連携のパスワード管理簿の定義情報を変更する

業務連携機能を使用しており、業務連携のパスワード管理簿にスタートアップアカウントを定義している場合は、変更後のスタートアップアカウントの定義を追加します。

パスワード管理簿の定義については、“2.9.1 パスワード管理簿の定義”を参照してください。

D.2　IPアドレス、ホスト名の変更

Systemwalker Operation Managerを導入した環境で、IPアドレスまたはホスト名を変更する場合に必要な作業を説明します。

D.2.1　Operation ManagerサーバのIPアドレス、ホスト名を変更する

Operation ManagerサーバのIPアドレス、ホスト名を変更する場合の変更手順および変更が必要となる項目を説明します。

変更手順

Operation ManagerサーバのIPアドレス/ホスト名を変更する手順は以下のとおりです。

1. Operation ManagerサーバのIPアドレス/ホスト名を変更した場合に、どのサーバ/クライアントで、どの項目の変更が必要かを“変更が必要となる項目”を参照してあらかじめ確認します。

   項目によっては、IPアドレス/ホスト名を変更するOperation Managerサーバ以外のOperation Managerサーバの停止、再起動が必要なものがあります。それぞれの項目を参照してください。

2. IPアドレス/ホスト名を変更するOperation Managerサーバ、および項目の変更によりSystemwalker Operation Managerを停止する必要があるサーバで、Systemwalker Operation Managerを停止します。
3. Operation ManagerサーバのIPアドレス/ホスト名を変更します。
4. 変更が必要となるOperation Managerサーバ/クライアントで項目を変更します。
5. Systemwalker Operation Managerを停止したサーバ、およびIPアドレス/ホスト名を変更したOperation Managerサーバを再起動します。

変更が必要となる項目

Operation ManagerサーバのIPアドレス/ホスト名を変更する場合、設定の確認/変更が必要となる項目は以下のとおりです。

- 監視ホストの定義
- 監視許可ホストの定義(複数サーバ監視を行っている場合)
- 依頼ホスト名およびデフォルトホスト名の定義(ネットワークジョブを利用している場合)
- 実行サブシステム名の定義(ネットワークジョブで実行サブシステム名を利用している場合)
- 信頼ホストの定義(信頼ホストを定義している場合)
- 運用情報のノード名の定義(クラスタシステム構成の場合)
- 構成ホスト名の定義(分散実行機能または旧互換負荷分散機能を使用している場合)
- プロセス監視機能の定義(プロセス監視の定義を行っている場合)
- メッセージ事象の発生先の設定(コマンドでメッセージを発生させる場合)
- カレンダの定義(クラスタシステム構成の場合)
- 運用情報の論理IPアドレスの定義(クラスタシステム構成の場合)
- デマンドジョブの定義(ネットワークジョブを利用している場合)
- EE GEE マスタスケジュール管理の定義【UNIX版】(マスタスケジュール管理機能を利用している場合)

監視ホストの定義

Operation ManagerサーバのIPアドレス/ホスト名を変更した場合、変更したOperation Managerサーバを監視/操作するすべてのOperation Managerサーバで監視ホストの定義の変更が必要です。

[Systemwalker Operation Manager環境設定]ウィンドウで、[監視ホスト]ボタンをクリックすると、[監視ホスト定義の選択]ウィンドウが表示されます。[監視ホスト定義名]リストから監視ホストの定義を選択し、[変更]ボ

タンをクリックすると、[監視ホストの定義]ウィンドウが表示されます。[ホストのプロパティ]を確認し、IPアドレス/ホスト名を変更してください。

詳細は、“2.4.1 Systemwalker Operation Managerの監視ホストの定義”を参照してください。

監視許可ホストの定義

IPアドレス/ホスト名を変更したOperation Managerサーバが複数サーバの監視元である場合、監視対象のOperation Managerサーバで監視許可ホストの定義を確認し、変更後のホスト名を設定する必要があります。

[Systemwalker Operation Manager環境設定]ウィンドウで、[監視許可ホスト]ボタンをクリックすると表示される、[監視許可ホストの定義]ウィンドウで[監視許可ホスト]を確認し、変更後のホスト名を設定してください。

詳細は、“2.6.3 監視許可ホストの定義”を参照してください。

依頼ホスト名およびデフォルトホスト名の定義

IPアドレス/ホスト名を変更したOperation Managerサーバがネットワークジョブの投入先である場合、ネットワークジョブ投入元のOperation Managerサーバにおいて、以下のジョブネットおよびジョブの定義を確認し、変更後のIPアドレス/ホスト名を設定してください。

- [登録/監視－ジョブ]ウィンドウ－[基本情報]シートの[依頼ホスト名]
- [ジョブネットのプロパティ]ウィンドウ－[基本情報]シートの[デフォルトホスト名]

変更を有効にするために再起動は必要ありませんが、該当する業務が動いていないときに設定してください。

詳細は、“Systemwalker Operation Manager 運用ガイド”の、“ジョブネットを登録する”および“ジョブネット情報を設定する”を参照してください。

実行サブシステム名の定義

IPアドレス/ホスト名を変更したOperation Managerサーバがネットワークジョブの投入先であり、かつ、実行サブシステム名定義ファイルで定義されている場合は、ネットワークジョブ投入元のOperation Managerサーバにおいて、実行サブシステム名定義ファイルを編集し、変更後のIPアドレス/ホスト名を設定してください。

変更を有効にするには、ジョブ実行制御の再起動が必要です。ジョブ実行制御サービス/デーモンを再起動してください。

詳細は、“Systemwalker Operation Manager 導入ガイド”の“実行サブシステム名の定義”を参照してください。

信頼ホストの定義

IPアドレス/ホスト名を変更したOperation Managerサーバが他のOperation Managerサーバにおいて信頼ホストとして定義されている場合、変更後の信頼ホストを設定する必要があります。

[Systemwalker Operation Manager環境設定]ウィンドウで、[信頼ホスト]ボタンをクリックすると表示される[信頼ホストの定義]ウィンドウで、信頼ホストの定義を確認し、変更後のホスト名を設定してください。

設定を有効にするには、Systemwalker Operation Managerの再起動が必要です。

詳細は、“2.7.2 信頼ホストの定義”を参照してください。

運用情報のノード名の定義

IPアドレス/ホスト名を変更したOperation Managerサーバが、クラスタシステム構成の場合、実行サーバにおいて変更後のノード名を設定する必要があります。

[Systemwalker Operation Manager環境設定]ウィンドウで、[運用情報]ボタンをクリックすると表示される[運用情報の定義]ウィンドウ－[クラスタ設定]シートの[実行サーバ設定]の、[編集]ボタンをクリックします。表示される[ノード名の定義の編集]ウィンドウに、変更後のノード名を設定してください。

設定を有効にするには、Systemwalker Operation Managerの再起動が必要です。

詳細は、“2.7.1 運用情報の定義”を参照してください。

構成ホスト名の定義

IPアドレス/ホスト名を変更したOperation Managerサーバが、キューの分散実行機能または旧互換負荷分散機能の構成ホストとして指定されている場合、構成ホストを変更する必要があります。

[Systemwalker Operation Manager環境設定]ウィンドウで、[運用情報]ボタンをクリックすると表示される[運用情報の定義]ウィンドウ－[運用制御]シートから、キューを指定して表示される[キューの編集]ウィンドウで、構成ホスト名を確認し、変更後のホスト名を設定してください。

設定を有効にするには、Systemwalker Operation Managerの再起動が必要です。

詳細は、“2.7.1 運用情報の定義”を参照してください。

プロセス監視機能の定義

IPアドレス/ホスト名を変更したOperation Managerサーバのプロセス監視機能の定義ファイル“mppmon.ini”で“MyIPaddr”(検出元:自ノードのIPアドレス)を指定している場合は、IPアドレスを変更してください。

詳細は、“2.13.1.3 プロセス監視機能の定義情報を変更する”を参照してください。

メッセージ事象の発生先の設定

jobschmsgeventコマンドのオプションで、IPアドレス/ホスト名を変更したOperation Managerサーバへメッセージ事象を発生するようなジョブの指定を行っている場合は、jobschmsgeventコマンドをジョブとして定義しているOperation Managerサーバ(スケジュールサーバ)で、ジョブの定義を見直してください。

変更を有効にするために再起動は必要ありませんが、該当する業務が動いていないときに設定してください。

jobschmsgeventコマンドの詳細は、“Systemwalker Operation Manager リファレンス集”を参照してください。

カレンダの定義

IPアドレス/ホスト名を変更したOperation Managerサーバが、クラスタシステム構成の場合、運用系、待機系それぞれで変更後のノード名をカレンダ反映先ホスト定義ファイルに設定する必要があります。

[設定手順]

1. カレンダ反映先ホスト定義ファイル“calcphost.def”をメモ帳などのエディタで開きます。

   カレンダ反映先ホスト定義ファイルは、以下の場所に格納されています。

   【Windows版】

   Systemwalker Operation Managerインストール先ディレクトリ¥MPWALKER.JM¥mpjmcal¥etc¥calcphost.def

   【Solaris版/Linux版】

   /var/opt/FJSVjmcal/etc/calcphost.def

   【HP-UX版】

   /opt/FHPjmcal/etc/calcphost.def

   【AIX版】

   /opt/FAIXjmcal/etc/calcphost.def

2. カレンダ反映先ホスト定義ファイル内の該当箇所を変更したIPアドレス/ホスト名に修正します。
3. カレンダ反映先ホスト定義ファイルの情報を有効にするために、カレンダサービスを再起動します。

カレンダ反映先ホスト定義ファイル“calcphost.def”の詳細は、“Systemwalker Operation Manager リファレンス集”を参照してください。

運用情報の論理IPアドレスの定義

IPアドレス/ホスト名を変更したOperation Managerサーバがクラスタシステム構成で、かつ、以下が定義されている場合、変更後のIPアドレスを設定してください。

- [運用情報の定義]ウィンドウ－[クラスタ設定]シート－[スケジュールサーバ設定]の[論理IPアドレス]

運用系、待機系、それぞれについて変更後のIPアドレスを設定する必要があります。【Windows】

詳細は、“Systemwalker Operation Manager クラスタ適用ガイド Windows編”の“ジョブ実行制御への論理IPアドレスの設定”を参照してください。

デマンドジョブの定義

IPアドレス/ホスト名を変更したOperation Managerサーバがネットワークジョブの投入先である場合、ネットワークジョブ投入元のOperation Managerサーバにおいて、以下のデマンドジョブの定義を確認し、変更後のホスト名を設定してください。

なお、ホスト名の設定は、該当する業務が動作していないときに行ってください。設定を有効にするための再起動は必要ありません。

- [ジョブ情報編集/投入]ウィンドウ－[拡張情報]シートの[実行サーバ名]
- qsubコマンドの-rhオプションに指定しているホスト名
- JCLにおいて、connect制御文に指定しているホスト名
- ジョブ投入API(MP_SubmitJob)の第2引数において、-rhオプションに指定しているホスト名

詳細は、以下のマニュアルを参照してください。

- “Systemwalker Operation Manager リファレンス集”の“qsub ジョブの投入コマンド”
- “Systemwalker Operation Manager 運用ガイド”の“ジョブフォルダにデマンドジョブを登録する”

EE GEE

マスタスケジュール管理の定義【UNIX版】

マスタスケジュール管理環境を構築済みのOperation Managerサーバのホスト名やIPアドレスを変更した場合、定義の変更が必要です。

- 管理サーバのIPアドレスを変更した場合

  管理サーバとすべてのスケジュールサーバ上でstemConfigコマンドを実行し、定義の変更をします。

- スケジュールサーバのIPアドレスを変更した場合

  管理サーバ上でstemConfigコマンドを実行し、定義の変更をします。

  または、管理サーバに接続した[マスタスケジュール管理環境設定]ダイアログボックスで、該当スケジュールサーバの編集を行います。

- 管理サーバのホスト名を変更した場合

  管理サーバに接続した[マスタスケジュール管理環境設定]ダイアログボックスで、すべてのスケジュールサーバの編集を行います。スケジュールサーバのIPアドレスは変更せず、[OK]ボタンをクリックし、スケジュールサーバの再登録を行ってください。

- スケジュールサーバのホスト名を変更した場合

  管理サーバに接続した[マスタスケジュール管理環境設定]ダイアログボックスで、ホスト名変更前のスケジュールサーバを解除し、変更後のスケジュールサーバの追加を行います。

備考:

スケジュールサーバのホスト名を変更した場合は、マスタスケジュール管理機能では別ホストとして扱います。

stemConfigコマンドの詳細は“Systemwalker Operation Manager リファレンス集”、[マスタスケジュール管理環境設定]ダイアログボックスの詳細は“Systemwalker Operation Manager マスタスケジュール管理 ユーザーズガイド”を参照してください。

D.2.2 Operation ManagerクライアントのIPアドレス、ホスト名を変更する

Operation ManagerクライアントのIPアドレス、ホスト名を変更する場合の変更手順および変更が必要となる項目を説明します。

変更手順

Systemwalker Operation Managerを導入した環境で、IPアドレス/ホスト名を変更する手順は以下のとおりです。

1. Operation ManagerクライアントのIPアドレス/ホスト名を変更した場合に、どのサーバ/クライアントで、どの項目の変更が必要かを“変更が必要となる項目”を参照してあらかじめ確認します。
2. Operation Managerクライアントを終了します。また、項目の変更によりSystemwalker Operation Managerを停止する必要があるサーバで、Systemwalker Operation Managerを停止します。
3. Operation ManagerクライアントのIPアドレス/ホスト名を変更します。
4. 変更が必要となるOperation Managerサーバ/クライアントで項目を変更します。
5. Systemwalker Operation Managerを停止したサーバを再起動します。また、Operation Managerクライアントを起動します。

変更が必要となる項目

Operation ManagerクライアントのIPアドレス、ホスト名を変更する場合、設定の見直しが必要になる項目は以下のとおりです。

- 業務連携の定義

業務連携の定義

業務連携機能をインストールしている場合、以下の項目の変更が必要です。

- ホスト情報の定義
- クライアント業務連携コマンドのパラメタ

ホスト情報の定義

業務連携機能を利用してクライアントの電源投入を行っている場合、電源投入を行うOperation Managerサーバで、変更後のOperation ManagerクライアントのIPアドレス/ホスト名の変更が必要です。

ホスト情報定義ファイル“hostinfo.ini”で、変更後のOperation ManagerクライアントのIPアドレス/ホスト名を設定してください。

詳細は、“2.9.3 ホスト情報の定義”を参照してください。

クライアント業務連携コマンドのパラメタ

ジョブとして、クライアント業務連携コマンドが登録されている場合、クライアント業務連携コマンドのパラメタを、変更するOperation ManagerクライアントのIPアドレス/ホスト名に変更する必要があります。

クライアント業務連携コマンドをジョブとして定義しているOperation Managerサーバ(スケジュールサーバ)で、ジョブの定義を確認し、変更後のIPアドレス/ホスト名に変更してください。

変更を有効にするために再起動は必要ありませんが、該当する業務が動いていないときに設定してください。

クライアント業務連携コマンドの詳細は、“Systemwalker Operation Manager リファレンス集”を参照してください。

D.2.3 Operation Managerと連携するサーバのIPアドレス、ホスト名を変更する

Systemwalker Operation Managerと連携するサーバのIPアドレス、ホスト名を変更した場合、Systemwalker Operation Manager側で定義の変更が必要になる場合があります。

連携するサーバのIPアドレス/ホスト名を変更した場合、Operation Manager側で確認が必要となるのは以下の項目です。

- 自動運用支援の定義【Windows版】

自動運用支援の定義【Windows版】

イベントに対するアクションとしてSNMPトラップを発行している場合で、トラップの送信先のサーバのIPアドレス/ホスト名が変更された場合、定義の変更が必要です。

[イベント監視の条件定義]ウィンドウで、イベントを選択後、[アクション]メニューから[アクションの設定]を選択して表示される、[アクション定義]－[SNMPトラップ]シートで[トラップ送信先]の[ホスト名]を変更してください。

詳細は“Systemwalker Operation Manager 運用ガイド”の“実行アクションを登録する”を参照してください。

なお、本機能をSystemwalker Centric Managerと併せて利用している場合で、SNMPマネージャがSystemwalker Centric Manager 運用管理サーバに存在する場合は、“Systemwalker Centric Manager 導入手引書”を参照して変更してください。

D.3　ユーザーID、パスワードの変更

ユーザーID、パスワードを追加、変更、削除する方法を説明します。

OSのユーザ管理機能を利用している場合

各OSのマニュアルに従って、ユーザーIDまたはパスワードを追加、変更、削除してください。

ユーザーIDを追加、変更した場合は、必要なアクセス権を設定する必要があります。

アクセス権の設定の詳細は、“Systemwalker Operation Manager 運用ガイド”の“プロジェクトにアクセス権を設定する”を参照してください。

Systemwalker拡張ユーザ管理機能を利用する場合

Systemwalker拡張ユーザ管理機能のOperation Managerユーザの追加、変更、削除は、mpadduserコマンドおよびmpdeluserコマンドを利用します。

Operation Managerユーザに対応づけられたOSユーザの変更には、mpmoduserコマンドを利用します。

Operation Managerユーザのパスワードの設定、変更、削除には、mpsetpasswdコマンドを利用します。

コマンドの詳細は、“Systemwalker Operation Manager リファレンス集”を参照してください。

Operation Managerユーザを追加、変更した場合は、必要なアクセス権を設定する必要があります。

アクセス権の設定の詳細は、“Systemwalker Operation Manager 運用ガイド”の“プロジェクトにアクセス権を設定する”を参照してください。

D.3.1　OSのユーザーIDに対するパスワードを変更した場合

OSのユーザーIDに対するパスワードを変更した場合は、必要に応じてSystemwalker Operation Manager利用者のパスワード情報も変更します。

ここで対象となるSystemwalker Operation Managerの利用者とは、以下を指します。

- ジョブ所有者【Windows版】
- 業務連携のパスワード管理簿に登録したユーザ

それぞれのパスワードを変更する場合の手順について説明します。

ジョブ所有者のパスワードを変更する【Windows版】

ジョブ実行制御の定義で、[ジョブを所有者の権限で実行する]を指定しており、対象のユーザーIDを所有者として定義しているジョブが存在する場合、ジョブ所有者のパスワード情報を変更する必要があります。

操作手順

1. [Systemwalker Operation Manager環境設定]ウィンドウの[運用情報]ボタンをクリックして表示される、[運用情報の定義]ウィンドウ－[利用機能]シートで、[ジョブを所有者の権限で実行する]が有効となっているかを確認します。

   [ジョブを所有者の権限で実行する]が有効となっている場合は、以下の手順2の作業を行ってください。

   有効となっていない場合は、ジョブ所有者のパスワードを変更する必要はありません。

2. ジョブ所有者情報の定義に該当のユーザーIDが登録されているかを確認し、登録されている場合は、パスワード情報を変更後のパスワードに設定し直します。

   [運用情報の定義]ウィンドウ－[利用機能]シートで、[ジョブ所有者設定]ボタンをクリックして、[ジョブ所有者情報の定義]ウィンドウを表示させます。パスワード情報を変更するユーザーIDを選択し、[ユーザー]メニューの[定義]を選択します。表示された[パスワード情報の定義]ダイアログボックスで、変更後のパスワードを入力します。

3. ネットワークジョブまたは分散実行機能を利用している場合、実行サーバにて手順1と同様に[ジョブを所有者の権限で実行する]が、有効となっているかを確認します。

   実行サーバ側でも[ジョブを所有者の権限で実行する]が有効となっている場合は、以下の作業を行ってください。

   － ジョブ投入者の権限でジョブが実行されるため、ジョブ投入者のユーザーIDに対するパスワードが投入元パスワードと実行サーバで一致している必要があります。実行サーバ上で対象ユーザーIDのパスワードも合わせて変更してください。

   ネットワークジョブおよび分散実行機能については、“2.7.1 運用情報の定義”を参照してください。

業務連携のパスワード管理簿に登録したユーザの定義情報を変更する

業務連携機能を使用しており、業務連携のパスワード管理簿に対象のユーザーIDを定義している場合は、パスワードの定義を変更します。

パスワード管理簿のパスワード情報の変更方法については、“2.9.1 パスワード管理簿の定義”を参照してください。

D.4　ユーザー管理方法の変更

ユーザー管理方法を変更する手順について説明します。

D.4.1　OSユーザからOperation Managerユーザに切り替える

OSユーザでプロジェクトを作成した後に、拡張ユーザ管理機能を有効とした場合、管理者権限を持つOperation Managerユーザのみ、すべてのプロジェクトに対して更新権を持った状態となります。プロジェクトの所有者の情報は引き継がれます。必要に応じてアクセス権の設定を行ってください。

OSユーザでプロジェクトを作成した後に、プロジェクトのアクセス情報を、同名のOperation Managerユーザで引き継ぎたい場合は、以下の手順を実施します。

1. プロジェクトのアクセス権、所有者情報をバックアップします。

   Operation Managerサーバ上で、システム管理者の権限で、以下のコマンドを実行します。

   ```
   mkbat -f ファイル名 -j
   ```

2. OSユーザと同じ名前のOperation Managerユーザを作成します。

3. mpsetusermodeコマンドで、拡張ユーザ管理機能を有効にします。

   ```
   mpsetusermode -s on
   ```

4. 1.で出力されたファイルをシェルスクリプトとして実行します。

   Operation Managerサーバ上で、システム管理者の権限で、1.の“ファイル名”で作成されたファイルに実行権をつけて実行します。

mkbatコマンド、mpsetusermodeコマンドの詳細は、“Systemwalker Operation Manager リファレンス集”を参照してください。

D.4.2 Operation ManagerユーザからOSユーザに切り替える

Operation Managerユーザでプロジェクトを作成した後に、拡張ユーザ管理機能を無効にした場合、システム管理者(スーパーユーザ)は、すべてのプロジェクトに対して、プロジェクトの所有者はそのプロジェクトに対して、更新権を持った状態となります。必要に応じて、アクセス権の設定を行ってください。

Operation Managerユーザを登録してプロジェクトを作成した後に、プロジェクトのアクセス権情報を継続しながらOSユーザに切り替えるには、以下の手順で実施します。

1. プロジェクトのアクセス権、所有者情報をバックアップします。

   Operation Managerサーバ上で、システム管理者の権限で、以下のコマンドを実行します。

   ```
   mkbat -f ファイル名 -j
   ```

2. Operation Managerユーザと同じ名前のOSユーザを作成します。
3. mpsetusermodeコマンドで、拡張ユーザ管理機能を無効にします。

   ```
   mpsetusermode -s off
   ```

4. 1.で出力されたファイルをシェルスクリプトとして実行します。

   Operation Managerサーバ上で、システム管理者の権限で、1.の“ファイル名”で作成されたファイルに実行権をつけて実行します。

mkbatコマンド、mpsetusermodeコマンドの詳細は、“Systemwalker Operation Manager リファレンス集”を参照してください。

D.5 ドメインコントローラへの昇格/ドメインコントローラからの降格

導入環境のサーバマシンを、ドメインコントローラに昇格、またはドメインコントローラから降格する手順について説明します。

1) バックアップする

ドメインコントローラに昇格、またはドメインコントローラから降格する前に、バックアップを行います。バックアップ手順については、“3.1 バックアップ”を参照してください。

2) ユーザを記録する

以下に示すローカルグループに所属しているユーザを、それぞれ確認して記録しておきます。(ドメインコントローラに昇格、またはドメインコントローラから降格した後、昇格/降格する前と同じ状態に戻すときに、ここで記録した内容を使用します。) 確認するローカルグループと、確認方法を以下に示します。

- [ローカルグループ]

  swadmin

- [確認方法]

  以下のメニューから確認できます。

  ー 昇格の場合

  [コントロールパネル]-[管理ツール]-[コンピュータの管理]-[システムツール]-[ローカル ユーザーとグループ]-[グループ]

ー 降格の場合

[コントロールパネル]-[管理ツール]-[Active Directory ユーザーとコンピュータ]-作成されたドメイン名-[Users]

3) 昇格/降格する

サーバマシンを、ドメインコントローラへ昇格、またはドメインコントローラから降格します。昇格、および降格の方法については、OSのマニュアルを参照してください。

4) ローカルグループの情報を確認/設定する

以下のローカルグループが、システムに登録されていることを確認し、登録されていない場合は作成します。確認するローカルグループ、確認方法、および登録方法を以下に示します。

- [ローカルグループ]

  swadmin

- [確認方法]

  以下のメニューから確認できます。

  ー 昇格の場合

  [コントロールパネル]-[管理ツール]-[Active Directory ユーザーとコンピュータ]-作成されたドメイン名-[Users]

  ー 降格の場合

  [コントロールパネル]-[管理ツール]-[コンピュータの管理]-[システムツール]-[ローカル ユーザーとグループ]-[グループ]

- [登録方法]

  コマンドプロンプトを起動します。

  以下のコマンドを実行し、ローカルグループを作成します。

```
> net localgroup swadmin /ADD
```

5) 不明なアカウント情報を削除する

エクスプローラーから以下のディレクトリのプロパティを開き、[セキュリティ]の[グループ名またはユーザ名]の一覧に、“不明なアカウント”が存在する場合は、すべて削除してください。

- [ディレクトリ]

```
Systemwalkerインストール先¥MpWalker.JM
```

6) 必要なアクセス許可を設定する

以下の手順に従い、アクセス許可を設定します。

1. Administratorsグループに所属するユーザでログインします。
2. コマンドプロンプトを起動します。
3. 以下のコマンドを実行し、アクセス許可を設定します。

```
Systemwalkerインストール先¥MpWalker¥bin¥mpsetseco.exe /o
```

7) ローカルグループに所属するユーザを設定する

以下のローカルグループに所属するユーザを、手順2)で記録した確認結果と同じ状態に設定します。(必要に応じてユーザを追加/削除してください。)

- [ローカルグループ]

  swadmin

8) ジョブ所有者情報の定義を再設定する

[運用情報の定義]ウィンドウ－[利用機能]シート－[ジョブを所有者の権限で実行する]機能が有効になっている場合、ジョブ所有者情報の定義を再設定します。以下の項目を再度、定義してください。

- [ジョブ所有者情報の定義]ウィンドウで、ジョブを投入したいユーザーIDのパスワードを設定する
- ジョブを投入したいユーザーIDに対して、“バッチジョブとしてログオン”の権限を与える

付録E　アクセス権別の利用可能項目一覧

本付録では、アクセス権別の利用可能項目について説明します。

E.1　Operation Managerクライアント(ジョブスケジューラ機能)のアクセス権別の利用可能メニュー項目一覧

Operation Managerクライアント(ジョブスケジューラ機能)の以下のウィンドウのメニューについて、アクセス権別の利用可能項目を一覧で示します。

- [Systemwalker Operation Manager]ウィンドウの[ファイル]メニュー
- [Systemwalker Operation Manager]ウィンドウの[ツール]メニュー
- [Systemwalker Operation Manager]ウィンドウのポップアップメニュー
- [ジョブネットの管理]ウィンドウの[ファイル]メニュー
- [ジョブネットの管理]ウィンドウの[ツール]メニュー
- [ジョブネットの管理]ウィンドウのポップアップメニュー
- [グループの管理]ウィンドウの[ファイル]メニュー
- [グループの管理]ウィンドウの[ツール]メニュー
- [グループの管理]のポップアップメニュー
- [ジョブネットの監視]ウィンドウの[ファイル]メニュー
- [ジョブネットの監視]ウィンドウのポップアップメニュー
- [グループの監視]ウィンドウの[ファイル]メニュー
- [グループの監視]ウィンドウのポップアップメニュー

[Systemwalker Operation Manager]ウィンドウの[ファイル]メニュー

メニュー項目名		参照権	操作権	登録権	更新権
[開く]		○	○	○	○
[閉じる]		－	－	－	－
[一括操作]	[すべて停止]	×	○	×	○
	[すべて停止解除]	×	○	×	○
	[すべて無効]	×	○	×	○
	[すべて無効解除]	×	○	×	○
[スケジュール操作]	[強制終了]	×	○	×	○
	[起動]	×	○	×	○
	[再起動]	×	○	×	○
	[停止]	×	○	×	○
	[停止解除]	×	○	×	○
	[無効]	×	○	×	○
	[無効解除]	×	○	×	○
	[確認]	×	○	×	○
	[終了取消]	×	○	×	○
	[持越解除]	×	○	×	○

メニュー項目名			参照権	操作権	登録権	更新権
	[可変パラメタ起動]		×	○	×	○
[ジョブ操作]			－	－	－	－
[キュー操作]			－	－	－	－
[ジョブネットメモ]			○(注1)	○	○	○
[新規作成]	[カレンダ]		－	－	－	－
	[プロジェクト]		×(注2)	×(注2)	×(注2)	×(注2)
	[グループ]		×	×	○	○
	[ジョブネット]	[ジョブ実行制御]	×	×	○	○
		[PowerAIM]	×	×	○	○
		[Interstage]	×	×	○	○
		[旧バージョン互換(旧・標準)]	×	×	○	○
	[ジョブフォルダ]		－	－	－	－
	[ジョブファイル]		－	－	－	－
[変更]			×	×	○	○
[削除]			×	×	○	○
[起動日]			○(注1)	○(注1)	○	○
[使用状況]			－	－	－	－
[コピー]			○(注3)	○(注3)	○(注3)	○(注3)
[貼り付け]			○(注3)	○(注3)	○(注3)	○(注3)
[再利用]			○(注3)	○(注3)	○(注3)	○(注3)
[保存]			－	－	－	－
[ジョブ定義変数]			○	○	○	○
[プロパティ]			○(注1)	○(注1)	○	○
[インポート]			×	×	○	○
[エクスポート]			×	×	○	○
[終了]			○	○	○	○

○：利用可 ×：利用不可 －：ジョブスケジューラ機能選択時は無効

注1)

設定値の変更はできません。

注2)

システム管理者もしくは管理者権限を持つOperation Managerユーザのみ利用できます。

注3)

参照権・操作権のプロジェクトに対して、ジョブネットの貼り付け、または再利用するジョブネットを複写できません。

[Systemwalker Operation Manager]ウィンドウの[ツール]メニュー

メニュー項目名	参照権	操作権	登録権	更新権
[ジョブネット履歴]	○	○	○	○
[ジョブ履歴]	○	○	○	○
[メッセージ事象一覧]	○	○	○	○
[ジョブネットの一時変更]	○(注1)	○(注1)	○	○
[ジョブネットの一時変更解除]	○(注1)	○(注1)	○	○
[停止時刻の暫定変更]	×	○	×	○
[運用予定]	○(注1)	○(注1)	○	○
[起動日雛形]	○(注2)	○(注2)	○(注2)	○(注2)
[マスタリンクジョブネット一覧]	○	○	○	○
[ジョブネット管理]	○	○	○	○
[グループ管理]	○	○	○	○
[操作確認の設定]	○	○	○	○

○：利用可 ×：利用不可

注1)

設定値の変更はできません。

注2)

設定値の変更はできません。システム管理者もしくは管理者権限を持つOperation Managerユーザのみ利用できます。

[Systemwalker Operation Manager]ウィンドウのポップアップメニュー

メニュー項目名		参照権	操作権	登録権	更新権
[開く]		○	○	○	○
[一括操作]	[すべて停止]	×	○	×	○
	[すべて停止解除]	×	○	×	○
	[すべて無効]	×	○	×	○
	[すべて無効解除]	×	○	×	○
[操作]	[強制終了]	×	○	×	○
	[起動]	×	○	×	○
	[再起動]	×	○	×	○
	[停止]	×	○	×	○
	[停止解除]	×	○	×	○
	[無効]	×	○	×	○
	[無効解除]	×	○	×	○
	[確認]	×	○	×	○
	[終了取消]	×	○	×	○
	[持越解除]	×	○	×	○
	[可変パラメタ起動]	×	○	×	○
[ジョブネットメモ]		○(注1)	○	○	○
[新規作成]	[プロジェクト]	×(注2)	×(注2)	×(注2)	×(注2)

メニュー項目名			参照権	操作権	登録権	更新権
	[グループ]		×	×	○	○
	[ジョブネット]	[ジョブ実行制御]	×	×	○	○
		[Power AIM]	×	×	○	○
		[Interstage]	×	×	○	○
		[旧バージョン互換(旧・標準)]	×	×	○	○
[変更]			×	×	○	○
[削除]			×	×	○	○
[コピー]			○(注3)	○(注3)	○(注3)	○(注3)
[貼り付け]			○(注3)	○(注3)	○(注3)	○(注3)
[再利用]			○(注3)	○(注3)	○(注3)	○(注3)
[起動日]			○(注1)	○(注1)	○	○
[インポート]			×	×	○	○
[エクスポート]			×	×	○	○
[スケジュールの整列]	[登録順]		○	○	○	○
	[名前順]		○	○	○	○
	[開始時刻順]		○	○	○	○
	[状態別]		○	○	○	○
[すべて表示]			○	○	○	○
[絞り込み]			○	○	○	○

○：利用可 ×：利用不可

注1)

設定値の変更はできません。

注2)

システム管理者もしくは管理者権限を持つOperation Managerユーザのみ利用できます。

注3)

参照権・操作権のプロジェクトに対して、ジョブネットの貼り付け、または再利用するジョブネットを複写できません。

[ジョブネットの管理]ウィンドウの[ファイル]メニュー

メニュー項目名		参照権	操作権	登録権	更新権
[操作]	[強制終了]	×	○	×	○
	[起動]	×	○	×	○
	[再起動]	×	○	×	○
	[停止]	×	○	×	○

メニュー項目名		参照権	操作権	登録権	更新権
	[停止解除]	×	○	×	○
	[無効]	×	○	×	○
	[無効解除]	×	○	×	○
	[確認]	×	○	×	○
	[終了取消]	×	○	×	○
	[持越解除]	×	○	×	○
	[可変パラメタ起動]	×	○	×	○
[ジョブネットメモ]		○(注1)	○	○	○
[新規作成]	[ジョブ実行制御]	○(注2)	○(注2)	○(注2)	○(注2)
	[PowerAIM]	○(注2)	○(注2)	○(注2)	○(注2)
	[Interstage]	○(注2)	○(注2)	○(注2)	○(注2)
	[旧バージョン互換(旧・標準)]	○(注2)	○(注2)	○(注2)	○(注2)
[変更]		×	×	○	○
[削除]		×	×	○	○
[再利用]		○(注3)	○(注3)	○(注3)	○(注3)
[起動日]		○(注1)	○(注1)	○	○
[プロパティ]		○(注1)	○(注1)	○	○
[終了]		○	○	○	○

○：利用可 ×：利用不可

注1)

設定値の変更はできません。

注2)

参照権・操作権のプロジェクトに対して新規作成はできません。

注3)

参照権・操作権のプロジェクトに対して、再利用するジョブネットを複写できません。

[ジョブネットの管理]ウィンドウの[ツール]メニュー

メニュー項目名	参照権	操作権	登録権	更新権
[ジョブネット監視]	○	○	○	○
[ジョブ履歴]	○	○	○	○
[メッセージ事象一覧]	○	○	○	○
[ジョブネットの一時変更]	○(注1)	○(注1)	○	○
[ジョブネットの一時変更解除]	○(注1)	○(注1)	○	○

○：利用可 ×：利用不可

注1)

設定値の変更はできません。

[ジョブネットの管理]ウィンドウのポップアップメニュー

メニュー項目名		参照権	操作権	登録権	更新権
[操作]	[強制終了]	×	○	×	○
	[起動]	×	○	×	○
	[再起動]	×	○	×	○
	[停止]	×	○	×	○
	[停止解除]	×	○	×	○
	[無効]	×	○	×	○
	[無効解除]	×	○	×	○
	[確認]	×	○	×	○
	[終了取消]	×	○	×	○
	[持越解除]	×	○	×	○
	[可変パラメタ起動]	×	○	×	○
[ジョブネットメモ]		○(注1)	○	○	○
[ジョブネット監視]		○	○	○	○
[ジョブ履歴]		○	○	○	○
[メッセージ事象一覧]		○	○	○	○
[変更]		×	×	○	○
[削除]		×	×	○	○
[再利用]		○(注2)	○(注2)	○(注2)	○(注2)
[起動日]		○(注1)	○(注1)	○	○
[プロパティ]		○(注1)	○(注1)	○	○
[ジョブネットの一時変更]		○(注1)	○(注1)	○	○
[ジョブネットの一時変更解除]		○(注1)	○(注1)	○	○

○：利用可 ×：利用不可

注1)

設定値の変更はできません。

注2)

参照権・操作権のプロジェクトに対して、再利用するジョブネットを複写できません。

[グループの管理]ウィンドウの[ファイル]メニュー

メニュー項目名		参照権	操作権	登録権	更新権
[操作]	[強制終了]	×	○	×	○
	[起動]	×	○	×	○
	[再起動]	×	○	×	○
	[停止]	×	○	×	○
	[停止解除]	×	○	×	○
	[無効]	×	○	×	○
	[無効解除]	×	○	×	○
	[確認]	×	○	×	○
[新規作成]		○(注2)	○(注2)	○(注2)	○(注2)

メニュー項目名	参照権	操作権	登録権	更新権
[変更]	×	×	○	○
[削除]	×	×	○	○
[プロパティ]	○(注1)	○(注1)	○	○
[終了]	○	○	○	○

○：利用可 ×：利用不可

注1)

設定値の変更はできません。

注2)

参照権・操作権のプロジェクトに対して新規作成はできません。

[グループの管理]の[ツール]メニュー

メニュー項目名	参照権	操作権	登録権	更新権
[グループ監視]	○	○	○	○

○：利用可 ×：利用不可

[グループの管理]ウィンドウのポップアップメニュー

メニュー項目名		参照権	操作権	登録権	更新権
[操作]	[強制終了]	×	○	×	○
	[起動]	×	○	×	○
	[再起動]	×	○	×	○
	[停止]	×	○	×	○
	[停止解除]	×	○	×	○
	[無効]	×	○	×	○
	[無効解除]	×	○	×	○
	[確認]	×	○	×	○
[グループ監視]		○	○	○	○
[変更]		×	×	○	○
[削除]		×	×	○	○
[プロパティ]		○(注1)	○(注1)	○	○

○：利用可 ×：利用不可

注1)

設定値の変更はできません。

[ジョブネットの監視]ウィンドウの[ファイル]メニュー

メニュー項目名		参照権	操作権	登録権	更新権
[上書き保存]		−	−	−	−
[名前を付けて保存]		−	−	−	−
[操作]	[強制終了]	×	○	×	○

メニュー項目名		参照権	操作権	登録権	更新権
	[再起動]	×	○	×	○
	[停止]	×	○	×	○
	[停止解除]	×	○	×	○
	[無効]	×	○	×	○
	[無効解除]	×	○	×	○
[リカバリ操作]	[指定のジョブから起動]	×	○	×	○
	[指定のジョブから再起動]	×	○	×	○
	[次のジョブから起動]	×	○	×	○
	[指定のジョブのみ起動]	×	○	×	○
[フロー再起動]		×	○	×	○
[プロパティ]		○(注1)	○	○(注1)	○
[出力情報]		○	○	○	○
[ジョブフロー]		○	○	○	○
[リカバリ変更]		×	×	○	○
[終了]		○	○	○	○

○：利用可 ×：利用不可 －：無効

注1)

設定値の変更はできません。

[ジョブネットの監視]ウィンドウのポップアップメニュー

メニュー項目名		参照権	操作権	登録権	更新権
[操作]	[強制終了]	×	○	×	○
	[再起動]	×	○	×	○
	[停止]	×	○	×	○
	[停止解除]	×	○	×	○
	[無効]	×	○	×	○
	[無効解除]	×	○	×	○
[リカバリ操作]	[指定のジョブから起動]	×	○	×	○
	[指定のジョブから再起動]	×	○	×	○
	[次のジョブから起動]	×	○	×	○
	[指定のジョブのみ起動]	×	○	×	○
[ジョブフロー]		○	○	○	○
[プロパティ]		○(注1)	○	○(注1)	○
[出力情報]		○	○	○	○
[先行を選択]		○	○	○	○

メニュー項目名	参照権	操作権	登録権	更新権
[後続を選択]	○	○	○	○
[先行と後続を選択]	○	○	○	○
[先行全てを選択]	○	○	○	○
[後続全てを選択]	○	○	○	○
[フローの再起動]	×	○	×	○

○：利用可 ×：利用不可

注1)

設定値の変更はできません。

[グループの監視]ウィンドウの[ファイル]メニュー

メニュー項目名		参照権	操作権	登録権	更新権
[上書き保存]		−	−	−	−
[名前を付けて保存]		−	−	−	−
[操作]	[強制終了]	×	○	×	○
	[再起動]	×	○	×	○
	[停止]	×	○	×	○
	[停止解除]	×	○	×	○
	[無効]	×	○	×	○
	[無効解除]	×	○	×	○
[フローの再起動]		×	○	×	○
[プロパティ]		○	○	○	○
[ジョブフロー]		○	○	○	○
[終了]		○	○	○	○

○：利用可 ×：利用不可 −：無効

[グループの監視]ウィンドウのポップアップメニュー

メニュー項目名		参照権	操作権	登録権	更新権
[操作]	[強制終了]	×	○	×	○
	[再起動]	×	○	×	○
	[停止]	×	○	×	○
	[停止解除]	×	○	×	○
	[無効]	×	○	×	○
	[無効解除]	×	○	×	○
[ジョブフロー]		○	○	○	○
[プロパティ]		○	○	○	○
[先行を選択]		○	○	○	○
[後続を選択]		○	○	○	○
[先行と後続を選択]		○	○	○	○
[先行全てを選択]		○	○	○	○

メニュー項目名	参照権	操作権	登録権	更新権
[後続全てを選択]	○	○	○	○
[フローの再起動]	×	○	×	○

○：利用可 ×：利用不可

E.2 ジョブスケジューラコマンド・APIのアクセス権別の利用可能一覧

ジョブスケジューラコマンド・APIについて、アクセス権別の利用可能コマンド・APIを一覧で示します。

項目	参照権	操作権	登録権	更新権
jobschsetgrp	×	×	○	○
jobschsetnet -nent	×	×	○	○
jobschsetnet -nche	×	×	○	○
jobschsetnet -ncheall	×	×	○	○
jobschsetnet -ndel	×	×	○	○
jobschsetnet -ncpy (複写元)	○	○	○	○
jobschsetnet -ncpy (複写先)	×	×	○	○
jobschsetnet -sent	×	×	○	○
jobschsetnet -sdel	×	×	○	○
jobschmove	×	×	○	○
jobschnetmemo -ent	×	○	○	○
jobschnetmemo -del	×	○	○	○
jobschnetmemo -out	○	○	○	○
jobschnetmemo -find	○	○	○	○
jobschctlgrp	×	○	×	○
jobschcontrol	×	○	×	○
jobschctljob	×	○	×	○
jobschoperate	×	○	×	○
jobschmsgclear	×	○	×	○
jobschcancelnet	×	○	×	○
jobschprint -j(-J)	○	○	○	○
jobschprint -n(-N)	○	○	○	○
jobschprint -a(-A)	○	○	○	○
jobschprint -e(-E)	○	○	○	○
jobschprint -i(-I)	○	○	○	○
jobschprint -l(-L)	○	○	○	○
jobschprint -m(-M)	○	○	○	○
jobschprint -p(-P)	○	○	○	○
jobschprint -q(-Q)	○	○	○	○
jobschprint -R	○	○	○	○

項目	参照権	操作権	登録権	更新権
jobschprint -r	○	○	○	○
jobschprint -s(-S)	○	○	○	○
jobschprint -w(-W)	○	○	○	○
jobschprint -x(-X)	○	○	○	○
jobschprint -y(-Y)	○	○	○	○
jobschprint -o(-O)	○	○	○	○
jobschprintcsv -n	○	○	○	○
jobschprintcsv -l	○	○	○	○
Mp_JobschControl	×	○	×	○
Mp_JobschControlEx	×	○	×	○
Mp_JobschControlParam	×	○	×	○
Mp_JobschControlParamEx	×	○	×	○
Mp_JobschCtlGrp	×	○	×	○
Mp_JobschCtlGrpEx	×	○	×	○
JSNetStart	×	○	×	○
JSNetStartEx	×	○	×	○
Mp_JobschCtlStartTime	○(注1)	○(注1)	○	○
Mp_JobschCtlStartTimeEx	○(注1)	○(注1)	○	○

○：利用可 ×：利用不可

注1)

起動時刻の変更はできません。

付録F　本書の表記、商標について

F.1　略称表記について

- 以下の製品すべてを示す場合は、“Windows Server 2025”と表記します。
  - Microsoft(R) Windows Server(R) 2025 Datacenter(x64)
  - Microsoft(R) Windows Server(R) 2025 Standard(x64)
- 以下の製品すべてを示す場合は、“Windows Server 2022”と表記します。
  - Microsoft(R) Windows Server(R) 2022 Datacenter(x64)
  - Microsoft(R) Windows Server(R) 2022 Standard(x64)
- 以下の製品すべてを示す場合は、“Windows Server 2019”と表記します。
  - Microsoft(R) Windows Server(R) 2019 Datacenter(x64)
  - Microsoft(R) Windows Server(R) 2019 Standard(x64)
- 以下の製品すべてを示す場合は、“Windows Server 2016”と表記します。
  - Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Datacenter(x64)
  - Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Standard(x64)
- 以下の製品すべてを示す場合は、“Server Core”と表記します。
  - Microsoft(R) Windows Server(R) 2025 Datacenter Server Core
  - Microsoft(R) Windows Server(R) 2025 Standard Server Core
  - Microsoft(R) Windows Server(R) 2022 Datacenter Server Core
  - Microsoft(R) Windows Server(R) 2022 Standard Server Core
  - Microsoft(R) Windows Server(R) 2019 Datacenter Server Core
  - Microsoft(R) Windows Server(R) 2019 Standard Server Core
  - Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Datacenter Server Core
  - Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Standard Server Core
- 以下の製品すべてを示す場合は、“Windows(R) 11”または“Windows 11”と表記します。
  - Windows(R) 11 Home(x64)
  - Windows(R) 11 Pro(x64)
  - Windows(R) 11 Enterprise(x64)
- Windows Internet Explorer(R)を示す場合は、“Internet Explorer”と表記します。
- 以下のOS上で動作するSystemwalker Operation Managerを“Windows版 Systemwalker Operation Manager”または“Windows版”と表記します。
  - Windows
  - Itanium以外の64ビットアーキテクチャに対応したWindows
- 32ビットアーキテクチャに対応したWindows上で動作するSystemwalker Operation Managerの固有記事を“Windows x86版”と表記します。
- Itaniumに対応したWindows上で動作するSystemwalker Operation Managerの固有記事を“Windows for Itanium版”と表記します。

- Itanium以外の64ビットアーキテクチャに対応したWindows上で動作するSystemwalker Operation Managerの固有記事を“Windows x64版”と表記します。
- Server Core、Windows Server 2025、Windows Server 2022、Windows Server 2019およびWindows Server 2016を、“Windowsサーバ”と表記している箇所があります。
- Oracle Solarisは、Solaris、Solaris Operating System、Solaris OSと記載することがあります。
- Solaris上で動作するSystemwalker Operation Managerを“Solaris版 Systemwalker Operation Manager”または“Solaris版”と表記します。
- 32ビットアーキテクチャに対応したSolaris上で動作するSystemwalker Operation Managerの固有記事を“Solaris 32bit版”と表記します。
- 64ビットアーキテクチャに対応したSolaris上で動作するSystemwalker Operation Managerの固有記事を“Solaris 64bit版”と表記します。
- UXP/DS上で動作するSystemwalker Operation Managerを“DS版 Systemwalker Operation Manager”または“DS版”と表記します。
- HP-UX上で動作するSystemwalker Operation Managerを“HP-UX版 Systemwalker Operation Manager”または“HP-UX版”と表記します。
- AIX上で動作するSystemwalker Operation Managerを“AIX版 Systemwalker Operation Manager”または“AIX版”と表記します。
- Itanium以外の64ビットアーキテクチャに対応したLinux上で動作するSystemwalker Operation Managerの記事を“Linux版”または“Linux x64版”と表記します。
- 32ビットアーキテクチャに対応したLinux上で動作するSystemwalker Operation Managerの固有記事を“Linux x86版”と表記します。
- Itaniumに対応したLinux上で動作するSystemwalker Operation Managerの固有記事を“Linux for Itanium版”と表記します。
- Solaris版、DS版、HP-UX版、AIX版、Linux版およびLinux for Itanium版のSystemwalker Operation Managerを包括して、“UNIX版 Systemwalker Operation Manager”または“UNIX版”と表記します。
- Solaris、HP-UX、AIX、Linux、およびUXP/DSを、“UNIXサーバ”と表記している箇所があります。
- Systemwalker Operation Manager Standard Editionを“SE版”と表記している箇所があります。
- Systemwalker Operation Manager Enterprise Editionを“EE版”と表記している箇所があります。
- Systemwalker Operation Manager Global Enterprise Editionを“GEE版”と表記している箇所があります。
- Standard EditionをSE、Enterprise EditionをEE、Global Enterprise EditionをGEEと表記している箇所があります。
- Windows Server フェールオーバー クラスターおよびWindows Server Failover Clusteringは、Microsoft(R) Fail Over Clusteringと記載することがあります。
- Arcserve(R) Backup for Windowsを、Arcserveと表記します。
- Windows NT(R)で標準に提供されているMicrosoft(R)-MailをMS-Mailと表記します。

F.2 商標について

Amazon Web Services、その他のAWS商標は、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

APC、PowerChuteは、シュナイダー・エレクトリック・アイティー・コーポレーションの登録商標です。

Arcserveのすべての製品名、サービス名、会社名およびロゴは、Arcserve (USA), LLC.またはその子会社の登録商標または商標です。

Google ChromeおよびChromiumは、Google LLCの登録商標です。

HP-UXは、米国およびその他の国におけるHewlett-Packard Companyの登録商標です。

IBM、IBMロゴ、AIX、AIX 5L、HACMP、Power、PowerHAは、世界の多くの国で登録された International Business Machines Corporationの商標です。

Intel、Itaniumは、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。

Linux(R)は米国およびその他の国におけるLinus Torvaldsの登録商標です。

MC/ServiceGuardは、米国Hewlett Packard Enterprise Development LPの米国およびその他の国における登録商標です。

Microsoft、Powershell、Excel、Windows、Windows Server、Azure、Edgeまたはその他のマイクロソフト製品の名称および製品名は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Oracle(R)およびJavaは、オラクルおよびその関連会社の登録商標です。

Red Hatは、米国およびその他の国におけるRed Hat, Inc.およびその子会社の登録商標です。

SAP、SAP R/3、およびその他のSAPの製品やサービス、ならびにそれらの個々のロゴは、ドイツおよびその他の国におけるSAP SE(またはSAPの関連会社)の商標または登録商標です。

UNIXは、米国およびその他の国におけるオープン・グループの登録商標です。

VMwareおよびVMwareの製品名は、Broadcom Inc.の米国および各国での商標または登録商標です。

ショートメールは、株式会社NTTドコモの登録商標です。

そのほか、本マニュアルに記載されている会社名および製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。